




Avec les Nuls, tout devient facile !

2^e édition

Windows 10

pour
les nuls



**Travailler avec l'écran
d'accueil et le menu
Démarrer**

•

**La messagerie
électronique**

•

**Créer un réseau
domestique**

•

**Travailler les apps
et les fichiers**

•

Surfer sur le Web

Andy Rathbone



Windows 10

pour les nuls

2^e édition

Andy Rathbone

FIRST
 Editions

This eBook was posted by AlenMiler on AvaxHome!

Many New eBooks in my Blog: <http://avxhome.in/blogs/AlenMiler>

Mirror: <https://avxhome.unblocked.tw/blogs/AlenMiler>

Windows 10 pour les Nuls (2^e édition)

Titre de l'édition originale : *Windows 10 For Dummies*

Pour les Nuls est une marque déposée de Wiley Publishing, Inc.
For Dummies est une marque déposée de Wiley Publishing, Inc.

Collection dirigée par Jean-Pierre Cano
Traduction : Daniel Rougé, Bernard Jolival
Mise en page : maged

Edition française publiée en accord avec Wiley Publishing, Inc.

© Éditions First, un département d'Édi8, 2017

Éditions First, un département d'Édi8

12 avenue d'Italie

75013 Paris

Tél. : 01 44 16 09 00

Fax : 01 44 16 09 01

E-mail : firstinfo@efirst.com

Web : www.editionsfirst.fr

ISBN : 978-2-412-02381-5

ISBN numérique : 9782412027998

Dépôt légal : 2^e trimestre 2017

Cette œuvre est protégée par le droit d'auteur et strictement réservée à l'usage privé du client. Toute reproduction ou diffusion au profit de tiers, à titre gratuit ou onéreux, de tout ou partie de cette œuvre est strictement interdite et constitue une contrefaçon

prévue par les articles L 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. L'éditeur se réserve le droit de poursuivre toute atteinte à ses droits de propriété intellectuelle devant les juridictions civiles ou pénales.

Ce livre numérique a été converti initialement au format EPUB par Isako www.isako.com à partir de l'édition papier du même ouvrage.

Introduction

Bienvenue dans *Windows 10 Pour les Nuls*, le livre consacré à ce système d'exploitation le plus complet que vous puissiez trouver sur le marché.

La popularité de ce livre découle probablement du simple fait que beaucoup d'utilisateurs désirent connaître Windows à fond. Ils adorent interagir avec des boîtes de dialogue. Certains même appuient sur des touches un peu au hasard dans l'espoir de découvrir des fonctions cachées, non documentées. D'autres encore mémorisent d'interminables lignes de commandes en se lavant les cheveux.

Et vous ? Vous n'êtes pas un nul, c'est sûr. Mais quand il s'agit d'informatique, et plus précisément de Windows, ce n'est pas le grand amour. Vous attendez de l'ordinateur qu'il vous aide à faire votre travail, après quoi vous l'êteignez pour passer à autre chose de plus important. Vous n'avez pas l'intention d'y changer quoi que ce soit, et ce n'est pas plus mal.

C'est là qu'intervient ce livre. Au lieu de faire de vous un as de Windows, il préfère vous enseigner ce qui est utile afin que vous puissiez en tirer parti au moment où vous en aurez besoin. Au lieu de devenir un expert de Windows, vous serez au bout du compte un utilisateur

avisé, accédant le plus naturellement du monde aux fonctions dont vous avez besoin.

Et vous serez capable de le faire que vous utilisiez une tablette tactile, un ordinateur portable, ou un PC de bureau.

À propos de ce livre

Plutôt que de lire ce livre d'une seule traite, considérez-le comme un dictionnaire ou une encyclopédie. Allez directement à l'information dont vous avez besoin et lisez-la attentivement. Mettez-la ensuite en pratique.

Ne vous ennuyez pas à mémoriser tout le jargon de Windows, du genre « Sélectionnez l'option de menu dans la zone de liste déroulante ». Laissez cela aux allumés d'informatique. En fait, les informations techniques qui apparaissent dans ce livre sont signalées par un pictogramme. Selon votre humeur du moment, vous vous jetterez voracement dessus ou vous passerez dédaigneusement votre chemin.

Au lieu de se complaire dans du jargon technique, ce livre aborde les sujets suivants en français de tous les jours, y compris les dimanches et les jours fériés :

- » Préserver la sûreté et la sécurité de votre ordinateur.
- » Comprendre le menu Démarrer de Windows 10.
- » Trouver une application ou un programme, le démarrer et le quitter.
- » Localiser les fichiers que vous avez enregistrés ou téléchargés précédemment.
- » Configurer l'ordinateur ou la tablette afin que toute la famille puisse l'utiliser.
- » Copier des données depuis et vers un disque dur ou une clé USB.

- » Transférer et montrer vos photos avec votre smartphone ou votre appareil photo numérique.
- » Imprimer ou scanner votre travail.
- » Créer un réseau d'ordinateurs afin de partager une connexion Internet, des fichiers ou une imprimante.
- » Corriger Windows quand il fait des siennes.

Il n'y a rien de spécial à mémoriser, et rien de spécial non plus à apprendre. Ouvrez simplement la bonne page, lisez les courtes explications qui vous sont proposées, et (re)mettez-vous au travail. Contrairement à d'autres livres, celui-ci évite les jargons trop techniques pour que vous puissiez profiter au mieux de Windows et de vos applications.

Comment utiliser ce livre ?

Certains points de Windows 10 vous laisseront sans doute perplexe. Si quelque chose vous paraît mystérieux, reportez-vous à l'index ou à la table des matières de ce livre. La table des matières vous permet de localiser une information d'après le titre des chapitres et des sections. Plus précis, l'index contient une liste de sujets suivis du numéro des pages où il en est question. D'une manière ou d'une autre, vous parviendrez toujours à l'information recherchée. Lisez-la, refermez le livre et appliquez ce que vous avez lu.

Si vous vous sentez en verve et voulez en savoir plus, lisez les paragraphes à puces à la fin de chaque section. Vous y trouverez des détails supplémentaires, des conseils ou des références croisées. Mais rien ne vous y oblige, si cela ne vous intéresse pas ou si vous n'avez pas le temps.

Les saisies à effectuer au clavier sont en gras, comme ici :

Saisissez **Lecteur Windows Media** dans le champ Rechercher.

Dans cet exemple, vous tapez les mots *Lecteur Windows Media* et vous appuyez sur la touche Entrée. La saisie étant parfois un peu compliquée, une description suit, et explique ce que montre l'écran.

Quand vous devez appuyer sur une combinaison de touches, cette action est mentionnée sous cette forme :

Appuyez sur Ctrl + B

Vous gardez le doigt sur la touche Ctrl, vous appuyez sur B – les deux touches sont alors enfoncées – puis vous les lâchez. Cette combinaison de touches est le raccourci clavier qui sert à mettre une partie de texte en caractères gras.

Chaque fois qu’une adresse Internet ou un nom de fichier est mentionné, il est présenté sous cette forme :

www.andyrathbone.com

ou encore :

`notepad.exe`

Ce livre ne vous envoie jamais balader par une formule du genre « pour plus d’informations, consultez le manuel ». Il ne contient pas non plus de renseignements concernant des logiciels spécifiques, comme Microsoft Office. Windows est bien assez compliqué à lui seul. Fort heureusement, d’autres titres de la collection *Pour les Nuls* détaillent à foison les logiciels les plus connus.

Enfin, n’oubliez pas que ce livre est un *ouvrage de référence*. Il n’a pas été conçu pour vous apprendre à utiliser Windows 8.1 comme un expert, que nenni !

Tablette et écran tactile

Windows est préinstallé sur les ordinateurs récents, mais Microsoft n'a pas oublié les possesseurs d'appareils dotés d'un *écran tactile*, autrement dit les tablettes et quelques ordinateurs qui sont alors véritablement digitaux : vous les commandez au doigt (mais pas à l'œil, sauf si on vous en a fait cadeau).

Vous n'avez pas d'écran tactile sous la main ? Pas de problème. Vous apprendrez quand même où il faut toucher, effleurer ou taper.

Si vous avez un écran tactile et que vous vous demandez comment il faut comprendre les instructions destinées à la souris, voici ce qu'il faut savoir :

- » **Quand il est dit de cliquer, vous devez taper :**
un rapide toucher sur l'écran équivaut à un clic avec la souris.
- » **Quand il est dit de double-cliquer, vous devez double-taper :** deux touchers en une rapide succession.
- » **Quand il est question du clic du bouton droit, vous devez maintenir le doigt sur l'élément. Faites-le ensuite glisser.** Un menu va apparaître. Touchez ensuite l'option de menu qui vous intéresse.



Si l'écran tactile vous paraît peu commode, connectez un clavier et une souris à votre tablette. Ces compléments fonctionnent généralement très bien. En fait, ils sont toujours plus efficaces que le doigt, même

avec le bureau de Windows 10.

Et vous ?

Il se peut que vous possédiez déjà Windows 10 ou que vous comptiez faire la mise à jour de votre ancien système vers cette nouvelle génération. Vous seul savez ce que vous voulez faire avec votre ordinateur. Le problème, c'est d'obtenir de l'ordinateur qu'il fasse ce que vous attendez de lui. Vous y parvenez d'une manière ou d'une autre, peut-être avec l'aide d'un passionné d'informatique, ou aidé par le type qui s'y connaît, au bureau, ou par un copain de fac.

Mais quand vous n'avez personne sous la main, ce livre sera toujours à vos côtés quand vous en aurez besoin.

Les pictogrammes de ce livre

Il suffit de feuilleter ce livre pour constater qu'il est truffé de pictogrammes, qui sont un peu dans la littérature ce que les icônes sont à la micro-informatique. Voici à quoi ils correspondent :



Ce pictogramme indique une information qui facilite la vie. Par exemple : comment ne pas prendre froid en ouvrant une fenêtre dans Windows.



Souvenez-vous de ce qui est écrit à ce paragraphe. Ou au moins, écornez la page pour vous le rappeler.



Ce pictogramme signale une manœuvre risquée. Eh non, l'ordinateur n'explosera pas, mais vous risqueriez de perdre des données, ou du temps...



Attention les yeux ! Ce pictogramme signale des informations techniques. Prenez le large si vous êtes technophobe.



Signale une nouveauté apparue dans la toute dernière version de Windows traitée dans ce livre.



L'écran tactile remplace le clavier et la souris. Ce pictogramme signale une fonctionnalité véritablement digitale.

Et maintenant ?

Vous voilà prêt à passer à l'action. Feuilletez le livre pour vous en faire une idée. N'oubliez pas qu'il est votre arme contre les allumés d'informatique qui ont concocté tous ces concepts informatiques affreusement compliqués et qui vous les infligent sans vergogne. N'hésitez pas à souligner les passages intéressants, à entourer au crayon ceux qui le sont plus encore, à surligner les notions clés et à coucher dans la marge les éclaircissements sur toutes ces complications.



Plus vous annoterez votre livre, plus il vous sera facile de retrouver les informations dont vous avez vraiment besoin.

Bonne lecture, et surtout bon travail (et bon amusement) avec Windows 10 !

Les éléments de Windows 10

DANS CETTE PARTIE...

Découvrir Windows 10

Naviguer dans le nouveau menu Démarrer et le personnaliser

Tout sur le nuage Internet avec OneDrive

Chapitre 1

Découvrir Windows 10

DANS CE CHAPITRE :

- » **Windows, c'est quoi ?**
 - » **Mettre à jour vers Windows 10**
 - » **Votre PC est-il assez puissant pour Windows 10 ?**
 - » **De quelle version de Windows 10 avez-vous besoin ?**
-

Il y a de bonnes chances pour que vous ayez déjà entendu parler de Windows. Vous savez, toutes ces boîtes et ces fenêtres qui vous accueillent lorsque vous mettez en route votre ordinateur... En fait, des millions des personnes de par le vaste monde sont en train de se servir de Windows au moment même où vous lisez ces lignes. Pratiquement chaque nouvel ordinateur et portable vendu aujourd'hui est livré avec Windows préinstallé, n'attendant que l'occasion de projet des tas de boîtes colorées sur l'écran.

Ce chapitre vous aide à comprendre pourquoi Windows est au cœur de votre ordinateur. Bien entendu, nous allons nous concentrer dans ce livre sur la dernière version en date de l'enfant chéri de Microsoft : Windows 10. Je vous expliquerai en quoi il diffère des

versions précédentes de Windows, et je vous aiderai à déterminer si vous devriez (ou non !) mettre à jour votre ancienne version pour découvrir le monde merveilleux de Windows 10...

Windows, c'est quoi ?

En quelques mots, Windows est un système d'exploitation, autrement dit un ensemble de programmes qui permettent à votre ordinateur de fonctionner. Sans lui, ce dernier ne serait qu'un tas de pièces, d'éléments et de composants inertes. Créé et vendu par la société Microsoft, il contrôle la manière dont travaille votre ordinateur. En fait, Windows est déjà un vénérable monsieur (du point de l'informatique, du moins) et sa dernière version en date est appelée Windows 10. La [Figure 1.1](#) en propose une illustration.



FIGURE 1.1 La nouvelle version de Windows, Windows 10, est bien entendu déjà installée sur les PC les plus récents.

Le nom Windows provient des petites fenêtres qui s'affichent au démarrage de votre ordinateur (oui, *Windows* veut dire « fenêtres » en français). Chacune fenêtre montre un certain type d'information, comme une image, un programme, ou encore un message d'insultes (hélas, c'est possible). Vous pouvez afficher en même temps plusieurs fenêtres sur votre écran, et vous passez de l'une à l'autre pour visiter différents programmes. Ou bien encore, vous agrandissez la taille d'une fenêtre importante pour qu'elle remplisse tout l'écran.

Dès que vous allumez votre ordinateur, Windows supervise tous les programmes. Si tout se passe bien, vous ne remarquez pas particulièrement la présence de Windows : vous soyez simplement vos programmes au travail. Lorsque la situation est moins idyllique, par contre, Windows vous laisse bien souvent un message d'erreur susceptible de vous plonger dans un état second de perplexité, voire d'angoisse.

En plus de contrôler votre ordinateur ainsi que le fonctionnement de vos programmes, Windows est fourni avec un tas de programmes gratuits et d'*applications* (une sorte de mini programme). Ces programmes (ou *logiciels*) et d'applications vous permettent de faire différentes choses, comme lire ou imprimer votre courrier, naviguer sur Internet, jouer de la musique, ou encore poster à l'intention de vos amis de magnifiques photos de votre dernier repas.

C'EST AUSSI DE LA PUB !

Microsoft présente Windows comme un compagnon utile. En réalité, Windows recherche toujours ce qui est profitable pour

Microsoft. Vous vous en rendrez compte le jour où vous aurez besoin d'appeler le support technique de Microsoft et que vous verrez votre facture de téléphone s'envoler...

Microsoft se sert aussi de Windows pour vous fourguer ses propres produits et services. *Edge*, le nouveau navigateur Web de Windows 10 démarre sur le site MSN.com... de Microsoft. Et les favoris du navigateur, là où en principe vous enregistrez vos sites préférés, sont déjà remplis de sites Web de Microsoft.

Windows 10 place aussi un lien vers OneDrive (il ne manque pas de vous inciter à rejoindre celui-ci lors de l'installation même de Windows 10). OneDrive, c'est le service de stockage en ligne de Microsoft. Prompt à vous y attirer, Microsoft l'est beaucoup moins pour vous indiquer que vous devrez payer un forfait annuel si vous dépassez la capacité de stockage qui vous est offerte gratuitement.

Vous pourriez aussi retrouver sans l'avoir demandé des publicités pour des applications dites populaires sur votre écran de verrouillage, celui qui s'affiche lorsque vous n'utilisez pas votre PC pendant un certain temps.

L'application Cartes utilise le service de localisation Microsoft Bing, plutôt que Google Maps ou un autre concurrent.

Microsoft voudrait aussi que vous achetiez des applications plutôt que des programmes traditionnels. Pourquoi ? Parce que ces applications sont vendues uniquement sur la boutique maison Windows Store, et que Microsoft prélève sa dîme sur chaque vente.

En résumé, Windows ne fait pas que contrôler votre ordinateur. Il sert en plus de véhicule publicitaire à Microsoft. Traitez tout cela comme vous le feriez avec un représentant

qui vient sonner à votre porte ou le vendeur d'on ne sait trop quoi qui vous appelle en plein repas soi-disant pour faire votre bonheur (bien sûr, en tant que consommateur, vous êtes juste une sorte de distributeur automatique de billets, pas un être humain conscient et responsable...). Poliment, mais fermement, c'est non.

Pourquoi utilisez-vous Windows ? En fait, vous n'avez probablement pas le choix si vous optez pour un PC. Quasiment tous sont aujourd'hui vendus avec Windows 10 préinstallé. Certaines boutiques vendant peu d'ordinateurs ont encore en stock des PC équipé de Windows 8 ou 8.1. Et puis, il y a les Mac, mais c'est une autre histoire.

Windows 10 peut même apparaître sur votre téléviseur via la console de jeu Xbox One. Il se comporte de manière presque identique sur chaque dispositif, avec un très intéressant bonus : les applications dites *universelles* s'exécuteront sans rechigner aussi bien sur un smartphone, une tablette, un PC de bureau ou portable, ou encore une console Xbox One, le dénominateur commun étant bien entendu Windows 10 en personne.

En plus de fonctionner sur à peu près tout et n'importe quoi (à part les postes de radio à galène, bien entendu), Windows se caractérise notamment par les éléments suivants :

- » **Le menu Démarrer :** Accessible en cliquant sur le bouton Démarrer, le menu du même nom permet d'accéder rapidement à des applications utiles (ou seulement mercantiles).

- » **Des applications sur le bureau :** Les applications sont de petits programmes et dont le concept est issu du monde des smartphones et des tablettes. Windows 10 permet de choisir si vous voulez conserver ce mode, ou les afficher dans des fenêtres classiques.
- » **Continuum :** Cette fonctionnalité étudie la manière dont vous vous servez d'un dispositif, et qu'il s'adapte en fonction de votre comportement. Si vous exécutez par exemple Windows 10 sur une tablette, Continuum agrandit le menu Démarrer et les pavés des applications pour qu'ils remplissent tout l'écran. Ceci facilite leur sélection sur un appareil tactile. Par contre, si vous connectez une souris ou un clavier à votre tablette, celle-ci bascule par défaut en mode Bureau. Le menu Démarrer reprend sa taille normale, et les applications commencent à s'exécuter dans des fenêtres du bureau. De cette manière, votre tablette est capable d'alterner instantanément les deux styles de présentation.
- » **Cortana :** C'est l'assistant numérique de Windows 10. Normalement, Cortana est là pour vous aider à mieux gérer votre ordinateur, par exemple en retrouvant des fichiers perdus de vue, en enregistrant vos rendez-vous dans votre agenda, ou encore en extrayant des informations sur le Web. Cortana peut être contrôlé avec le clavier ou par la voix. Vous le (ou la) réveillez en activant le champ Recherche placé juste à droite du bouton Démarrer.

- » **OneDrive** : Appelé autrefois SkyDrive, OneDrive est le service de stockage en ligne disponible depuis le bureau de Windows 10. Contrairement à son prédécesseur, OneDrive ne stocke plus systématiquement vos fichiers sur votre ordinateur *et* sur l'Internet (ou plus exactement le « nuage Internet », le fameux *cloud*). Au lieu de cela, OneDrive vous demande de choisir quels fichiers et dossiers devraient être conservés *uniquement* sur le nuage Internet, et lesquels devraient être stockés *en ligne et* sur votre ordinateur.
- » **Plein d'applications** : La boutique de Microsoft, anciennement nommée Windows Store et accessible à présent en cliquant sur le pavé Magasin, contient plus de 600 000 *applications*. De quoi faire votre bonheur quel que soit le domaine qui vous intéresse (productivité, jeux, photographie...).
- » **Bureaux multiples** : Windows 10 permet de créer des bureaux supplémentaires entre lesquels il est possible de circuler d'un clic ou d'un tapotement. Vous pourriez par exemple configurer un bureau pour le travail, et un autre pour le jeu (ou encore, totalement ignorer cette fonctionnalité).
- » **Windows 10 est maintenant un service** : Voilà qui est peut-être le plus important. Microsoft traite désormais Windows 10 comme un service, et non plus un produit fini, sans évolutions majeures autres que des correctifs. En d'autres termes, la nouvelle stratégie de Microsoft

consistera à ajouter à Windows 10 de nouvelles applications, fonctionnalités et mises à jour, du moins tant que vous posséderez le même appareil.

À la différence de ses prédécesseurs, Windows 8 et 8.1, Windows 10 ne donne plus l'impression d'avoir deux systèmes d'exploitation dans le même ordinateur. C'est un seul et même système, qui offre d'un coup et d'un seul le meilleur du monde des PC et de celui des tablettes.



Si vous possédez une tablette tournant sous la défunte version Windows RT (Surface RT ou encore Surface 2), vous ne pourrez *pas* la mettre à jour pour Windows 10.

Dois-je vraiment passer à Windows 10 ?

Si votre version actuelle de Windows vous convient parfaitement, pourquoi vous embêter à passer à Windows 10 ? La plupart des gens en restent avec la version de Windows livrée avec leur ordinateur. De cette manière, ils s'évitent toute une adaptation indispensable lorsque l'on change de version. Et Windows 10 échappe d'autant moins à cette règle qu'il est assez différent de ses frères plus âgés.

De plus, bon nombre des changements les plus importants de Windows 10 fonctionnent mieux avec des écrans tactiles – vous savez ceux des tablettes, des smartphones, et même d'ordinateurs de bureau ou portables récents. La plupart des utilisateurs de PC de

bureau « normaux » n'ont évidemment pas besoin de ce genre de fonctionnalité.

Au lieu de vouloir à tout prix vous moderniser, il vaut peut-être mieux rester avec les masses et conserver votre version actuelle de Windows. Lorsque vous serez prêt à changer d'ordinateur, la nouvelle version de Windows sera déjà installée et prête à vous obéir.

Mais si vous avez Windows 8.1 et que vous n'en êtes pas satisfait, vous devriez profiter de la mise à jour gratuite vers Windows 10. Cette version adoucit les angles un peu trop rugueux de la génération précédente, en particulier sur les PC de bureau et ces appareils modernes qui tiennent à la fois de la tablette et de l'ordinateur.

PETITE HISTOIRE À L'INTENTION DES AMIS DE WINDOWS 7

Les utilisateurs de Windows 7 ont échappé à un tas d'embêtements en faisant une croix sur Windows 8 et 8.1. Ces versions, pauvrement accueillies, il faut bien le dire, ont décidé Microsoft à changer la donne pour concevoir Windows 10. Un peu d'histoire devrait vous aider à mieux comprendre Windows 10.

Pendant des années, les types de chez Microsoft ont regardé sans pouvoir régir des hordes de gens qui courraient acheter des iPhone, des iPad, ainsi que des tas d'applications en tous genres. Pour essayer de rentrer dans la compétition, Microsoft a conçu Windows 8 de manière à cibler les tablettes tactiles, et a sorti cette version en 2012. Comme la concurrence, Windows 8 s'ouvrait sur un écran rempli de pavés, c'est-à-

dire d'autant d'applications, qu'il suffisait de toucher pour les lancer.

Même le bureau avait été relégué au simple rang d'application, donc d'un pavé sur l'écran. Mais, une fois ouvert, ce bureau ne comportait ni bouton Démarrer, ni donc menu Démarrer. Microsoft pensait que les gens reviendraient à l'écran d'accueil pour lancer leurs programmes habituels.

Mais c'est justement à cause de cela que la plupart des utilisateurs ont boudé Windows 8. Et comme très peu de personnes ont acheté des tablettes Windows 8, celui-ci connut un véritable effondrement. Microsoft accepta de s'amender en sortant Windows 8.1, mais on était loin du compte.

Avec Windows 10, Microsoft remet le bureau au premier rang en rétablissant les traditionnels bouton et menu Démarrer. Et, pour continuer à plaire aux propriétaires de tablettes, le menu Démarrer contient une colonne supplémentaire pour y placarder les pavés des applications.

Mieux encore, Windows 10 est suffisamment intelligent pour changer de forme en fonction de l'appareil sur lequel il est installé. Avec une tablette, par exemple, il affiche le menu Démarrer en grand format, avec quelques variations subtiles sur l'espacement des pavés pour faciliter le toucher. Sur un PC de bureau, il montre le traditionnel bureau, ainsi que le menu Démarrer et le bouton Démarrer. Et la taille des menus reste raisonnable, ce qui est très bien pour nos sympathiques et agiles souris.

En résumé, avec Windows 10, Microsoft espère bien rattraper son retard et satisfaire les besoins aussi bien des amateurs de bureaux que des propriétaires de tablettes.

Et si vous possédez un smartphone Windows, n'hésitez pas à franchir le pas vers Windows 10. Les deux s'accordent parfaitement.

En quoi Windows 10 est-il si différent ?

De nos jours, l'usage de l'informatique se répartit en deux camps : la création et la consommation. Les gens s'assoient devant l'écran de leur PC De bureau ou leur ordinateur portable pour *créer* des choses. Ils écrivent des livres, envoient des messages, déclarent leurs impôts, actualisent leur blog, retouchent leurs photos, éditent leurs vidéos, ou encore plus prosaïquement tapent sur les touches qui conviennent pour effectuer le travail de la journée.

Mais lorsqu'ils veulent *consommer*, les gens quittent généralement leur PC de bureau. Ils sortent leur smartphone ou leur tablette pour lire leurs messages, regarder des vidéos, écouter de la musique et naviguer sur le Web.

Cette séparation des comportements crée un problème. Les PC de bureau, les smartphones et les tablettes fonctionnent différemment. Chacun a sa propre taille d'écran, ses propres commandes et ses propres programmes. Ce qui fonctionne bien avec un doigt ou deux n'est pas forcément adapté à l'utilisation d'un clavier et d'une souris. Et le partage de fichiers entre tous ces mondes peut parfois devenir un vrai cauchemar.

Windows 10 s'efforce de donner une réponse à ces problèmes en proposant un système d'exploitation qui s'adapte à *tout*, permettant ainsi aux créateurs comme aux consommateurs de travailler avec un seul dispositif. Pour réussir cela, Windows 10 inclut deux modes différents :

- » **Mode Tablette :** Pour ceux qui veulent des informations à la volée sur leur tablette tactile, Windows 10 adapte le menu Démarrer pour qu'il remplisse tout l'écran de pavés larges et colorés qui sont mis à jour en permanence afin d'afficher les dernières nouvelles, les e-mails, les statuts Facebook, et ainsi de suite. Ces informations apparaissent avant même que vous ne touchiez un bouton. Et le verbe *toucher* est à prendre au pied de la lettre : le menu Démarrer de ce mode est évidemment au mieux de sa forme sur l'écran tactile d'une tablette ou d'un moniteur, voire d'un smartphone.
- » **Mode Bureau :** Quand il est l'heure de travailler, le bureau classique de Windows brille de toute sa puissance, avec des menus plus détaillés et plus poussés.

Certains apprécient la commodité offerte par les systèmes tout-en-un, par exemple un ordinateur portable (voire de bureau) doté d'un écran tactile, ou encore une tablette associée à une station d'accueil vous permettant de connecter un clavier et un souris (en fait, la station d'accueil n'est même pas indispensable, un clavier/souris Bluetooth faisant parfaitement l'affaire). D'autres préfèrent par contre séparer les deux types d'expériences.



- » Si vous arrivez à surmonter la confusion initiale, Windows 10 peut vous offrir le meilleur des deux mondes. Il est ainsi possible, par exemple, de lancer une navigation rapide sur la tablette. Et, lorsque sonne l'heure du travail, vous revenez à votre bureau où vous attendent vos programmes traditionnels.
- » Si vous êtes assis devant un PC classique, Windows 10 devrait automatiquement s'ouvrir sur le bureau.



- » Si vous travaillez avec une tablette, Windows devrait tout aussi automatiquement activer ce mode. Si ce n'est pas le cas, repérez l'icône du volet des notifications (ou du Centre d'action) sur la barre des tâches, en bas et vers la droite de l'écran. Touchez-le ou cliquez dessus. Touchez ensuite le bouton du mode Tablette pour l'activer.
- » La console de jeux de Microsoft, la Xbox One, fonctionne en mode Tablette. Son contrôleur remplace votre doigt, et vous pouvez vous déplacer de pavé en pavé à l'aide des flèches directionnelles. Si vous disposez d'un contrôleur Kinect, il est parfaitement possible aussi de vous promener dans votre Xbox One en bougeant les mains.
- » Le nouveau menu Démarrer de Windows 10 est décrit dans le [Chapitre 2](#). Le bureau vous attend dans le [Chapitre 3](#).

Windows 10 tournera-t-il sur

mon PC ?

Si vous voulez procéder à une mise à jour vers Windows 10, il est probable que votre ordinateur ne s'en plaindra pas. En effet, Windows 10 devrait s'accommoder sans problèmes d'un PC fonctionnant déjà sous Windows 7, 8 ou 8.1 (en fait, la mise à jour est gratuite).

Si votre PC tourne sous Windows XP ou Vista, il peut accepter Windows 10. Mais la transition risque de ne pas être aussi simple. Je ne vous le recommande pas.



Si vous avez la chance d'avoir un technogourou dans votre famille, demandez-lui de jeter un coup d'œil sur le [Tableau 1.1](#), qui décrit la configuration matérielle minimale nécessaire à l'installation de Windows 10. En fait, rien de sensationnel en vue...

Pour faire simple, selon le [Tableau 1.1](#), n'importe quel ordinateur vendu au cours de ces quatre ou cinq dernières années devrait être capable d'être mis à jour vers Windows 10 pratiquement sans problèmes.

Windows 10 est capable d'exécuter virtuellement n'importe quel programme conçu pour Windows Vista, 7, 8 ou 8.1. Il est même capable d'exécuter de vieux programmes Windows XP. Par contre, un certain nombre d'antiquités ne fonctionneront pas, en particulier celles qui étaient dédiées à la sécurité : anti-virus, pare-feu ou suites de type Sécurité. Voyez avec l'éditeur la procédure éventuelle de mise à jour de ces programmes.



Vous ne savez pas quelle version de Windows est installée sur votre PC ? Cliquez sur le bouton Démarrer pour afficher un menu, cliquez droit sur l'entrée

Explorateur de fichiers, puis choisissez la commande Propriétés. Le nom de votre version de Windows va s’afficher dans la fenêtre qui apparaît.

Tableau 1.1 Le matériel requis pour Windows 10.

Architecture x86 (32 bits)		x86 (64 bits)
Processeur	1 GHz	1 GHz
Mémoire vive (RAM)	Au moins 1 Go	Au moins 2 Go
Carte graphique	DirectX 9 avec pilote graphique Windows Display Driver Model (VDDM) 1.0 ou supérieur	
Espace libre sur le disque dur	16 Go	16 Go
Firmware	Interface Unified Extensible Firmware (UEFI) 2.3.1 avec le démarrage sécurisé activé.	

S’il n’y a pas de bouton Démarrer, cela signifie que vous exécutez Windows 8. Et si un clic sur le bouton Démarrer affiche un tas de pavés colorés, c’est que vous êtes sous Windows 8.1.

Windows 10 et ses déclinaisons

10

Microsoft propose sept versions de Windows, mais celle, et probablement la seule, qui vous intéresse est gentiment dénommée Famille.

Si vous êtes entrepreneur, d'autres solutions s'ouvrent à vous. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez le [Tableau 1.2](#).

Voyons quelques conseils pour mieux vous aider à choisir la version de Windows la plus adaptée à vos besoins :

- » Pour une utilisation personnelle ou dans une petite entreprise, Windows 10 Famille s'impose.
- » Si vous avez besoin de vous connecter à un domaine via un réseau d'entreprise (dans ce cas, vous saurez vite de quoi il s'agit), c'est la version Professionnelle qui s'impose.
- » Si vous êtes responsable d'un service informatique dans une entreprise, voyez avec l'échelon supérieur ce qu'il en pense avant toute prise de décision (et tout investissement). Pour une société de taille petite ou moyenne, la version Pro est certainement le bon choix. Au-delà d'un certain seuil, la version Entreprise s'impose.

Tableau 1.2 Windows 10 et ses déclinaisons.

Version de Windows 10		Notes
Famille		C'est la version grand public. Elle contient évidemment le menu

	Démarrer, des applications et un vrai bureau pour faire fonctionner les programmes Windows traditionnels.
Pro	C'est la version destinée aux... professionnels. Elle reprend bien tout le contenu de la version Famille, plus des outils spécifiques, comme le cryptage des données, des fonctionnalités réseau plus étendues, et ainsi de suite.
Mobile	Cette version n'est livrée que préinstallée sur des smartphones ou des tablettes tactiles. Le menu Démarrer y apparaît bien entendu sur toute la surface de l'écran. Elle ne peut pas exécuter des programmes Windows « normaux », mais elle offre par contre une version gratuite (quoique limitée hors abonnement) de Microsoft Office.
Entreprise/ Entreprise mobile	C'est la version destinée aux grandes entreprises. Microsoft s'efforce évidemment de s'implanter sur le marché des mobiles et des tablettes dont se dotent de plus en plus ces grosses sociétés.
Éducation	Les écoles et universités participantes peuvent acheter cette version via des offres de licence en

	volume. Elle n'est pas disponible pour les étudiants lambda.
Internet des Choses (IOT)	La nouvelle lubie, c'est l'Internet des Objets (IOT en anglais). Mais vous ne remarquerez même pas sa présence. Cette version spécialisée de Windows 10 est conçue pour être intégrée dans des objets, qu'il s'agisse de montres, de distributeurs automatiques, et des tas d'autres gadgets électroniques aussi exotiques que réputés verts malgré leur consommation électrique...



Dans la plupart des cas, il est possible de migrer vers une version de niveau supérieur à partir du Panneau de configuration (bien entendu, vous devrez avoir sorti votre carte bancaire ou celle de l'entreprise avant d'en arriver là).

Pour plus de détails sur la mise à jour de Windows, je vous conseille de visiter le site Web de Microsoft (www.windows.com).

Chapitre 2

Démarrer avec le menu Démarrer

DANS CE CHAPITRE :

- » Démarrer Windows
 - » Se connecter à Windows
 - » Comprendre le menu Démarrer
 - » Passer d'une application à une autre
 - » Voir toutes les applications et tous les programmes
 - » Personnaliser le menu Démarrer
 - » Éteindre l'ordinateur
-

Dans ce chapitre, je vais vous expliquer comment utiliser le menu Démarrer. Sur une tablette tactile, il emplit tout l'écran. Et ses grands pavés facilitent le mouvement de vos doigts. Sur un ordinateur de bureau, par contre, le menu Démarrer reste collé dans son coin d'écran. Et vous pouvez cliquer avec votre souris sur ses petits boutons et ses menus.

Dans tous les cas, ce chapitre vous montre comment obtenir du menu Démarrer ce pour quoi il est conçu :

lancer vos programmes.



Si l'écran de votre ordinateur est tactile, substituez le mot *toucher* lorsqu'il s'agit de *cliquer*, et *double-toucher* pour *double-cliquer*. Quant au terme *clic du bouton droit*, remplacez-le par *le doigt maintenu sur l'écran*. Relevez le doigt lorsque le menu associé à cette action apparaît.

Bienvenue dans le monde de Windows

Windows apparaît sitôt l'ordinateur allumé (enfin, presque aussitôt). Mais avant de pouvoir l'utiliser, il vous confronte à un écran qui fait barrage : l'écran de verrouillage que montre la [Figure 2.1](#).



FIGURE 2.1 L'écran de verrouillage protège l'ordinateur contre toute

intrusion malveillante.

Depuis Windows 8, vous devez d'abord déverrouiller un écran avant de choisir le nom de votre compte et de saisir votre mot de passe.

La méthode de déverrouillage varie en fonction du mode de pointage que vous utilisez, c'est-à-dire une souris, un clavier ou un écran tactile :

- » **Souris** : cliquez avec n'importe quel bouton.
- » **Clavier** : appuyez sur n'importe quelle touche.



La formulation « n'importe quelle touche » n'existe pas pour un clavier, c'est-à-dire que vous ne trouverez aucune touche portant ce nom. Vous comprenez alors que vous pouvez appuyer sur une touche quelconque du clavier.

Mais attention, ne cherchez pas une touche libellée « Quelconque »... décidément, je ne m'en sortirai jamais !

- » **Écran tactile** : effleurez vers le *haut*.

CODE PIN OU MOT DE PASSE ?

Une commande Options de connexion se trouve sous le champ de saisie du mot de passe. Cliquer dessus affiche deux icônes permettant de choisir le type de mot de passe :

- » **Code confidentiel** : vous utilisez un code PIN constitué d'un numéro à quatre chiffres. L'avantage de cette option est la rapidité de la saisie.

- » **Mot de passe** : vous utilisez un mot de passe alphanumérique, constitué de lettres ou d'un mélange de lettres et de chiffres.

Vous avez un doute quant à la saisie du mot de passe ? Cliquez continuellement sur l'icône à droite dans le champ de saisie, et le mot de passe apparaît en clair.

Pour définir le code confidentiel, cliquez sur le bouton Démarrer puis, dans la colonne à gauche du menu Démarrer, sur l'icône Paramètres. Cliquez sur l'icône Comptes puis, dans le volet de gauche, cliquez sur Options de connexion. Définissez ensuite vos critères dans les sections Code PIN et Mot de passe.

Après avoir franchi le bien nommé écran de verrouillage, vous arrivez à l'écran de connexion (ou d'ouverture de session) où vous devez saisir votre mot de passe ([voir la Figure 2.2](#)).

Si votre tablette ou votre ordinateur est équipé d'un lecteur d'empreinte digitale, la fonctionnalité Hello permet de déverrouiller Windows d'un simple contact du doigt.

À l'heure où ces lignes étaient écrites, au printemps 2016, Microsoft planchait sur d'autres systèmes de reconnaissances biométriques, comme la reconnaissance faciale et la reconnaissance de l'iris à partir de l'image captée par la webcam intégrée à l'ordinateur ou la caméra des tablettes et des smartphones. Ces fonctionnalités seront intégrées ultérieurement dans Hello.



L'écran de verrouillage peut présenter un aspect différent sur votre appareil, mais cela ne change rien à l'affaire.



FIGURE 2.2 Saisissez votre mot de passe pour arriver à l'écran d'accueil.

Face à cet écran plutôt intimidant, vous avez plusieurs options :

- » **Si vous voyez votre nom et votre adresse e-mail, tapez votre mot de passe.** Windows vous laisse franchir la porte.
- » **Vous ne voyez pas votre nom, mais vous savez que vous avez un compte sur cet ordinateur.** Regardez en bas et à gauche de l'écran. Windows liste ici *tous* les comptes actuellement définis. Le vôtre devrait normalement se trouver là, ainsi que

le compte de l'administrateur (le propriétaire, en quelque sorte), voire même un compte Invité.

- » **Si vous venez d'acheter l'ordinateur, utilisez le compte Administrateur que vous avez dû créer lors de la mise en service de la machine.**

Il autorise la création d'autres comptes d'utilisateurs, l'installation de programmes, l'établissement d'une connexion Internet et l'accès à *tous* les fichiers présents dans l'ordinateur, même ceux appartenant à d'autres utilisateurs. Dans Windows, une personne au moins doit être Administrateur. Donc certainement vous...

- » **Utilisez le compte Invité.** Il est destiné aux visiteurs (famille, amis, baby-sitter...) qui utilisent temporairement l'ordinateur.

- » **Pas de compte Invité ?** Essayez de savoir à qui peut bien être cet ordinateur puis demandez à cette personne de bien vouloir vous créer un compte d'utilisateur, ou au moins d'activer le compte Invité.

Ces histoires de comptes d'utilisateurs vous passent par-dessus la tête ? Ne vous inquiétez pas : vous apprendrez tout à leur sujet au [Chapitre 14](#).

Vous n'avez pas l'intention de saisir un mot de passe ? Vous avez alors le choix entre les options suivantes :



- » **Le bouton évoquant un fauteuil à roulettes**, en bas et vers la droite de l'écran, donne accès aux fonctions destinées aux personnes handicapées, comme nous le verrons au [Chapitre 12](#). Si vous avez cliqué dessus par erreur, cliquez sur le fond



d'écran pour faire disparaître le menu de configuration.

- » **Le bouton en bas à droite** permet d'arrêter l'ordinateur, de le mettre en veille ou de le redémarrer. Si vous avez actionné par erreur ce bouton, ce n'est pas bien grave, puisque vous n'avez pas encore eu le temps de faire quoi que ce soit. Appuyez simplement sur le bouton Marche/ Arrêt.

Même lorsque vous n'avez pas encore saisi le mot de passe, l'ordinateur affiche des informations. Selon la manière dont vous l'avez configuré, vous verrez sur l'écran de verrouillage la date et l'heure, la force du signal Wi-Fi (ou l'icône de la connexion filaire), la charge de la batterie (plus la couleur de l'icône est intense, plus la charge est élevée), vos prochains rendez-vous, le nombre de courriers électroniques non lus, et bien d'autres informations.

Comprendre les comptes d'utilisateurs

Windows permet à plusieurs personnes d'utiliser le même ordinateur tout en séparant nettement leurs activités. Mais pour cela, il doit savoir qui l'utilise actuellement. Quand vous saisissez votre mot de passe après avoir éventuellement cliqué sur votre nom d'utilisateur, vous vous *connectez* à votre compte d'utilisateur. Vous faites ensuite ce que vous voulez.

Quand vous cessez d'utiliser l'ordinateur, vous vous *déconnectez*, ce qui met fin à votre session. Quelqu'un d'autre peut alors se connecter à son compte d'utilisateur et se servir de l'ordinateur. Quand vous vous reconnecterez par la suite, vous retrouverez l'ordinateur tel que vous l'aviez laissé, avec tous vos fichiers.



Même si vous mettez la pagaille dans l'ordinateur, c'est *votre* pagaille. Un autre utilisateur ne peut pas accéder à votre session. Votre conjoint ou votre rejeton ne peut pas avoir effacé vos fichiers par erreur, car il n'y a pas accès. Il lui est également impossible de fureter dans votre messagerie.

Tant que vous n'avez pas associé votre photo à votre compte d'utilisateur, vous n'êtes représenté que par une silhouette sur l'écran du mot de passe. Pour la remplacer par une de vos photos, ouvrez votre session Windows et basculez si nécessaire sur l'écran d'accueil. Cliquez sur le bouton Démarrer, en bas à gauche de l'écran puis, dans la colonne d'icônes de gauche, cliquez sur l'icône qui se trouve tout en haut. Par défaut, elle représente la silhouette d'un visage. Dans le menu qui apparaît, cliquez sur Modifier les paramètres de compte. Dans le panneau qui apparaît, sous la section Créer votre avatar – eh oui, l'avatar, c'est vous – cliquez sur l'icône Caméra pour prendre une photo de vous avec la webcam intégrée à votre ordinateur. Vous pouvez également choisir une photo stockée sur votre ordinateur en cliquant sur le bouton Rechercher une valeur (cette dénomination, c'est du n'importe quoi, mais c'est ce qui fait le charme de Windows). Recherchez alors votre portrait qui apparaîtra notamment à l'allumage de l'ordinateur.

Protéger votre compte par un mot de passe

Comme Windows permet à plusieurs personnes d'utiliser le même ordinateur, il est important que les uns n'aillent pas farfouiller dans les documents et la messagerie des autres. De quelle manière ? En protégeant les comptes par un mot de passe.

En fait, l'usage d'un mot de passe est plus important que jamais sous Windows 10, car il peut stocker des informations très personnelles comme des numéros de cartes bancaires. En saisissant un mot de passe, vous vous identifiez auprès de votre ordinateur. Quand vous avez défini ou modifié un mot de passe dans les paramètres de votre compte, personne d'autre que vous ne peut accéder à votre compte. Et donc, personne ne pourra consulter vos fichiers ou vos courriers, effectuer des achats ou utiliser des services payants à vos frais.

Pour définir ou modifier un mot de passe, suivez ces étapes :



1. **Cliquez sur le bouton Démarrer, puis dans la colonne de gauche, sur l'icône Paramètres.**

La fenêtre de l'application Paramètres apparaît.



2. **Cliquez sur l'icône Comptes. Dans la fenêtre qui s'affiche alors, cliquez dans le volet de gauche sur Options de connexion.**

Les options de connexion apparaissent dans la partie droite de la fenêtre.

3. Dans la section Mot de passe de cette fenêtre, cliquez sur le bouton Modifier ([voir la Figure 2.3](#)). Si vous n'avez pas encore de mot de passe, cliquez sur le bouton Ajouter.

4. Si vous avez déjà un mot de passe, Windows va vous demander de le ressaisir.

D'accord, on n'est jamais *trop* prudent.

5. Windows demande de ressaisir l'ancien mot de passe ([voir la Figure 2.4](#)).

Une précaution qui minimise le risque de saisie erronée.

6. Saisissez un mot de passe que vous pourrez facilement vous rappeler.




FIGURE 2.3 Modifier le mot de passe.


The image shows a web browser window with a light gray background. At the top right is a close button (X). The main heading is "Modifiez le mot de passe de votre compte Microsoft". Below it is a text input field labeled "Ancien mot de passe". Underneath is a blue link "Vous avez oublié votre mot de passe ?". Then there are two more text input fields: "Créer un mot de passe" and "Retapez le mot de passe". At the bottom right are two buttons: a blue "Suivant" button and a gray "Annuler" button.

FIGURE 2.4 Changer de mot de passe n'est pas bien compliqué.



Choisissez par exemple le nom de votre légume ou fruit préféré, ou la marque de votre dentifrice. Pour renforcer la sécurité, incorporez un chiffre au mot de passe, comme dans **6tron** ou **salle2bain**.

7. **Appuyez sur la touche Tab pour activer le champ Entrez de nouveau le mot de passe, et saisissez-le une seconde fois.**

Cela vous permet d'être certain que vous n'avez pas commis d'erreur dans la création de votre

nouveau mot de passe.

8. Cliquez sur le bouton Suivant, puis sur Terminer.

Vous avez encore à ce stade la possibilité de revenir en arrière en cliquant sur Annuler.

Après avoir défini un mot de passe, il sera exigé chaque fois que vous voudrez utiliser l'ordinateur. Voici quelques informations utiles supplémentaires :

- » Un mot de passe est *sensible à la casse typographique*. Les mots *Caviar* et *caviar* sont différents.
- » Vous avez complètement oublié votre mot de passe ? Reportez-vous au [Chapitre 14](#) où vous apprendrez comment réaliser un *disque de réinitialisation du mot de passe*. En fait, si vous avez la bonne adresse de messagerie, vous pouvez aussi réinitialiser un mot de passe Microsoft perdu en vous connectant sur le site [http: /live.com](http://live.com).
- » Si vous changez votre mot de passe Microsoft sur votre PC, vous le changez aussi sur votre tablette Windows, votre smartphone Windows, ou encore votre Xbox One (en bref, sur tous les appareils où vous vous connectez avec un compte Microsoft).
- » Windows peut aussi vous permettre lors de l'Étape 6 de créer un « mot de passe » image. Pour cela, vous faites glisser votre doigt ou le pointeur votre souris sur une photo en suivant une certaine séquence. Par la suite, au lieu de saisir

une chaîne de caractères, vous devrez reproduire le même schéma. Ce système fonctionne mieux sur des écrans tactiles que sur des moniteurs de bureau, mais il n'offre en fait qu'une sécurité plus ou moins illusoire.

- » Une autre possibilité consiste à créer un code PIN. Il s'agit d'un code formé de quatre chiffres, dans le genre de celui qui est associé à votre carte bancaire, ou à votre smartphone.

WINDOWS, NE ME DEMANDE PLUS DE MOT DE PASSE !

Windows ne vous demande votre nom et votre mot de passe que s'il a besoin de savoir qui tape sur ses touches. Et il y a quatre bonnes raisons à cela :

- » Vous avez un compte Microsoft, ce qui est une obligation pour utiliser OneDrive et de nombreuses applications, notamment Courrier, Agenda et Contacts. D'ailleurs, selon toute probabilité, vous avez *déjà* un compte Microsoft.
- » Votre ordinateur est connecté à un réseau, et votre identité détermine ce à quoi vous pouvez ou non accéder.
- » Le propriétaire de l'ordinateur n'a pas envie que vous fassiez n'importe quoi avec le contenu de *son* disque dur.
- » Vous partagez *votre* ordinateur avec d'autres personnes, et vous ne voulez pas qu'elles puissent

se connecter avec votre nom et farfouiller dans vos fichiers et vos réglages.

Si rien de tout cela ne semble vous concerner, vous avez bien entendu la possibilité de laisser les champs vides lors des Étapes 6 et 7. Dans ce cas, cependant, tout un chacun pourrait se connecter avec votre compte d'utilisateur, et visualiser (ou même détruire) vos fichiers. N'est-ce pas une perspective plutôt angoissante ? Je vous conseille donc de vous en tenir à un mot de passe certes pas trop compliqué, mais tout de même suffisamment personnel pour qu'il reste difficile à reconstituer (si c'est juste pour taper **123456**, autant effectivement ne pas avoir de mot de passe du tout...).

Si tous ces mots de passe vous agacent tout de même, vous avez une autre possibilité à la suite de l'Étape 2 : créer un code confidentiel, qui est par défaut un code de type PIN sur quatre chiffres, mais que vous pouvez rendre plus complexe si vous le souhaitez. Microsoft présente cette option comme tout autant efficace et plus simple. Mais, au final, la vraie question est celle du niveau de sécurité dont vous avez besoin, et vous seul êtes à même de connaître la réponse.

- » Vous avez *déjà* oublié votre mot de passe ? Vous avez tapé un mot de passe qui ne fonctionne pas ? Dans ce cas, Windows va automatiquement afficher une indication (du moins si vous en avez défini une) qui devrait vous aider à vous souvenir de votre mot de passe. Mais il faut faire preuve de beaucoup de prudence dans ce domaine, puisque n'importe qui pourrait lire cette question. Vous devez donc avoir défini une réponse qui n'a de sens que pour vous. Et, en dernier ressort, il vous reste toujours votre disque de

réinitialisation du mot de passe, tel que je l'explique dans le [Chapitre 14](#).

Se connecter avec un compte Microsoft

Quand vous utilisez Windows pour la première fois, ou quand vous essayez d'accéder à certaines applications, ou si vous tentez seulement de modifier un paramètre, le système peut vous inviter à utiliser un compte Microsoft ([voir la Figure 2.5](#)).


The image shows a Windows login window titled 'Ajoutez votre compte Microsoft'. It contains the following elements: a close button (X) in the top right corner; the title 'Ajoutez votre compte Microsoft'; a paragraph of text: 'Connectez-vous à votre compte Microsoft. Vous pouvez utiliser ce compte avec d'autres applications sur ce périphérique. [En savoir plus.](#)'; a row of application icons (OneDrive, Mail, Photos, etc.); two input fields: the first contains 'xyz@example.com' and the second is labeled 'Mot de passe'; a link below the password field that says 'J'ai oublié mon mot de passe'; a link below that says 'Vous n'avez pas de compte ? [Créez-en un !](#)'; a link at the bottom left that says 'Déclaration de confidentialité Microsoft'; and two buttons at the bottom right: 'Se connecter' (highlighted in blue) and 'Annuler' (greyed out).

FIGURE 2.5 Vous avez besoin d'un compte Microsoft pour accéder à de

nombreuses fonctionnalités de Windows.

Vous pouvez accéder à votre ordinateur avec un compte *Microsoft*, ou bien avec un compte *Local*. Bien qu'un compte Microsoft facilite grandement le travail avec Windows, ces deux types répondent à des besoins différents :

- » **Compte Local** : ce type de compte convient bien aux personnes qui utilisent des programmes de bureau traditionnels. Par contre, il ne permet pas d'accéder à OneDrive. De même, nombre d'applications maintenant intégrées à Windows refusent qu'on y accède sans compte Microsoft, par exemple Courrier, Calendrier ou encore Contacts. Et l'accès à Windows Store risque fort d'être aussi bloqué...
- » **Compte Microsoft** : il est nécessaire pour accéder à de nombreux services. Comme tout compte, il est simplement constitué d'une adresse de messagerie et d'un mot de passe. Un compte Microsoft donne accès à un espace de stockage personnalisé sur OneDrive, au téléchargement d'applications sur Windows Store, ainsi qu'à un certain nombre d'applications, telles que Courrier ou Calendrier.

Vous avez deux manières de vous connecter avec un compte Microsoft :

- » **Utiliser un compte existant** : si vous possédez déjà un compte du genre Hotmail, MSN, Xbox Live, Live, Windows Messenger ou encore Outlook.com, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous avez un compte Microsoft et un mot de

passer. Il vous suffit de saisir votre adresse de messagerie et votre mot de passe dans la fenêtre illustrée sur la [Figure 2.5](#), et vous pouvez vous connecter sans souci.

- » **Créer un nouveau compte Microsoft** : Lorsque vous voyez la fenêtre illustrée sur la [Figure 2.5](#), cliquez sur les mots Créez-en un ! Microsoft va vous conduire vers un site Web où vous pourrez créer votre propre compte maison. En fait, vous pouvez saisir n'importe quelle adresse de messagerie valide, par exemple celle que vous utilisez le plus couramment, vous lui associer un mot de passe à votre convenance, et c'est fait. Vous voilà titulaire d'un compte Microsoft.

Si vous lancez Windows pour la première fois sur votre ordinateur, et que vous ne voulez pas passer sous les fourches caudines de Microsoft, cliquez sur les mots Ignorer cette étape. Dans ce cas, Windows va vous permettre de créer un compte Local, avec bien entendu toutes les restrictions que cela implique.

Mais, tant que vous n'aurez pas de compte Microsoft, l'écran illustré sur la [Figure 2.5](#) reviendra vous hanter lorsque vous tenterez d'accéder à une application ou une fonctionnalité qui exige votre soumission à la firme de Redmond.



Vous apprendrez dans le [Chapitre 14](#) à convertir un compte Local en compte Microsoft.



Lorsque vous vous connectez pour la première fois avec votre nouveau compte, Windows peut vous demander si vous voulez retrouver d'autres PC, dispositifs variés et

contenus sur votre réseau. Acceptez si vous êtes effectivement en réseau, que ce soit chez vous ou au travail. Vous pourrez ainsi, par exemple, vous servir d'une imprimante partagée, ou encore accéder à des fichiers partagés par d'autres ordinateurs du réseau. Bien entendu, si vous activez une connexion à un réseau public sans fil, quel qu'il soit, rejetez cette offre en poussant de grands cris d'effroi.

Le menu Démarrer de Windows 10



Dans Windows, tout part du bouton Démarrer et de son menu Démarrer. Que vous soyez paré pour détruire les vaisseaux venus de l'espace, prêt à payer vos impôts, ou bien lire les dernières nouvelles, vous commencez par cliquer sur le bouton Démarrer, en bas et à gauche de l'écran. Ceci provoque l'apparition du menu Démarrer, qui liste vos applications et vos programmes.

Sur un PC de bureau, la partie droite du menu Démarrer contient des vignettes (ou des pavés, ou encore de tuiles - vous avez le choix), chacune représentant une *application*, qui est un petit programme essentiellement conçu pour les écrans tactiles. Sur sa gauche, le menu liste les applications et les programmes les plus utilisés récemment, ainsi que des fonctionnalités importantes ([voir la Figure 2.6](#)).



FIGURE 2.6 Le menu Démarrer d'un PC apparaît en bas et à gauche de l'écran.

Sur une tablette, par contre, le menu Démarrer remplit tout l'écran ([voir la Figure 2.7](#)), mais sans la colonne d'icônes et le volet de gauche.



FIGURE 2.7 Le menu Démarrer d'une tablette occupe tout l'écran, ce

qui facilite l'accès aux applications.



Pour voir ce volet de gauche et ses raccourcis, touchez le bouton marqué de trois traits, en haut et à gauche de l'écran. La liste des applications – appelées familièrement « applis » –, des programmes et des fonctionnalités s'affiche comme si de rien n'était. Touchez à nouveau ce bouton, ou un emplacement libre de l'écran, pour le masquer.

En dépit de ce remodelage, le menu Démarrer continue à offrir un point d'entrée vers vos programmes, à vous permettre d'accéder aux réglages de Windows, de trouver parfois de l'aide dans des situations délicates, ou encore, et c'est fort heureux, d'arrêter tranquillement Windows pour passer à d'autres activités.

Votre menu Démarrer évolue au fur et à mesure que vous allez utiliser Windows, et installer plus de programmes et d'applications. C'est pourquoi le menu Démarrer de vos amis, et celui que je vous présente dans ce livre, est probablement plus ou moins différent du vôtre. Et si vous n'aimez pas le système d'applications de Microsoft, vous avez même la possibilité de supprimer celles-ci totalement, comme je l'explique plus loin dans ce chapitre.



Voici quelques petites notions et astuces qui devraient vous aider à maîtriser le menu Démarrer :

- » Pour lancer un programme ou une application, cliquez ou touchez son nom ou sa vignette. La fenêtre du programme va surgir à l'écran.
- » Les fans du clavier peuvent appuyer sur la touche Windows pour ouvrir le menu Démarrer.



- » Faites défiler la liste des applications. Elles sont listées par ordre alphabétique.
- » Sur un écran tactile, vous naviguez dans le menu Démarrer avec vos doigts. Supposons que ce menu soit un morceau de papier posé sur une table (l'écran). En faisant glisser votre doigt, les éléments du menu Démarrer se déplacent en même temps.



- » Si le menu Démarrer emplit tout l'écran sur votre PC de bureau, c'est qu'il se prend pour une tablette. Cliquez sur l'icône des notifications, en haut à gauche (aussi appelée aussi Centre de maintenance), et un volet apparaît sur la droite de l'écran. Cliquez sur le bouton qui indique Mode tablette. Celui-ci devrait devenir grisé, et vous retrouvez votre menu Démarrer habituel.

ELLE EST OÙ, LA BARRE DES CHARMES ?

Windows 8 et 8.1 possédaient une fonctionnalité bizarroïdement appelée la *barre des charmes*. Elle surgissait lorsque le pointeur atteignait le bord droit de l'écran. Cette barre offrait divers raccourcis pour effectuer un partage, ajouter un nouveau matériel, rechercher un élément ou encore modifier des réglages. Ils ont été dispersés dans Windows. Voici quelques pistes pour les trouver :

- » **Rechercher** : quand le menu Démarrer est affiché, contentez-vous de saisir le critère de recherche directement au clavier.

- » **Partager** : cette option se trouve à présent dans les applications possédant cette fonctionnalité.
- » **Imprimer** : cette option aussi a été intégrée aux applications capable de l'utiliser. Voyez à ce sujet le [Chapitre 8](#).
- » **Paramètres** : l'icône se trouve à présent dans la colonne à gauche du menu Démarrer.

Lancer une application ou un programme depuis le menu Démarrer

Windows remplit la partie droite du menu Démarrer de toute une série d'*applications*, qui sont de petits programmes conçus pour réaliser des tâches assez simples. En fait, Microsoft a tendance à appeler maintenant tout le monde *application*, qu'il s'agisse d'une simple application ou d'un programme de bureau de haut vol. Vous voir tout ce que contient votre machine, choisissez la commande Toutes les applications, en bas et à gauche du menu Démarrer. Ceci provoque l'apparition d'une liste alphabétique reprenant l'ensemble de ce qui est installé comme application ou comme programme.

C'EST QUOI, UNE APPLICATION, AU JUSTE ?

Raccourci du mot « application », le terme *application* est emprunté à l'univers des smartphones capables d'exécuter des petits programmes, et évidemment aussi de téléphoner. Les applications diffèrent des traditionnels programmes Windows sous ces aspects :

- » Sauf lorsqu'elles sont préinstallées, les applications Windows ne peuvent provenir que d'un seul endroit : Windows Store. Sitôt téléchargées, les applications sont automatiquement installées. Beaucoup d'applications sont gratuites, d'autres sont payantes.
- » Seules des applications Windows peuvent tourner sous Windows. Celles destinées aux iPhone, iPad et aux smartphones ou tablettes Android ne sont pas utilisables avec Windows. Certaines applications sont déclinées pour les différents systèmes d'exploitation (iOS, Android, Windows...), mais ces versions peuvent différer les unes des autres.
- » La bonne nouvelle, c'est qu'une application Windows 10 fonctionnera tout aussi bien sur un PC de bureau, un ordinateur portable ou une tablette. Si une application est dite *universelle*, cela signifie qu'elle s'exécutera également sur un smartphone ou sur une console de jeu Xbox One.
- » La plupart des applications effectuent des tâches relativement simples, et sont normalement bien adaptées aux écrans tactiles. Certaines permettent de visiter plus facilement certains recoins de l'Internet, comme Facebook. D'autres sont des jeux. D'autres encore vous permettent d'écouter la radio, de noter vos listes de courses, ou encore de trouver un restaurant ouvert à proximité.

- » Les applications sont généralement assez faciles à utiliser, mais cette simplicité s'accompagne de restrictions. La plupart ne permettent pas de copier du texte, des images ou des liens. Il n'existe souvent aucun moyen d'en partager le contenu application avec des amis.

Pour se donner un look jeune et branché, Microsoft fait maintenant aussi référence aux programmes de bureau sous l'appellation *application*, voire application. Mais après tout, tout le monde dit encore de Photoshop qu'il est un programme, ou un logiciel, et ce n'est sans doute pas près de changer.

Chaque nom, de même que chaque vignette, présent dans le menu Démarrer est en fait un bouton sur lequel vous cliquez, ou que vous touchez, pour exécuter l'application ou le programme correspondant. Vous avez en fait le choix entre plusieurs procédés :

- » **Souris** : cliquez sur la vignette (avec l'habituel bouton gauche).
- » **Clavier** : appuyez sur les touches fléchées jusqu'à ce qu'un liseré entoure la vignette désirée. Appuyez ensuite sur la touche Entrée.
- » **Écran tactile** : touchez la vignette du bout du doigt.

Quelle que soit la technique adoptée, la fenêtre de l'application ou du programme apparaît sur l'écran, prête à vous informer, vous divertir et parfois même les deux.

Nous reviendrons plus loin dans ce chapitre sur les applications de Windows 10. Si vous le désirez, vous

pouvez commencer à en ajouter en cliquant sur la vignette Store dans le menu Démarrer (afin d'accéder à Windows Store). Le téléchargement des applications est expliqué au [Chapitre 6](#).

Trouver un élément dans le menu Démarrer

Vous pouvez scruter le contenu du menu Démarrer jusqu'à ce que vos yeux perçants repèrent le programme ou la vignette de l'application dont vous avez besoin. Il ne vous reste plus alors qu'à attraper l'objet de vos désirs d'un rapide clic de souris et d'un léger tapotement de doigt. Mais si votre proie vous échappe, Windows vous offre plusieurs raccourcis afin de débusquer la bête profondément cachée au fond d'un menu.

En particulier, remarquez ces sections dans le menu Démarrer :

- » **Nom d'utilisateur** : le nom associé à votre compte est affiché en haut de la colonne à gauche du menu Démarrer. Cliquez dessus, et un menu déroulant apparaît. Il vous permet de modifier vos propres paramètres (voyez à ce sujet le [Chapitre 14](#)), de verrouiller votre ordinateur, de vous déconnecter ou encore de permettre à quelqu'un d'autre de prendre le relais (nous y reviendrons à la fin de ce chapitre).
- » **Les plus populaires** : ce sont en réalité les applications que vous utilisez le plus souvent.

- » # **A-Z** : toutes les applications installés dans l'ordinateur s'y trouvent. La rubrique # (dièse) contient les applications dont le nom commence par un chiffre, comme 3D Builder. Lorsque vous venez d'ajouter une application, le mot Nouvelle, en bleu, est affiché sous son nom jusqu'au moment où vous l'aurez utilisée.



Il y a de bonnes chances pour que vous retrouviez dans le menu Démarrer l'objet de vos recherches sans qu'il soit nécessaire de fouiller dans les entrailles du menu. Mais si une application ou un programme semble particulièrement évanescent, essayez ces astuces :

- » Une fois le menu Démarrer ouvert, les possesseurs de clavier peuvent simplement commencer à taper le nom de l'application ou du programme voulu. Exemple : **facebook**. Au fur et à mesure de la saisie, Windows va lister tout ce qu'il trouve. Dès que vous voyez le bon nom apparaître dans la liste, vous pouvez cliquer dessus.
- » Vous ne voyez pas l'application recherchée ? Amenez le pointeur de la souris sur la liste puis actionnez la molette. Cela vaut également pour les pavés dans la fenêtre principale du menu Démarrer.
- » Si les vignettes affichées dans le menu Démarrer ne correspondent pas à vos besoins, cela signifie qu'il est temps pour vous de personnaliser le

menu. Voyez un peu plus loin dans ce chapitre la section consacrée à cette opération.

Voir ou fermer les applications actives

Sur un PC de bureau, il est assez facile de se déplacer d'une application à une autre, ou d'un programme à un autre. Comme tout ce joli monde se présente sous la forme d'une fenêtre affichée à l'écran, il vous suffit généralement de cliquer sur l'application que vous voulez ramener au premier plan (pour plus de détails sur le bureau, voyez le [Chapitre 3](#)).

Par contre, sur une tablette, les applications remplissent la totalité de l'écran, ce qui ne facilite pas le passage de l'une à l'autre.

Que vous soyez devant un ordinateur de bureau, un portable ou une tablette, vous pouvez rappeler rapidement une application à la vie. Suivez ces étapes :



1. **Cliquez sur le bouton Applications actives, ou touchez-le.**

L'écran s'efface, et vous voyez s'afficher des vues en miniature de vos applications et programmes ouverts ([voir la Figure 2.8](#)).



FIGURE 2.8 Cliquez sur le bouton Applications actives pour voir tout ce qui s'exécute actuellement.



Si le bouton Applications actives n'est pas visible, cliquez du bouton droit sur la barre des tâches, en bas de l'écran, puis, dans le menu, choisissez Afficher le bouton Applications actives. Vous le découvrirez à gauche dans la barre des tâches.

2. Cliquez sur ou touchez l'un des aperçus pour replacer l'application ou le programme au premier plan.



Les trois astuces qui suivent peuvent aussi vous aider à pister vos applications, ou encore à les refermer :

- » Les applications et les programmes en cours d'activité apparaissent également dans la *barre des tâches*, le bandeau collé au bas de l'écran. La barre des tâches est étudiée dans le [Chapitre 3](#).



- » Pour refermer dans la vue Applications actives une application dont vous n'avez plus besoin, cliquez sur ou touchez la croix qui se trouve dans le coin supérieur droit de sa vue en miniature. Avec une souris, vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur une vue, puis choisir l'option Fermer dans le menu qui s'affiche.
- » Une fois une application refermée, les vues en miniature des autres restent visibles, ce qui vous permet de choisir ou de refermer votre prochaine victime. Pour quitter ce mode d'affichage, cliquez sur ou touchez un emplacement vide du bureau.

Windows et ses applications gratuites

Le menu Démarrer de Windows est livré avec toute une série d'applications, représentées chacune par une vignette rectangulaire ou carrée. Chacune d'elles étant légendée, vous ne pouvez pas vous tromper.

La vignette de certaines applications, appelée *vignette dynamique*, change constamment. Les vignettes Finance ou Sport, par exemple, sont régulièrement mises à jour avec les dernières informations disponibles. La vignette Météo donne accès aux prévisions météorologiques dans n'importe quelle ville du monde.

Mais le menu Démarrer ne montre par défaut qu'une partie de ces applications. Pour les voir en totalité, cliquez sur les mots Toutes les applications, en bas et à gauche du menu Démarrer. Celui-ci va alors lister

l'ensemble des applications et des programmes installés en les présentant dans l'ordre alphabétique. Cliquez ensuite sur le mot Retour pour revenir à la vue normale.

Toutes ces applications se trouvent dans cette liste, prêtes à être utilisées en un seul clic de souris ou un seul « tap » de doigt :

- » **3D Builder** : vous avez forcément entendu parler des imprimantes 3D. Cette application vous permet donc aux heureux possesseurs de cet équipement de fabriquer leurs propres objets à partir de fichiers informatiques spécialisés.
- » **Actualité** : présente une revue de presse des journaux, magazines et agences.
- » **Alarmes et horloge** : cette application met à votre disposition une ou plusieurs alarmes, un minuteur, un chronomètre, ainsi qu'une horloge mondiale. Simple et efficace.
- » **Aperçu Skype** : normal. Ce programme de téléphonie Internet a été racheté par Microsoft.
- » **Calculatrice** : vous disposez d'une calculatrice standard et scientifique, ainsi que d'un convertisseur de devises.
- » **Calendrier** : permet de noter des rendez-vous ou de récupérer ceux déjà définis sur des comptes Microsoft ou encore Google.
- » **Caméra** : cette application permet de prendre des photos avec la webcam de votre ordinateur.
- » **Cartes** : commode pour préparer un déplacement, cette application utilise la

cartographie de Bing, qui appartient à Microsoft.

- » **Contacter le Support** : pour s'adresser au système d'aide ou aux techniciens de Microsoft en cas de problème.
- » **Contacts** : cette application, décrite au [Chapitre 10](#), récupère les noms de vos amis et relations diverses, ainsi que les informations que vous leur associez.
- » **Cortana** : active l'assistant vocal de Windows. Il a réponse à tout et peut tout faire. Enfin presque...
- » **Courrier** : cette application, décrite au [Chapitre 10](#), permet d'échanger du courrier électronique. Si vous entrez un compte Outlook, Windows Live, Yahoo ! ou encore Google, l'application la prend automatiquement en compte, relève vos messages et récupère la liste des contacts.
- » **Données Wi-Fi et cellulaires payées** : sert à se connecter à des réseaux Wi-Fi payants partenaires de Microsoft.
- » **Enregistreur vocal** : permet d'enregistrer des commentaires, des pense-bêtes, et tout ce qui vous passe par la tête. Bien entendu, un périphérique de capture de son doit être connecté à votre ordinateur. Il pourra s'agir du microphone de votre webcam.
- » **Films et TV** : comme tous ses concurrents, Microsoft vous propose d'acheter ou de louer des films ou des séries TV. D'accord, vous pouvez

aussi y visionner vos propres vidéos, mais il y a mieux ailleurs...

- » **Finance** : présente, avec un décalage de trente minutes, les cours de la bourse, ainsi que l'actualité financière et les performances des marchés.
- » **Gestionnaire audio HD** : il sert à configurer le son, qu'il s'agisse des haut-parleurs et du microphone intégré au PC ou de matériel connecté.
- » **Groove Musique** : cette application sert à écouter la musique stockée dans votre ordinateur, mais aussi à acheter des morceaux sur la boutique virtuelle de Microsoft.
- » **Hub de commentaires** : application permettant de communiquer vos souhaits à Microsoft, afin d'améliorer en permanence Windows et ses services.
- » **Magasin** : cette application donne accès à Windows Store, la boutique en ligne de Microsoft.
- » **Messages** : application permettant de converser avec d'autres utilisateurs.
- » **Météo** : cette application fournit des prévisions détaillées à dix jours ainsi que des statistiques. À condition de l'autoriser à vous localiser, elle indique la météo là où vous vous trouvez. Ou plus précisément, dans un lieu plus ou moins à proximité, sauf à être équipé d'un GPS.

- » **Microsoft Edge** : c'est l'application de Microsoft, appelée plus simplement Edge, qui sert à visiter des sites Internet.
- » **Microsoft Solitaire Collection** : des jeux de cartes classiques, mais pas le très célèbre Solitaire...
- » **OneDrive** : c'est l'espace de stockage que Microsoft met à la disposition des utilisateurs. Ce stockage distant, aussi connu sous le nom de « nuage Internet » ou d'« informatique dématérialisée » vous permet d'accéder à vos fichiers où que vous soyez dans le monde, dès lors que votre ordinateur, tablette ou smartphone peut accéder à l'Internet. Nous y reviendrons au [Chapitre 5](#).
- » **OneNote** : cette populaire application de prise de notes trouve sa place dans le menu Démarrer de Windows 10.
- » **Options d'ergonomie** : donne accès aux outils – clavier virtuel, loupe et narrateur – permettant aux personnes à capacité réduite de mieux utiliser Windows.
- » **Paramètres** : cette application propose, pour l'essentiel, ce que vous ne retrouveriez auparavant que dans le Panneau de configuration.
- » **Photos** : cette application affiche les photos présentes dans l'ordinateur, ainsi que celles que vous avez stockées sur OneDrive.
- » **Prise en main** : cette application présente rapidement les principales fonctionnalités de

base de Windows 10.

- » **Quick Assist** : permet à deux personnes de partager un même ordinateur à travers une connexion à distance. Cette fonction est utile pour demander de l'aide à un technicien qui travaillera à distance sur votre ordinateur comme s'il était installé devant lui.
- » **Scanneur** : si un scanner est connecté à votre ordinateur, vous pourrez lancer la numérisation de documents sans passer par le bureau et un programme d'édition des images. Cette application est étudiée dans le [Chapitre 8](#).
- » **Sport** : vous trouverez ici l'actualité sportive, le calendrier des matchs et la possibilité d'ajouter vos équipes préférées.
- » **Sticky Notes** : affiche un feuillet ressemblant au célèbre feuillet autocollant fabriqué par Post-It.
- » **Xbox** : conçue pour les possesseurs d'une console Xbox One de Microsoft, cette application permet de voir les scores, les amis et les jeux. Elle permet aussi de discuter en réseau, de visionner les annonces des jeux et d'en acheter.

À ces applications s'en ajoutent deux qui possèdent quantité de fonctionnalités :

- » **Accessoires Windows** : le menu de cet élément existant depuis presque toujours dans Windows contient des applications fort utiles comme le traitement de texte minimaliste Bloc-notes, l'ancien navigateur Internet Explorer, le Lecteur

Windows Media, le logiciel de dessin Paint et le traitement de texte Wordpad, et d'autres encore.

- » **Système Windows** : le menu contient des options avancées utiles aux techniciens comme le Gestionnaire des tâches, ou aux programmeurs, comme Invite de commandes. En revanche, des options comme Périphériques ou Programmes par défaut peuvent intéresser tous les utilisateurs.

Les applications fournies avec Windows fonctionnent mieux lorsqu'elles s'affichent en plein écran sur une tablette, et elles ne sont pas aussi puissantes que des programmes de bureau classiques. Mais, pour des raisons pas très évidentes, Microsoft a configuré le *bureau* de Windows pour que ce soient ces applications qui répondent à vos commandes, plutôt que des programmes classiques.



J'explique dans le [Chapitre 3](#) comment faire un choix entre applications et programmes pour réaliser telle ou telle tâche. Voici cependant une astuce provisoire : sur le bureau (ou plus exactement dans l'Explorateur de fichiers), cliquez droit sur un fichier et choisissez dans le menu qui apparaît la commande Ouvrir avec. Celle-ci vous propose généralement une application, ainsi qu'un ou plusieurs programmes de bureau. Cliquez sur le nom de celui que vous voulez utiliser.

Ajouter ou supprimer des éléments du menu Démarrer

Microsoft a rempli le menu Démarrer de Windows d'un tas de vignettes d'applications. Ce sont *ses* choix, et vraisemblablement pas les *vôtres*. Nous allons voir dans cette section comment personnaliser tout cela.



Supprimer des éléments du menu Démarrer est facile. Autant commencer par là. Pour ce faire, cliquez droit sur la vignette d'une application à ne plus afficher. Un menu apparaît. Cliquez alors sur l'option Détacher de l'écran de démarrage. Et voilà la vignette – uniquement elle, et non l'application – partie sans autre forme de procès.



Sur un écran tactile, maintenez appuyé un doigt sur la vignette de l'application à retirer. Lorsque l'icône de « désépinglage » s'affiche, touchez-la pour supprimer la vignette.

Une fois fait le ménage, il est temps de s'occuper de l'inverse, c'est-à-dire d'ajouter des éléments au menu Démarrer afin d'en faire le pot à crayons idéal de votre bureau.

Pour ajouter des applications ou des programmes au menu Démarrer, suivez ces étapes :

- 1. Localisez dans la liste des applications celle que vous désirez ajouter au menu Démarrer. Cliquez droit sur son nom (avec l'autre bouton, vous ne feriez que lancer cette application ou ce programme). Dans le menu qui s'affiche, choisissez l'option Épingler à l'écran de démarrage.**

Répétez la procédure pour tous les éléments que vous voulez ajouter au menu Démarrer.

2. Si vous voyez des éléments intéressants posés sur le bureau, cliquez droit dessus et choisissez l'option Épingler à l'écran d'accueil.

En fait, les vignettes du menu Démarrer ne concernent pas que les applications et les programmes. Vous pouvez par exemple cliquer du bouton droit sur un dossier, certains types de fichiers, ou d'autres éléments encore. Si le menu propose une option Épingler, vous avez gagné.

Les éléments que vous avez ajoutés viennent se placer en bas du volet de droite du menu Démarrer. Une fois celui-ci bien rempli, vous devrez faire défiler son contenu pour voir toutes vos vignettes. Un minimum d'organisation va donc s'imposer. La prochaine section va vous expliquer comment procéder. Lorsque vous avez fini, vous aurez à votre disposition un menu Démarrer qui répond vraiment à vos besoins.



Vous n'arrivez pas à retrouver une application que vous venez d'installer ? Elle est vraisemblablement dissimulée quelque part dans la liste Toutes les applications du menu Démarrer. Windows place en effet les nouvelles applications dans cette liste, et non sous la forme d'une vignette dans la partie droite du menu. Si vous voulez la rendre visible, vous devrez donc l'épingler manuellement.

Personnaliser le menu Démarrer

Le menu Démarrer est partagé en deux colonnes : à gauche, les noms des applications et des programmes, à droite les vignettes des applications. Mais ces vignettes ne sont pas disposées selon un ordre préétabli, clair et lisible. La question se pose donc de savoir comment retrouver facilement vos applications favorites.

Puisque le ciel ne va pas vous aider, vous devez donc le faire vous-même en organisant votre menu Démarrer. Les étapes qui suivent commencent par une petite leçon de choses : élimination des vignettes inutiles, ajout de vos applications préférées.

Le but est d'atteindre le nirvana de toute organisation du menu Démarrer qui se respecte : un découpage en *groupes* (des collections d'applications de même type) clairement identifiés et correspondant à vos centres d'intérêt.

Vous pouvez organiser vos vignettes de la manière dont vous l'entendez en les associant dans un nombre quelconque de groupes nommés à votre convenance. Vous pourriez par exemple définir quatre groupes : Famille et relations, Travail, Loisirs et Web. Mais quels que soient vos choix, suivez ces étapes pour transformer le fouillis actuel du menu Démarrer en une harmonieuse pile de vignettes :

- 1. Supprimer les vignettes dont vous n'avez pas besoin.**



Pour cela, cliquez droit sur une vignette à éliminer, puis choisissez dans le menu qui s'affiche l'option Supprimer du menu Démarrer. Répétez cette action jusqu'à ce que vous soyez débarrassé de tout ce qui vous encombre (sur un

écran tactile, maintenez le doigt appuyé sur une vignette, puis touchez le bouton servant à la dépunaiser).



L'option Supprimer du menu Démarrer ne désinstalle *pas* l'application ou le programme. Elle ne fait que ce qu'elle dit : retirer la vignette du menu Démarrer. En fait, si vous avez effacé par erreur la vignette d'une application, il est facile de la replacer dans le menu en suivant l'Étape 3.

2. **Déplacez les vignettes pour les disposer à votre convenance.**

Par exemple, vous pourriez avoir envie de conserver les applications qui concernent votre vie sociale (comme Courrier, Contacts et Calendrier) les unes à côté des autres. Pour déplacer la vignette d'une application, cliquez dessus et, tout en maintenant enfoncé le bouton gauche de la souris, faites-la glisser vers l'emplacement voulu. Les autres vignettes vont automatiquement se réorganiser pour faire de la place au nouvel arrivant.



Maintenez le doigt appuyé sur la vignette à déplacer. Lorsque le menu apparaît, faites-la glisser vers sa nouvelle position.



Pour que votre écran soit mieux gérable, vous pouvez changer la taille des vignettes. Pour cela, cliquez droit dessus. Dans le menu qui s'affiche, choisissez l'option Redimensionner. Sélectionnez alors un des choix proposés : Petit (réduit la vignette au quart de la taille moyenne), Moyen (c'est la dimension par défaut de la plupart des

applications), Large (double la largeur de la vignette) et Grand (soit quatre fois la taille moyenne).

3. Ajoutez de nouvelles vignettes pour les applications, programmes et autres éléments dont vous avez besoin.

J'ai expliqué plus haut comment procéder dans la section « Ajouter ou supprimer des éléments du menu Démarrer ».

Maintenant, vous avez purgé le menu Démarrer de tout ce qui ne vous intéressait pas. Vous avez ajouté des vignettes pour les éléments dont vous avez besoin, et vous avez disposé tout ce petit monde à votre convenance. Si tout cela vous convient parfaitement, vous avez terminé !

Par contre, si vous n'êtes pas encore satisfait du résultat et que trop de vignettes importantes sont encore masquées en bas du menu Démarrer, continuez votre lecture.

Vous êtes toujours là ? Parfait. Ouvrez votre menu Démarrer et regardez-le attentivement. Vous allez constater que Windows affiche deux groupes de vignettes. L'un est appelé Coup d'œil sur les activités, et l'autre Jouer et explorer. Et vous pourrez même observer que ces deux groupes sont subtilement séparés par un espacement plus grand que celui qui permet aux vignettes de se détacher les unes des autres. Tout cela nous mène droit à l'étape suivante.

4. Pour créer un nouveau groupe, faites glisser une des vignettes en dehors des deux groupes

existants.

Lorsque la vignette sort de la zone de son groupe, vous pouvez voir une barre horizontale bleutée apparaître. Cette barre crée un espace vide en dessous d'elle pour que vous puissiez y glisser la vignette ([voir la Figure 2.9](#)). Relâchez, et la vignette va former un *nouveau* groupe, réduit à ce stade à un seul et unique élément, et placé sous les deux autres.

- 5. Pour ajouter d'autres vignettes dans le groupe qui vient d'être créé, faites-les glisser et déposez-les dans ce nouveau groupe.**

Une fois votre vignette ajoutée à un groupe, vous pouvez la faire glisser vers une autre position pour réorganiser celui-ci.




FIGURE 2.9 Pour créer un nouveau groupe, faites glisser une vignette en dehors des deux groupes par défaut. Relâchez lorsque la barre horizontale apparaît.

Vous voulez créer un groupe supplémentaire ? Répétez tout simplement les Étapes 4 et 5 pour voir à nouveau apparaître la barre bleutée, puis disposez vos vignettes à votre convenance.

Si vous trouvez que cette disposition est parfaite pour vous, arrêtez-vous là. Sinon, passez à l'étape suivante.

6. Nommez le groupe.

Cliquez sur l'espace vide qui se trouve directement au-dessus du groupe. Un champ vierge va apparaître. Vous pouvez alors saisir un nouveau nom, ou bien modifier celui qui est déjà défini. Quand vous avez fini, appuyez sur la touche Entrée pour confirmer votre décision.



Bien entendu, vous pouvez parfaitement changer d'avis plus tard et modifier de la même manière les noms de vos groupes.

Lorsque vous aurez terminé, votre menu Démarrer finira par ressembler exactement à ce que vous voulez ([voir la Figure 2.10](#)).

» Comme vous pouvez vous en douter, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière d'organiser le menu Démarrer. Nous sommes dans la vie réelle, et c'est à vous de décider.



FIGURE 2.10 Votre menu Démarrer vous semblera plus amical si vous organisez vos icônes dans des groupes à votre image.



- » Lorsque vous installez de nouvelles applications ou de nouveaux programmes, n'oubliez pas de les rechercher dans la liste Toutes les applications. Vous risquez en effet de ne pas les retrouver directement dans le menu Démarrer lui-même. Pour que tout soit et reste parfaitement organisé, cliquez droit si nécessaire sur le nouveau venu, et choisissez l'option qui vous propose de l'épingler (en fait, vous avez deux choix : le menu Démarrer et la barre des tâches, celle-ci étant étudiée au [Chapitre 3](#)). Une fois vos nouvelles applications ajoutées au menu Démarrer, vous pouvez les déplacer à l'intérieur d'un groupe existant ou encore créer pour elles un tout nouveau groupe.
- » Vous pouvez tout aussi bien créer un groupe pour vos sites Web favoris afin d'y accéder

directement. Pour cela, cliquez sur le bouton Autres actions de Microsoft Edge (celui qui affiche trois points), puis choisissez dans le menu l'option Épingler à l'écran d'accueil.

PERSONNALISER LE MENU DÉMARRER, ENCORE ET TOUJOURS

L'application Paramètres propose des moyens supplémentaires de personnaliser votre menu Démarrer. Cette application est étudiée plus en profondeur dans le [Chapitre 12](#), mais cette section concerne plus particulièrement le menu Démarrer.

Pour trouver ces réglages, cliquez sur le bouton Démarrer. Dans la colonne de gauche, cliquez sur le bouton Paramètres. Dans la fenêtre Paramètres, cliquez sur le bouton Personnalisation, puis sur Accueil, dans le volet de gauche (attention, ce n'est pas le mot Accueil, en gras et qui ramène au panneau précédent, mais le mot Accueil dans la liste d'options).

Vous voyez alors s'afficher une série d'options dans le volet de droite :

- » **Afficher les applications les plus utilisées :** donne la priorité dans le menu Démarrer aux applications et aux programmes que vous utilisez le plus souvent.
- » **Afficher les applications récemment ajoutées :** laissez cette option active, et vos nouvelles applications ainsi que vos nouveaux programmes apparaîtront dans leur propre section.

- » **Utiliser le menu Démarrer en plein écran** : il est là pour les nostalgiques de Windows 8. Lorsqu'elle est activée, cette option fait que le menu Démarrer emplit tout l'écran. En fait, cela ressemble au mode Tablette, mais ce n'est pas le mode Tablette...
- » **Afficher les éléments récemment ouverts dans les Listes de raccourcis de l'écran d'accueil ou la barre des tâches** : c'est juste un peu compliqué, mais cette option signifie simplement que vos applications favorites sont accessibles aussi bien depuis le menu Démarrer que depuis la barre des tâches (celle-ci est étudiée dans le [Chapitre 3](#)).

D'accord, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de configurer tous ces réglages. Ou bien vous conservez les valeurs par défaut, ou bien vous jonglez avec elles pour voir ce qui vous convient le mieux. Dans tous les cas, vous pourrez changer d'avis à tout moment et revenir à la fenêtre Paramètres pour inverser tel ou tel commutateur.

Quitter Windows

Quitter Windows n'est pas si simple. Vous devez en effet vous décider entre plusieurs actions : vous déconnecter de votre compte d'utilisateur, mettre l'ordinateur en veille, le redémarrer ou l'arrêter. Pour autant, c'est quand même l'une des choses les plus agréables que vous ayez à faire : quitter Windows signifie que vous avez terminé votre journée de travail (ou de jeu...).

En fait, la réponse dépend de la durée pendant laquelle vous n'utiliserez pas l'ordinateur : est-ce que vous vous en éloignez un instant, ou en avez vous fini pour la journée ? Nous envisagerons les deux cas de figure.

Mais si vous voulez simplement éteindre l'ordinateur, le moyen le plus rapide sur un ordinateur non tactile est le suivant :



1. **Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sur l'icône Marche/Arrêt, en bas à gauche.**
2. **Dans le menu, cliquez sur Arrêter.**
3. **Si l'ordinateur signale que vous allez perdre le travail que vous n'avez pas sauvegardé, vous pouvez soit insister, soit annuler et recommencer en choisissant cette fois l'option Veille.**



Une autre technique consiste à cliquer du bouton droit sur le bouton Démarrer. Choisissez ensuite Arrêter ou se déconnecter, puis Arrêter.

Quitter momentanément l'ordinateur

Windows propose trois manières de quitter momentanément l'ordinateur, selon que vous voulez seulement vous faire un café ou que vous êtes parti acheter des allumettes, ce qui, pour certaines personnes, équivalait à une très longue absence. Voici comment choisir entre ces trois éloignements momentanés :



1. Cliquez sur le bouton Démarrer. Le menu Démarrer s'affiche.
2. Cliquez sur l'icône de votre compte d'utilisateur, en haut de la colonne de gauche dans le menu Démarrer.

Ainsi que le montre la [Figure 2.11](#), vous avez le choix entre plusieurs options :

- **Modifier les paramètres de compte :**
cette option vous conduit tout droit à l'application Paramètres, là où vous pouvez reconfigurer votre compte, par exemple pour changer votre image (votre *avatar*), votre mot de passe, ou encore redéfinir un compte Local.




FIGURE 2.11 Cliquez sur l'icône de votre compte d'utilisateur pour accéder à ces options.

- **Verrouiller** : protège l'ordinateur des curiosités malsaines quand vous vous absentez un instant. De retour, vous devez saisir votre mot de passe pour retrouver Windows dans le même état que vous l'aviez laissé.
- **Se déconnecter** : choisissez cette option lorsque vous avez fini d'utiliser l'ordinateur et que quelqu'un d'autre va l'utiliser. Windows enregistre vos travaux

en cours, puis il affiche l'écran des comptes d'utilisateurs.

- **Accéder à un autre compte** : si d'autres comptes d'utilisateurs ont été définis, le nom de ces comptes apparaît dans la liste. Si l'un des utilisateurs désire emprunter l'ordinateur pendant quelques minutes, cliquez sur son nom et laissez-le taper son mot de passe. Lorsqu'il aura fini d'utiliser l'ordinateur et qu'il se sera déconnecté, vous pourrez vous reconnecter à votre compte et retrouver votre travail là où vous l'aviez laissé.

Chacune de ces options vous permet de vous éloigner de l'ordinateur pendant un petit moment, et de le retrouver dans l'état où vous l'aviez laissé.

En revanche, si vous avez fini d'utiliser l'ordinateur pour le restant de la journée, appliquez la procédure décrite ci-après.

Éteindre l'ordinateur pour la journée

Quand vous avez fini votre travail de la journée, ou quand vous désirez éteindre l'ordinateur pendant que vous êtes dans le métro ou en vol pour Rome, vous avez là encore le choix entre trois options. Vous y accédez de la manière suivante :



1. **Cliquez sur le bouton Démarrer puis, dans la colonne de gauche, sur le bouton Marche/Arrêt.**

Un menu local propose les actions suivantes :

- **Mettre en veille** : le travail en cours reste dans la mémoire vive de l'ordinateur, et dans le disque dur lorsque l'ordinateur passe en mode d'économie d'énergie. Quand vous revenez devant votre PC, Windows réaffiche tout comme auparavant, y compris les travaux non enregistrés. Si l'alimentation a été coupée, le contenu réapparaît quand même, mais il lui faut quelques secondes de plus.
- **Arrêter** : l'ordinateur va s'éteindre.
- **Redémarrer** : choisissez cette option pour dépanner l'ordinateur lorsqu'il se conduit bizarrement (un programme se bloque, Windows fait n'importe quoi...). L'ordinateur s'arrête puis redémarre aussitôt. L'installation de certains programmes et certaines mises à jour exige parfois le redémarrage de l'ordinateur.

Tout cela est déjà bien beau. Mais si vous avez un peu de temps, voici quelques autres points intéressants.



Il est inutile d'éteindre l'ordinateur tous les soirs. En fait, ceux qui s'y connaissent le laissent allumé en permanence, affirmant que c'est mieux pour sa longévité. D'autres affirment le contraire. D'autres encore estiment que la mise en veille est un bon compromis. En revanche, tout le monde est d'accord sur la nécessité d'éteindre l'écran quand l'ordinateur n'est pas utilisé, car il peut ainsi refroidir, ce qui lui fait le

plus grand bien.



N'arrêtez jamais l'ordinateur à partir du bouton physique Marche/Arrêt, car vous pourriez perdre des travaux non enregistrés. De plus, des dysfonctionnements pourraient apparaître au niveau de Windows lui-même, car il doit fermer correctement des fichiers qui lui sont propres avant d'éteindre l'ordinateur.



Vous voulez démarrer votre ordinateur ou votre tablette lors d'un vol en avion tout en évitant la connexion à Internet ? Activez le mode Avion et utilisez l'option Veille plutôt que Arrêter. Lorsque l'ordinateur est réveillé, il est en mode Avion, déconnecté de l'Internet.

Chapitre 3

Le bureau de Windows

DANS CE CHAPITRE :

- » Trouver le bureau
 - » Trouver le menu Démarrer
 - » Travailler sur le bureau
 - » Récupérer des éléments supprimés dans la Corbeille
 - » Comprendre la barre des tâches
 - » Personnaliser le bureau
 - » Configurer des bureaux multiples
 - » Rendre les programmes plus faciles à trouver
-

Le nouveau mode Tablette de Windows, truffé d'applications, est parfait pour un usage à domicile avec un terminal numérique à écran tactile. Lorsque le menu Démarrer remplit l'écran de pavés facilement accessibles, même pour doigts les moins habiles, vous pouvez en effet écouter de la musique, échanger du courrier électronique, regarder des vidéos, préparer vos voyages, discuter via Skype, et aller sur Facebook.

Mais le lundi matin arrive inévitablement. Il faut alors passer à autre chose, autrement dit, abandonner le mode

Tablette et utiliser des logiciels un peu plus productifs. Les employeurs préfèrent voir leur personnel travailler sur des feuilles de calcul et des traitements de texte plutôt que jouer à des jeux vidéo.

C'est là que le bureau entre en action. Une fois le mode Tablette désactivé, vous retrouvez le traditionnel bureau de Windows, tel qu'il existe depuis de très nombreuses années. Il est une métaphore d'un véritable bureau physique sur lequel vous posez votre clavier et autre souris. C'est un lieu de travail où vous créez et organisez vos documents.

Bien entendu, traditionnel ne veut pas dire immuable. Le menu Démarrer et son gang d'applications apportent de nombreux changements, mais le bureau lui-même fonctionne pour l'essentiel comme il l'a toujours fait. Ce chapitre vous montre donc comment transformer votre ordinateur en un outil de travail, plutôt qu'en un appareil de divertissement.

Trouver le bureau et le menu Démarrer

Comme l'illustre la [Figure 3.1](#), le bureau de Windows 10 reprend bon nombre d'éléments des versions qui l'ont précédé, notamment Windows Vista, 7, 8 et 8.1.



FIGURE 3.1 Le bureau de Windows 10, fidèle à lui-même.



Lorsqu'ils sont exécutés en mode Tablette, les programmes et les applications occupent la totalité de l'écran. Cependant, les petits boutons et les fines barres du bureau sont plus à l'aise lorsqu'ils sont contrôlés avec un clavier et une souris. Si vous utilisez Windows 10 sur une tablette tactile, vous devriez sérieusement envisager l'achat d'un clavier et d'une souris Bluetooth (donc sans fil) pour exécuter un travail de bureau.

Presque tous les logiciels conçus pour Windows Vista, 7, 8 ou 8.1 peuvent être exécutés sur le bureau de Windows 10. Les exceptions qui ne s'accommodent guère des changements de version de Windows sont pour l'essentiel les antivirus, les logiciels de sécurité Internet et certains utilitaires.

Les applications qui occupaient tout l'écran sous Windows 8 et 8.1 s'ouvrent maintenant dans une fenêtre du bureau de Windows 10. Bien entendu, sur une

tablette, elles continuent à squatter toute la surface de l'écran. Mais le basculement entre les deux modes de fonctionnement reste toujours possible. Voyons un peu plus loin à ce sujet la section « Basculer entre le mode Tablette et le bureau ».

UTILISER LE BUREAU SUR UN ÉCRAN TACTILE

Il est très facile de manœuvrer les grandes vignettes de l'écran de démarrage du bout des doigts. Mais sur le bureau, ces manœuvres sont un peu plus délicates. Voici quelques conseils :

- » **Sélectionner** : touchez l'élément du bout du doigt, car la pulpe du doigt risque cependant d'être un peu trop grande.
- » **Double-cliquer** : là encore, le double-toucher avec le bout du doigt est plus efficace.
- » **Cliquer du bouton droit** : laissez le doigt sur l'écran tactile jusqu'à ce qu'un petit carré apparaisse. Ôtez le doigt ; le menu reste affiché. Touchez ensuite l'option désirée.

Si votre doigt est trop gros pour les délicates manœuvres sur le bureau, achetez un clavier et une souris Bluetooth pour votre tablette. Utilisez ensuite le mode Tablette pour un usage courant et le bureau pour travailler.

J'insiste un peu. En mode Tablette, les applications et les programmes couvrent toujours la totalité de l'écran. Si vous avez besoin de voir le bureau, vous devez donc désactiver d'abord le mode Tablette.

D'autre part, seules les tablettes Windows ayant une diagonale d'au moins 8 pouces incluent le bureau. Les tablettes plus petites, ainsi bien entendu que les smartphones Windows, n'ont pas de bureau. Ces appareils ne peuvent donc exécuter que des applications, pas les programmes.

Travailler sur le bureau

Le bureau vous permet d'exécuter en même temps plusieurs applications et programmes. Chacun est placé dans sa propre *fenêtre*, ce qui permet entre autres de faire passer des données d'un logiciel à un autre.

Quand il est tout neuf, Windows démarre avec un écran semblable à celui de la [Figure 3.1](#), mais avec une autre image de fond (eh oui, celle-ci est personnelle et représente une plage bretonne ; vous ne la trouverez nulle part). Au fil du temps, l'écran se remplira d'*icônes*, ces petits boutons qui démarrent un programme ou ouvrent un fichier d'un double-clic. Beaucoup de gens remplissent leur écran d'icônes pour pouvoir accéder facilement à leurs applications, et peut aussi parce que cela les rassure.

D'autres utilisateurs sont plus organisés. Quand ils terminent un travail, ils stockent le fichier dans un *dossier*, une tâche décrite au prochain chapitre.

Mais quelle que soit la manière dont vous utilisez votre bureau, celui-ci comporte trois éléments principaux, indiqués sur la [Figure 3.1](#) :



- » **Le bouton Démarrer** : pour lancer un programme ou une application, vous cliquez sur

le bouton Démarrer, celui qui se trouve en bas et tout à fait à gauche de l'écran. Lorsque le menu qui lui est associé (donc le menu Démarrer) apparaît, cliquez sur le nom ou la vignette du programme ou de l'application que vous voulez exécuter.

J'ai décrit le menu Démarrer dans le [Chapitre 2](#). En particulier, vous y avez appris à ajouter (ou retirer) des vignettes de menu. Mais vous pouvez également faire la même chose avec la barre des tâches (voir ci-dessous).

- » **La barre des tâches :** s'étirant paresseusement en bas de l'écran, la *barre des tâches* reçoit les icônes des programmes, des applications et des fichiers actuellement ouverts. Immobilisez le pointeur de la souris sur une icône pour connaître le nom du programme, voire une miniature de ce que contient sa fenêtre. Par exemple, si plusieurs fenêtres ont été ouvertes dans l'Explorateur de fichiers, chacune affichant un dossier différent, le fait de placer le pointeur de la souris sur l'icône de ce programme dans la barre des tâches affiche une miniature de chacun des dossiers. Il suffit de cliquer sur celui dont vous souhaitez consulter le contenu. Vous apprendrez un peu plus loin comment personnaliser la barre des tâches.
- » **La Corbeille :** vous y envoyez ou déposez les fichiers et les dossiers dont vous n'avez plus besoin. Il est cependant possible de les récupérer en cas d'erreur. Ouf !

Ces éléments sont décrits plus loin dans ce chapitre et tout au long de ce livre. Voici cependant quelques informations à leur sujet :



- » Les possesseurs de PC et du bureau et d'ordinateurs portables peuvent démarrer de nouveaux projets directement sur le bureau. Cliquez du bouton droit sur une partie vide de son arrière-plan, c'est-à-dire la photo ou la couleur unie qui couvre toute la surface de votre écran. Dans le menu contextuel qui apparaît, choisissez Nouveau. Cliquez ensuite sur l'une des options proposées, comme la création d'un document ou encore la compression d'un dossier.



- » Vous vous demandez quelle fonction remplit un certain élément placé sur le bureau ? Immobilisez le pointeur de la souris dessus et une petite info-bulle vous renseignera. Cliquez du bouton droit sur cet élément, et Windows affichera généralement un menu proposant diverses actions. Cette manipulation fonctionne avec la plupart des icônes et des boutons que vous trouvez sur votre bureau avec ses programmes.



- » Toutes les icônes du bureau peuvent soudainement disparaître (c'est le côté un peu caractériel de Windows). Pour les faire réapparaître, cliquez du bouton droit sur le fond d'écran et dans le menu, choisissez Affichage puis cochez l'option Afficher les éléments du bureau. Si cela ne suffit pas, essayez de désactiver le mode Tablette. Touchez l'icône du Centre de notifications (elle se trouve juste à la gauche de l'horloge, vers l'extrémité droite de la

barre des tâches). Un volet s'ouvre sur le bord droit de l'écran. En bas de celui-ci, touchez le bouton qui indique Mode tablette (il doit devenir grisé). En effet, le mode Tablette masque la totalité du bureau.

Ouvrir des applications depuis le menu Démarrer

Le bouton Démarrer se trouve dans le coin inférieur gauche de l'écran. Un clic (ou un toucher) sur ce bouton, et le menu Démarrer apparaît. Celui-ci contient toutes les applications et les programmes qui sont installés. Il vous suffit alors de cliquer sur l'élément que vous voulez lancer (ou de le toucher).

Le menu Démarrer est étudié au [Chapitre 2](#), mais voici un rapide rappel de ce que vous devez absolument savoir pour faire ami-ami avec Windows 10 :



- 1. Placez le pointeur de la souris au-dessus du bouton Démarrer, dans l'angle inférieur gauche de l'écran.**

Le menu Démarrer apparaît ([voir la Figure 3.2](#)). Si votre appareil fonctionne en mode Tablette, le menu Démarrer remplit tout l'écran (nous allons y revenir plus loin dans ce chapitre).



FIGURE 3.2 Si vous trouvez l'application voulue dans le menu Démarrer, cliquez sur son nom ou sur sa vignette pour l'exécuter.

Le menu Démarrer affiche automatiquement en haut de la colonne de gauche les noms des applications et des programmes auxquels vous avez accédé récemment. Sur la droite, vous trouvez le bloc des vignettes associées aux applications populaires (?) installées sur votre ordinateur.

- 2. Si vous voyez dans la liste de menu Démarrer le nom de l'application ou d'un programme que vous voulez ouvrir, cliquez dessus.**

Aussitôt, la fenêtre de l'application ou du programme s'ouvrira sur l'écran, prête à exécuter vos ordres.

- 3. Vous ne le voyez pas ? Tapez son nom et si cette application existe dans l'ordinateur, Windows l'affichera.**



Un autre moyen de faire apparaître le menu Démarrer consiste à appuyer sur la touche Windows du clavier.



Une fois que vous avez ouvert une application ou un programme, vous allez forcément vouloir la ou le refermer un jour. J'y reviendrais dans le [Chapitre 4](#). Mais il y a un petit truc à connaître : cliquez sur la croix qui se trouve en haut et à droite d'une fenêtre, et celle-ci se ferme (peut-être après vous avoir demandé de sauvegarder votre travail en cours).



Pour encore plus d'informations sur le menu Démarrer, reportez-vous au [Chapitre 2](#).

Personnaliser l'arrière-plan du bureau

Pour décorer votre bureau, Windows le couvre d'une jolie image. C'est ce qu'on appelle l'*arrière-plan* du bureau.

Si vous êtes lassé de celle que vous impose Windows, remplacez-le par une image enregistrée sur votre ordinateur :

1. **Cliquez sur le bouton Démarrer.**
2. **Dans la colonne de gauche du menu Démarrer, cliquez sur l'icône Paramètres.**



La fenêtre de l'application Paramètres de Windows va apparaître.



3. Cliquez sur l'icône Personnalisation.

La fenêtre Personnalisation s'affiche. Elle montre les options proposées par la rubrique Arrière-plan.

4. Cliquez sur une des images, et Windows l'affiche aussitôt à l'arrière-plan du bureau ([voir la Figure 3.3](#)).




FIGURE 3.3 Essayez différents arrière-plans en cliquant sur les imagerie. Cliquez sur le bouton Parcourir pour trouver d'autres photos dans l'ordinateur.

5. Cliquez sur le bouton Parcourir pour accéder aux photos qui se trouvent dans le dossier Images, ou dans d'autres emplacements.

La plupart des gens stockent leurs photos numériques dans leur dossier Images (nous verrons dans le [Chapitre 4](#) comment naviguer dans les dossiers). Si vous avez choisi de synchroniser les clichés pris avec votre tablette ou votre smartphone avec OneDrive, ils apparaîtront dans votre dossier Pellicule (ou Camera Roll, les deux situations pouvant se présenter).

6. N'hésitez pas à visionner différentes images pour voir le résultat.

Lorsque vous êtes satisfait(e), quittez l'application Paramètres en cliquant sur sa case de fermeture, la croix qui se trouve en haut et à droite de sa fenêtre.



Voici quelques conseils pour vos fonds d'écran en général :

- » La liste Choisir un ajustement, en bas de la fenêtre Arrière-plan, permet de choisir si une photo qui n'est pas homothétique, c'est-à-dire aux mêmes proportions que la résolution de votre écran, doit être étirée sans déformation, ou montrée entre des bandes noires, ou étirée, ou répétée pour remplir tout l'écran. Les options Remplir, Ajuster et Vignette conviennent aux photos de petites dimensions, comme celles prises avec des téléphones mobiles.

- » Avec Edge, le navigateur Internet de Windows 10, il est très facile d'utiliser comme arrière-plan n'importe quelle photo trouvée sur Internet. Cliquez du bouton droit sur l'image affichée sur une page Web et, dans le menu contextuel qui apparaît, cliquez sur Enregistrer l'image. Windows va la copier dans votre dossier Images, et vous pourrez ensuite la choisir comme arrière-plan dans l'Étape 4 ci-dessus.
- » Si vous ne voyez pas bien les icônes du bureau sur un fond d'écran, optez pour une couleur uniforme. À l'Étape 2 de la précédente procédure, choisissez Couleur unie dans la liste Arrière-plan. Sélectionnez ensuite l'une des couleurs proposées, ou cliquez sur Autres pour paramétrer un coloris personnalisé.
- » La liste Arrière-plan propose également une option Diaporama, qui fait défiler le contenu de votre dossier Images (ou d'un autre) selon une périodicité que vous choisissez. Mais, à l'usage, tout cela est plus fatigant pour les yeux que réellement plaisant, et consomme de surcroît des ressources dont vos applications et vos programmes pourraient bien avoir besoin.
- » Pour modifier complètement l'aspect de Windows, choisissez l'option Thèmes dans le volet de gauche. Cliquez ensuite sur Paramètres du thème, en haut du panneau. Choisissez un des thèmes proposés. Chaque thème change les couleurs des boutons, bordures et autres éléments, comme expliqué au [Chapitre 12](#) (si vous téléchargez des thèmes depuis l'Internet,

vérifiez-les avec un antivirus, ainsi que je le préconise au [Chapitre 11](#)).

Basculer entre le mode Tablette et le bureau

Certaines personnes préfèrent utiliser Windows 10 sur leur tablette. D'autres préfèrent que leur tablette affiche le bureau en lui ajoutant un clavier et une souris. D'autres encore veulent le meilleur des deux mondes en permanence. En fait, tout le monde a raison. Les tablettes sont bien adaptées pour y glisser vos doigts, mais le bureau marche mieux quand il est accompagné d'un clavier et d'une souris.

Pour faire plaisir à tout le monde, Windows 10 permet d'activer ou de désactiver le mode Tablette. Lorsque celui-ci est activé (encore faut-il que votre écran ait une diagonale d'au moins 8 pouces), vos applications et vos programmes occupent la totalité de l'écran (et c'est d'ailleurs aussi le cas du menu Démarrer). Ce mode ajoute également un subtil espacement entre les menus et les icônes pour que vos doigts les trouvent plus facilement (d'accord, un seul doigt, c'est bien aussi).

En règle générale, Windows détecte votre manière de travailler et il ajuste automatiquement le mode Tablette (il appelle ce comportement d'un nom assez curieux : *Continuum*). Mais si vous remarquez que Windows ne se place pas dans le bon mode, vous pouvez procéder manuellement en suivant ces étapes :

- 1. Cliquez sur l'icône du Centre de notifications.**



Cette icône se trouve près du côté droit de la *barre des tâches*, le bandeau qui se trouve en bas de votre écran.

Le volet du Centre de notifications apparaît ([voir la Figure 3.4](#)).

2. Tapez sur le bouton Mode tablette, vers le bas du Centre de notifications, pour l'activer.

Dans ce cas, le bouton devrait être mis en surbrillance. Autrement dit, il devrait s'afficher dans une teinte bleutée. Lorsqu'il est grisé, le mode Tablette est désactivé et le bureau se comporte normalement.



Pour accéder au volet des notifications sur un écran tactile, effleurez celui-ci vers le centre en partant de la droite de l'écran.

Plongée dans la Corbeille



La Corbeille de Windows, que vous devriez voir dans le coin en haut et à gauche de votre écran, fonctionne de la même manière qu'une véritable corbeille à papier : vous pouvez y jeter ce dont vous n'avez pas besoin, et récupérer les éléments qui sont finalement encore utiles.



FIGURE 3.4 Les boutons du Centre de notifications permettent d’accéder directement à divers réglages, dont le mode Tablette.

Vous pouvez la remplir de plusieurs manières :

- » Cliquez du bouton droit sur l’élément à jeter puis, dans le menu, cliquez sur Supprimer.

Windows demande prudemment de confirmer la suppression. Cliquez sur Oui et hop !, il part à la corbeille.

- » Plus rapide encore : cliquez sur l'élément et appuyez sur la touche Suppr de votre clavier.
- » Glissez et déposez l'élément dans la Corbeille.

Vous voulez récupérer un élément ? Double-cliquez sur l'icône de la Corbeille pour voir ce qu'elle contient. Cliquez droit sur l'élément que vous voulez récupérer. Dans le menu qui s'affiche, cliquez sur Restaurer ([voir la Figure 3.5](#)). Pour restaurer la totalité du contenu de la Corbeille, choisissez Restaurer tous les éléments dans l'onglet affiché en haut de la fenêtre.




FIGURE 3.5 Restaurer un élément de la Corbeille.

Une autre technique consiste à faire glisser un élément sur le bureau. Et réciproquement...



La Corbeille se remplit vite. Pour trouver rapidement ce que vous avez supprimé récemment, cliquez du bouton droit dans une partie vide de la Corbeille et, dans le menu qui apparaît, choisissez Trier par, puis Date de suppression.

Pour supprimer *définitivement* un élément, supprimez-le depuis la Corbeille. Pour cela, cliquez dessus et appuyez sur la touche Suppr de votre clavier. Pour vider la Corbeille, cliquez sur le bouton éponyme de l'onglet Gestion de la fenêtre de la Corbeille.



Pour supprimer un élément sans le faire transiter par la Corbeille, appuyez sur les touches Maj + Suppr. C'est un moyen radical pour supprimer des documents confidentiels, comme une mise en demeure de payer ou une lettre d'amour torride.



- » Lorsque la Corbeille contient ne serait-ce qu'un seul élément, son icône montre une corbeille pleine, débordant de papiers.



- » La Corbeille ne conserve que les éléments supprimés sur le bureau. Tout ce que vous supprimeriez à partir d'une applications, sur une clé USB, dans la carte mémoire d'un appareil photo, dans un lecteur MP3 ou sur un CD réinscriptible, entre autres, est définitivement effacé.



- » Si vous ne souhaitez pas conserver une trace des fichiers supprimés, ouvrez la boîte de dialogue Propriétés de la Corbeille en faisant un clic du

bouton droit sur son icône. Ensuite, activez l'option Ne pas déplacer les fichiers vers la Corbeille. Cette option est très très très dangereuse ! Vous risquez de vous en mordre les doigts !

- » La Corbeille conserve tous les fichiers supprimés tant que la limite de 5 % de la capacité du disque dur n'est pas atteinte. Ensuite, elle efface les fichiers les plus anciens pour faire de la place. Si votre disque dur est d'une taille plutôt modeste, vous pouvez réduire la place allouée à la Corbeille. Pour cela, cliquez du bouton droit sur son icône et, dans le menu, choisissez Propriétés. Ensuite, dans Taille personnalisée, réduisez la taille maximale. Bien entendu, le contraire est aussi possible.
- » Vous avez bêtement vidé la Corbeille ? Il est néanmoins possible de récupérer son contenu avec la fonction de sauvegarde nommée Historique des fichiers, décrite au Chapitre 13.
- » Quand vous supprimez des fichiers dans l'ordinateur de quelqu'un d'autre, par le réseau informatique, il n'est plus possible de les récupérer. La Corbeille ne recueille que les fichiers effacés par la personne qui utilise l'ordinateur où se trouve la Corbeille. Sur un ordinateur distant, le fichier disparaît définitivement. Sachez-le et soyez prudent.



La barre des tâches

Dès que plusieurs fenêtres sont ouvertes simultanément, vous êtes confronté à un petit problème de logistique : les fenêtres ont tendance à se chevaucher, ce qui complique leur repérage. Pire encore : des programmes comme des navigateurs Web ou Word peuvent ouvrir de nombreuses fenêtres. Comment s'en sortir dans cette pagaille ?

La solution réside dans la *barre des tâches*, une zone spéciale dans laquelle se trouvent les icônes de tous les programmes ouverts et leurs fenêtres. Représentée sur la [Figure 3.6](#), elle se trouve tout en bas du bureau et Windows la met constamment à jour.



FIGURE 3.6 Survolez le bouton dans la barre des tâches pour voir les vignettes des dossiers ou documents ouverts.



Windows 10 maintient la barre des tâches fermement en place, mais en mode Tablette. Elle est toujours accessible en bas de l'écran y compris si le menu Démarrer vient remplir le reste de la surface.

La barre des tâches est aussi le lieu de prédilection pour démarrer vos programmes favoris. Elle évite le détour

par le menu Démarrer.



Lorsqu'une icône est soulignée d'un trait blanc dans la barre des tâches, cela signifie qu'elle est actuellement ouverte (c'est le cas de deux d'entre elles dans la [Figure 3.6](#)).

Vous vous demandez à quoi correspondent les icônes dans la barre des tâches ? Immobilisez le pointeur sur l'une d'elles et vous verrez, soit le nom du programme, soit une vignette montrant le contenu de sa fenêtre, comme sur la [Figure 3.6](#) (ou vous pouvez voir l'application Photos affichant trois clichés).

La barre des tâches permet d'exécuter les tâches suivantes :

- » **Démarrer un programme réduit dans la barre des tâches** : cliquez sur son icône et la fenêtre du programme se déploie aussitôt à l'écran, par-dessus celles qui s'y trouvent déjà, prête à être utilisée. Cliquer de nouveau sur la même icône réduit le programme dans la barre des tâches.



- » Chaque fois qu'un programme est ouvert sur le bureau, son icône est visible dans la barre des tâches. Si vous ne trouvez pas une fenêtre sur le bureau, en particulier parce qu'elle est recouverte par beaucoup d'autres, cliquez sur son icône dans la barre des tâches pour la ramener au premier plan.



- » Désormais, les applications ouvertes sur l'écran de démarrage d'un ordinateur non équipé d'un écran tactile affichent également une icône sur la barre des tâches.

10

» **Fermer un programme** : cliquez du bouton *droit* sur son icône, dans la barre des tâches, et choisissez Fermer la fenêtre (ou Fermer toutes les fenêtres selon le cas). Le programme se ferme exactement comme si vous aviez choisi la commande Quitter. Il vous sera demandé d'enregistrer le travail si cela n'a pas encore été fait.

» La présence d'un trait fin sous une icône de la barre des tâches vous indique que l'application ou le programme correspondant est en cours d'exécution.

» **Déplacer la barre des tâches** : elle se trouve traditionnellement en bas de l'écran, mais vous pouvez la tirer contre n'importe quel autre bord (si cela ne fonctionne pas, cliquez dessus du bouton droit et dans le menu, désactivez l'option Verrouiller la barre des tâches).

» **Masquer ou non la barre des tâches** : cliquez du bouton droit sur la barre des tâches et dans le menu, choisissez Propriétés. Dans la boîte de dialogue des propriétés, cochez ou décochez la case Masquer automatiquement la barre des tâches. Lorsqu'elle est masquée, elle réapparaît en approchant le pointeur de la souris du bord où elle se trouve.




» **Épingler une application ou un programme sur la barre des tâches** : dans le menu Démarrer, cliquez droit sur l'application ou le programme. Dans le menu qui s'affiche, choisissez Épingler à la barre des tâches. Vous pouvez alors y accéder

d'un clic, sans avoir besoin d'ouvrir le menu Démarrer. Et si vous changez plus tard d'avis, la technique n'est pas plus difficile : vous cliquez droit dans la barre sur l'icône à retirer, et vous choisissez dans le menu qui s'affiche l'option Détacher de la barre des tâches.

Réduire des fenêtres dans la barre des tâches et les réafficher

« Windows » se traduit par « fenêtres » et ce n'est pas pour rien. Quand vous écrivez un courrier, c'est dans une fenêtre que vous le faites. Quand vous vérifiez les coordonnées d'un contact, c'est dans une fenêtre qu'apparaissent ses coordonnées. Quand vous désirez jeter un coup d'œil sur un site Internet, c'est dans une fenêtre que la page apparaît. En un rien de temps, l'écran est plein de fenêtres.

Pour éviter d'être débordé par ce déferlement de fenêtres, Windows contient une fonctionnalité fort utile : la possibilité de placer les fenêtres dans la barre des tâches qui se trouve en bas de l'écran. Pour cela, vous devez cliquer sur leur bouton Réduire.



Avez-vous remarqué les trois boutons qui se trouvent en haut à droite de presque chaque fenêtre ? Cliquez sur le bouton *Réduire* d'une fenêtre – celui avec un petit tiret – et elle disparaît aussitôt de l'écran tandis que l'icône de l'application ou du programme reste sagement rangée dans la barre des tâches.



Pour rétablir la fenêtre minimisée, cliquez sur son icône dans la barre des tâches. Vraiment simple, non ?

» Vous vous demandez quelle peut bien être l'icône que vous recherchez, parmi toutes celles de la barre des tâches ? Survolez-les avec le pointeur de la souris et vous verrez apparaître une vignette de la fenêtre ainsi que le nom du programme.



» Quand vous réduisez une fenêtre, vous ne supprimez pas son contenu et vous ne fermez pas le programme. Quand vous rétablissez une fenêtre, elle s'ouvre à la même taille et avec le même contenu qu'au moment où vous l'aviez réduite.

Exécuter des actions à partir de la barre des tâches

La barre des tâches de Windows ne sert pas qu'à ouvrir des programmes et passer d'une fenêtre à l'autre. Vous pouvez également exécuter diverses tâches grâce à un clic du bouton droit. Ainsi que le montre la [Figure 3.7](#), le clic du bouton droit sur l'icône de l'Explorateur de fichiers affiche une liste des dossiers récemment visités. Cliquez sur l'un d'eux pour y accéder aussitôt.

Ces *listes de raccourcis* permettent de répéter rapidement des actions effectuées précédemment. Et elles sont présentes, même si l'application ou le programme correspondant a été refermé.




FIGURE 3.7 Les diverses actions exécutables depuis le menu contextuel de la vignette de l'Explorateur de fichiers.

La barre des tâches et ses zones sensibles

Comme un joueur de poker, la barre des tâches cache quelques atouts dans sa manche. En particulier, toute la partie droite de cette barre révèle une série d'icônes et de boutons qui jouent un rôle particulier et fort utile

(voir la Figure 3.8). On l'appelle souvent la *zone de notification*.




FIGURE 3.8 Cliquez sur la flèche pour voir les icônes cachées dans la zone de notification de la barre des tâches.

Ces icônes peuvent varier selon l'ordinateur et les logiciels qui y ont été installés, mais vous y trouverez sans doute celles-ci :

- » **Minimiser les fenêtres** : le petit bandeau vertical qui se trouve tout à fait à droite de la barre des tâches réduit instantanément toutes les fenêtres ouvertes. Cliquez à nouveau dessus pour les remettre en place. Laissez quelques instants le pointeur de la souris survoler ce bouton, et vous obtenez une vue *très* allégée de vos fenêtres.
- » **Heure** : cliquez dessus pour afficher un calendrier. Pour changer de date et d'heure, voire ajouter un fuseau horaire, cliquez sur Paramètres de date et d'heure, comme expliqué au [Chapitre 12](#).





- » **Position** : sa présence indique que la machine partage votre position avec une application, par exemple lorsque vous consultez une carte ou que vous recherchez quelque chose à proximité.



- » **Bluetooth** : cliquez sur cette icône pour configurer une connexion Bluetooth. Ce type de liaison radio est décrit au [Chapitre 12](#).



- » **Retirer un périphérique en toute sécurité** : cliquez sur l'icône avant de retirer un périphérique comme une clé USB, un lecteur MP3, un disque dur externe, etc. Windows s'assurera qu'aucun fichier n'est en cours de lecture ou d'écriture avant de vous autoriser à ôter le périphérique.



- » **Centre de notifications** : il signale des messages envoyés par le système et permet d'effectuer divers réglages.



- » **Réseau filaire** : apparaît lorsque la connexion au réseau ou à Internet est établie par un câble Ethernet. Une croix signale que l'ordinateur est déconnecté.



- » **Réseau Wi-Fi** : apparaît lorsque la connexion Wi-Fi est établie. Plus l'icône affiche de barres, et plus votre connexion est forte. Une croix par-dessus cette icône signale que l'ordinateur est déconnecté du réseau.



- » **Volume** : cliquez sur cette icône pour régler le volume de sortie du son ([voir la Figure 3.9](#)). Cliquez sur le petit haut-parleur pour couper le son (ou le rétablir). Vous pouvez également

cliquer du bouton droit sur l'icône pour accéder à un mixer ainsi qu'aux réglages de la lecture ou de l'enregistrement. Un mixer permet d'ajuster séparément le volume pour chaque programme, par exemple pour que le Lecteur Windows Media ne soit pas perturbé par les ennuyeux bips de Windows.

- » **Alerte Windows** : si Windows rencontre un problème, il affiche une icône. Cliquez dessus pour voir les solutions possibles.
- » **Gestionnaire des tâches** : cet outil peut terminer des programmes qui se sont égarés dans la nature, gérer des tâches en arrière-plan, suivre les performances de l'ordinateur, et d'autres choses encore qui font le bonheur des *geeks*, des *technogourous* et des *techies*. Mais pas le nôtre...




FIGURE 3.9 Régler le volume sonore.



- » **Processus hôte** : c'est encore pire. La présence de cette icône indique que le gadget que vous venez de brancher ne fonctionne pas, qu'il s'agisse d'une imprimante, d'un scanner, d'un



- lecteur de musique, et ainsi de suite. Essayez de débrancher l'appareil, d'exécuter à nouveau son programme d'installation, puis de le reconnecter.
- » **USB** : cliquez ici avant de retirer une clé ou un disque USB, de manière à ce que Windows sache que vous ne vous en servez plus.



- » **OneDrive** : lorsque Windows synchronise ses fichiers avec OneDrive, une petite barre mobile apparaît sous cette icône.



- » **Secteur** : indique que l'ordinateur portable est alimenté par le courant secteur et que la batterie est en train d'être chargée.



- » **Batterie** : indique que l'ordinateur portable fonctionne sur la batterie. Immobilisez la souris au-dessus de l'icône pour connaître le pourcentage de la charge.
- » **Afficher les icônes cachées** : cette flèche, à gauche des icônes de la zone de notification, donne accès aux icônes qui ne sont pas affichées dans la barre. Nous y reviendrons à la section « Personnaliser la barre des tâches ».

Vous pouvez choisir les icônes qui devraient rester toujours visibles en cliquant sur le bouton Démarrer. Dans le menu Démarrer, choisissez la commande Paramètres. Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur le bouton Système. Choisissez alors dans le volet de gauche l'option Notifications et actions. Dans la partie droite de la fenêtre, cliquez sur Sélectionnez les icônes à afficher dans la barre des tâches. Une nouvelle fenêtre apparaît. Activez ou désactivez ce que vous voulez voir

ou non apparaître dans la barre des tâches (personnellement, j'active simplement l'option Toujours afficher toutes les icônes dans la zone de notification, mais chacun a le droit d'avoir ses préférences).

DISCUTER AVEC CORTANA

Vous avez certainement remarqué le champ qui indique Rechercher sur le web et dans Windows, juste à droite du menu Démarrer. C'est *Cortana*, le nouvel assistant numérique de Windows 10. Cortana est là pour vous aider à trouver des informations, que ce soit sur votre ordinateur ou sur le Web.

Tapez par exemple dans ce champ quelques mots associés à l'un de vos fichiers, et Cortana devrait localiser celui-ci et afficher son nom. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus pour l'ouvrir. Cortana réalise le même travail si vous tapez le nom d'un réglage ou d'un programme.

Cortana comprend également vos commandes vocales. Cliquez sur le petit symbole de micro, à droite du champ, et énoncez votre commande. En fait, vous pouvez simplement commencer par dire les mots « Hey, Cortana ». Cela devrait suffire à réveiller le bon génie pour qu'il écoute ce que vous lui racontez et réponde à vos désirs les plus chers (d'accord, Cortana n'est quand même pas le génie de la lampe d'Aladin).

N'oubliez pas qu'il faudra un certain temps à Cortana pour qu'il ou elle s'habitue à votre voix, et qu'il vous faudra aussi un certain temps pour maîtriser son vocabulaire un peu limité. Je reviendrai sur Cortana dans le [Chapitre 7](#).

Ouvrir le Centre de notifications

La partie droite de la barre des tâches est souvent truffée d'icônes. À moins d'avoir mémorisé la totalité de la section précédente, ce que je ne vous conseille pas, nombre d'entre elles sont assez mystérieuses. Pour en savoir un peu plus sur tout cela, cliquez sur l'icône des notifications, juste à la gauche de l'horloge. Le volet des notifications va apparaître sur la droite de l'écran ([voir la Figure 3.10](#)). Il démystifie un peu toutes cela en affichant plus d'informations sur votre ordinateur, et le cas échéant sur vous.



FIGURE 3.10 Le volet des notifications affiche des informations, par exemple les derniers e-mails reçus, vos rendez-vous, ou encore les mises à jour de Windows.

Le volet des notifications peut par exemple lister vos derniers messages, signaler des rendez-vous, vous interroger sur certaines mises à jour, et ainsi de suite. Il

fournit également une rangée de boutons permettant d'accéder rapidement à certains réglages, dont en particulier ceux-ci, visible sur la [Figure 3.10](#) :

- » **Mode tablette** : cliquez sur ou touchez ce bouton pour activer (le bouton est bleuté) ou désactiver (il devient grisé) le mode Tablette, évidemment préférable sur les écrans tactiles.
- » **Réseau** : affiche tous les réseaux Wi-Fi à portée du PC et permet de se connecter à l'un d'eux..
- » **Note** : ouvre l'application Notes.
- » **Tous les paramètres** : accède aux paramètres de Windows.
- » **Mode avion** : désactive toutes les communications Wi-Fi et Bluetooth. Les applications nécessitant un accès Internet ne sont plus opérationnelles.
- » **Localisation** : activez ce bouton si vous acceptez (il devient bleuté) ou non (il est grisé) d'être localisé. La localisation est très précise sur un appareil doté d'un GPS, beaucoup moins sur un ordinateur.
- » **Ne pas déranger** : désactive le son des alertes et des notifications.
- » **Luminosité** : règle l'intensité lumineuse de l'affichage.
- » **Bluetooth** : active ou désactive les communications par Bluetooth.
- » **VPN** : configure puis utilise une communication VPN (*Virtual Private Network*, « réseau virtuel

privé ». Un VPN est une connexion directe entre des ordinateurs distants.

- » **Économiseur de batterie** : accède à des fonctions de gestion de l'énergie.
- » **Projeter** : gère l'affichage lorsqu'un second écran ou un vidéoprojecteur est connecté au PC : écran du PC uniquement, dupliquer (le contenu des deux écrans est identique), étendre (les deux écrans forment un ensemble) ou deuxième écran uniquement. La connexion sans fil est prise en charge. Notez que ces fonctions sont également accessibles en appuyant sur les touches Windows + P.
- » **Connecter** : demande à Windows de rechercher un appareil que vous avez connecté, généralement sans fil. Il peut par exemple s'agir d'un écran sans fil ou encore d'enceintes Bluetooth.



Les boutons en bas du volet des notifications peut varier selon le matériel utilisé.

Si le bas du volet du Centre de notifications ne montre que quatre boutons, cliquez sur le mot Développer, juste en haut, pour voir tous les autres. Inversement, cliquez sur Réduire pour gagner de la place.

Voici quelques conseils pour gérer au mieux le Centre de notifications :



- » Il peut arriver que le Centre de notifications se perde un peu dans les dates, et qu'il vous rappelle un rendez-vous d'avant-hier. Dans ce cas, pointez sur cette ligne, puis cliquez sur la

croix qui apparaît à sa droite.

- » Pour nettoyer totalement le Centre de notifications, cliquez sur les mots Effacer tout, en haut et à droite du volet.
- » Avec un écran tactile, vous pouvez accéder au Centre de notifications en effleurant l'écran vers la gauche à partir de son bord droit.
- » Il est possible de personnaliser le bas du volet du Centre de notifications. Ouvrez-le, puis cliquez sur Tous les paramètres. Dans la fenêtre des paramètres, choisissez Système, puis cliquez sur Notifications et actions. À la section Actions rapides, sous les pavés reproduisant ceux du Centre de notification, cliquez sur le lien Ajouter ou supprimer des actions rapides. Dans le panneau que montre la [Figure 3.11](#), actionnez le commutateur de chaque élément à activer ou non.



Personnaliser la barre des tâches

La barre des tâches est personnalisable. En ne plaçant dessus que les icônes des applications et des programmes que vous utilisez le plus souvent, vous éviterez bien des allers et retours dans le menu Démarrer.

À l'origine, la partie gauche de la barre des tâches ne contient que trois icônes d'applications : Microsoft Edge, le nouveau navigateur Internet de Windows 10, l'Explorateur de fichiers, qui permet d'accéder à vos

documents, et Windows Store, l'ami de votre portefeuille. Toutes ces icônes sont repositionnables les unes par rapport aux autres en les faisant glisser.




FIGURE 3.11 Le bouton Wi-Fi n'est actuellement pas affiché dans le Centre de notification.

Je ne reprends pas dans cette liste les éléments propres au système que sont le bouton Démarrer, la barre de recherche et le bouton qui affiche les tâches actives.



Quand vous localisez dans le menu Démarrer un programme ou une vignette d'application que vous considérez comme faisant partie de vos favoris, il vous suffit de cliquer du bouton droit dessus et de choisir dans le menu qui apparaît l'option Épingler à la barre des tâches. C'est tout !

Pour personnaliser encore plus la barre des tâches, cliquez sur une partie non occupée et dans le menu, choisissez Paramètres. Un panneau Barre des tâches apparaît. Il est composé de deux sections : Barre des tâches et Zone de notification.




FIGURE 3.12 L’onglet Barre des tâches permet de personnaliser son aspect et son comportement.

Le [Tableau 3.1](#) explique les options du panneau et fournit quelques recommandations. Pour que certaines de ces options fonctionnent, vous devrez décocher la case Verrouiller la barre des tâches.

Essayez les diverses options des propriétés de la barre des tâches. Pour voir les effets de l’une d’elles, cliquez sur le bouton Appliquer. Le résultat ne vous convient pas ? Rétablissez l’état précédent de l’option, puis cliquez de nouveau sur Appliquer.

Après avoir configuré la barre des tâches à votre guise, cochez la case Verrouiller la barre des tâches.

Tableau 3.1 Personnaliser la barre des tâches.

Commandes	Recommandations
Verrouiller la barre des tâches	Lorsque cette case est cochée, l'apparence de la barre des tâches n'est plus modifiable. Cela évite les changements par inadvertance. Bien entendu, vous devez d’abord la personnaliser à votre convenance.
Masquer automatiquement la barre des tâches	Lorsque cette option est active, la barre des tâches disparaît en bas de l'écran lorsqu'elle n'est pas utilisée. Approchez le pointeur de la souris du bord inférieur pour la faire réapparaître. On aime ou on n’aime pas, c’est selon.

Utiliser des petits boutons dans la barre des tâches	La hauteur de la barre des tâches ainsi que ses icônes sont réduites à la moitié de leur taille. Cette option est commode pour les petits écrans.
Utiliser Aero Peek...	Normalement, immobiliser le pointeur de la souris dans le coin inférieur droit de l'écran rend toutes les fenêtres transparentes, ce qui permet de voir le bureau. Pour désactiver cet effet, décochez l'option Passage furtif sur le bureau.
Remplacer Invite de commandes...	Cette option ne concerne que les programmeurs. Normalement, des commandes apparaissant en cliquant du bouton droit sur le bouton Démarrer permettent d'afficher la fenêtre Invite de commandes. Cette fenêtre sert à créer des lignes commandes en langage MS-DOS (une vieillerie, mais encore fort utile pour ceux qui s'y connaissent). Activer cette option permet de faire de même, mais dans un environnement de programmation plus proche d'Unix.
Position de la barre des tâches	La barre des tâches peut être placée contre n'importe quel bord de l'écran. Choisissez dans ce menu celui que vous préférez.
Combiner les boutons de la barre des tâches	Lorsque vous ouvrez de nombreux programmes et fenêtres, Windows évite d'encombrer la barre des tâches en groupant les boutons similaires sous un seul. Par exemple, toutes les fenêtres Word sont liées à un seul bouton Word. Pour

	cela, conservez l'option Toujours combiner, et masquer le texte.
Zone de notification	Permet de définir quelles icônes doivent apparaître dans la zone de notification. Personnellement, je choisis systématiquement d'afficher toutes les icônes et les notifications. Si plusieurs écrans sont utilisés, la section Plusieurs affichage gère l'apparition de la barre des tâches sur les différents écrans.

Créer et configurer de multiples bureaux



Certaines personnes connectent deux moniteurs à leur ordinateur de manière à pouvoir travailler plus efficacement sur des images ou des documents. Il est ainsi possible, par exemple, d'afficher d'un côté une feuille de calcul, et de l'autre un rapport en cours de rédaction sur les données de la feuille (j'explique comment ajouter un second moniteur dans le [Chapitre 12](#)).

Si votre PC ne dispose pas d'une sortie pour y brancher un second écran), Windows 10 vous offre le moyen d'avoir plusieurs bureaux sur un *seul* moniteur. Ces bureaux *virtuels* vous permettent donc de passer d'une configuration de travail (ou de loisirs) à une autre sans aucun investissement supplémentaire. Ceci peut être pratique si la taille de votre écran est assez réduite et que cela vous gêne pour afficher plusieurs fenêtres côté

à côte. Au lieu de jongler entre les fenêtres, il vous suffit de passer d'un bureau à l'autre.

Pour créer et utiliser des bureaux virtuels, suivez ces étapes :



- 1. Cliquez dans la barre des tâches sur le bouton Affichage des tâches. Cliquez ensuite sur le bouton Nouveau bureau en bas et à droite de l'écran.**

Lorsque vous cliquez sur (ou touchez) le bouton Affichage des tâches, l'écran s'obscurcit et il affiche des vignettes montrant toutes vos applications et tous vos programmes actifs. Dans le coin inférieur droit de l'écran, la mention Nouveau bureau apparaît ([voir la Figure 3.13](#)).

Quand vous cliquez sur le bouton Nouveau bureau, le bas de l'écran révèle deux vignettes : l'une pour le bureau actuel (appelé par défaut Bureau 1), et une autre pour le nouveau bureau, dénommé Bureau 2 ([voir la Figure 3.14](#)).

- 2. Cliquez sur la vignette du nouveau bureau, et celui-ci s'affiche à l'écran.**

À ce stade, votre nouveau bureau se contente de répliquer votre bureau d'origine. Rien n'y est ouvert, ni application, ni programme.



FIGURE 3.13 Cliquez sur le bouton Affichage des tâches, et les mots Nouveau bureau apparaissent à droite, au-dessus de la barre des tâches.




FIGURE 3.14 Cliquez sur l'une des vignettes pour changer de bureau.

C'est fait. Vous avez créé un second bureau virtuel, et vous l'avez activé. Votre autre bureau est toujours bel et bien là, dans l'état où vous l'avez laissé, et il suffit de passer à nouveau par le bouton Affichage des tâches pour le retrouver.

Certaines personnes aiment les bureaux virtuels. D'autres les trouvent sans intérêt et pensent qu'ils constituent plutôt une source de confusion. Si votre cœur balance, voici quelques conseils pour vous aider à vous décider :



- » Pour passer d'un bureau à un autre, cliquez sur le bouton Affichage des tâches. Cliquez ensuite sur le nom du bureau que vous voulez activer (reportez-vous à la [Figure 3.14](#)).
- » Pour voir les fenêtres ouvertes dans chaque bureau, cliquez également sur le bouton Affichage des tâches. Survolez ensuite la vignette du bureau voulu. Les aperçus des applications et des programmes qui y sont ouverts vont s'afficher. Il vous suffit alors de cliquer sur l'aperçu voulu pour retrouver la fenêtre correspondante.



- » Pour supprimer un bureau, cliquez une fois de plus sur le bouton Affichage des tâches. Survolez le bureau virtuel superflu, puis cliquez sur la croix qui apparaît au-dessus et à droite de sa vignette. Toutes les fenêtres qui y étaient ouvertes vont se déplacer vers votre bureau original, *réel*. Vous ne perdez donc rien, ce qui est évidemment très important.
- » Il est aussi possible de supprimer de cette manière le bureau *réel*. Dans ce cas, c'est le bureau virtuel qui devient réel, et qui récupère toutes les applications et les programmes du premier.



- » Vous pouvez reprendre les étapes décrites ci-dessus pour créer encore plus de bureaux

virtuels. Attention cependant à la consommation de mémoire que cette multiplication des bureaux peut générer.

- » Si vous aimez jouer avec votre clavier, appuyez en même temps sur les touches Windows, Ctrl et D. Immédiatement, un nouveau bureau vierge apparaît. En appuyant maintenant sur la combinaison touche Windows + Tab, vous activez directement la vue Affichage des tâches, et vous retrouvez donc tous vos bureaux, ainsi que toutes les fenêtres ouvertes.
- » Pour déplacer une fenêtre d'un bureau à un autre, cliquez sur le bouton Affichage des tâches. Ensuite, cliquez droit sur l'aperçu de la fenêtre que vous voulez déplacer. Dans le menu qui s'affiche, choisissez un numéro de bureau, ou encore l'option Nouveau bureau. Une autre méthode consiste à faire glisser l'aperçu de la fenêtre sur la vignette de son bureau de destination.



Les bureaux sont numérotés dans l'ordre de leur création.

Faciliter la recherche des programmes

Lorsque vous installez un nouveau programme, le programme d'installation pose généralement quelques questions plus ou moins absconses. Mais attention si le

programme d'installation propose de placer un raccourci sur votre bureau ou dans la barre des tâches.

Dans ce cas, répondez oui sans hésiter, car vous éviterez ainsi d'avoir à fouiller dans le menu Démarrer pour y retrouver le nom ou la vignette du programme.

Par contre, si certains de vos programmes favoris n'ont pas ajouté leur propre icône sur votre bureau, vous pouvez facilement réparer ce regrettable oubli :

1. **Ouvrez le menu Démarrer.**
2. **Cliquez du bouton droit sur le nom du programme ou de l'application que vous voulez voir apparaître sur la barre des tâches. Dans le menu qui s'affiche, choisissez Plus > Épingler à la barre des tâches.**



Avec un écran tactile, il suffit de maintenir le doigt appuyé sur la vignette voulue. Dès qu'elle change de taille, relâchez votre pression. Touchez alors Plus > Épingler à la barre des tâches dans le menu qui s'affiche.

Au lieu d'aller rechercher le programme dans le menu Démarrer, il vous suffira de cliquer sur son icône dans la barre des tâches.



Lorsque vous ne souhaitez plus qu'un programme soit affiché dans la barre des tâches, cliquez droit sur son icône et exécutez la commande Détacher de la barre des tâches.



Une dernière astuce pour les pros du clavier : appuyez simultanément sur la touche Windows et sur un chiffre. La fenêtre à laquelle Windows a affecté ce numéro (ne me demandez pas comment) s'ouvrira. Recommencez, et

elle se réduit sur la barre des tâches. Magique !

Chapitre 4

Les bases du bureau de Windows

DANS CE CHAPITRE :

- » Comprendre les différents éléments de Windows
 - » Manipuler les boutons, les barres et les boîtes
 - » Trouver les commandes dans le ruban
 - » Comprendre le volet de navigation
 - » Déplacer des fenêtres et modifier leur taille
 - » Le bureau du bout du doigt
-

Le menu Démarrer de Windows 10 apparaît avec ses couleurs vives, ses grands caractères et ses vignettes surdi-mensionnées. Il est facile d'y toucher ses éléments ou de cliquer dessus.

En revanche, le bureau de Windows a de petits boutons monochromes, des caractères tout petits et des fenêtres au bord mince. Ces fenêtres sont souvent encombrées d'éléments extrêmement variés, bien souvent avec des noms plus ou moins ésotériques et que les programmes

voudraient que vous appreniez par cœur. Pour vous aider à vous y retrouver, ce chapitre vous propose un cours d'anatomie de Windows, et de navigation dans ses méandres.

Vous avez éventuellement besoin de vous repérer dans ce dédale, car les fenêtres ont tendance à s'accumuler les unes au-dessus des autres, et il est important de savoir comment les pousser dans les coins, et comment les ramener ensuite au milieu de la pièce, enfin, de l'écran.

Nous décortiquerons ici chaque partie d'une fenêtre afin que vous sachiez ce qui se passe lorsque vous cliquez ou touchez quelque chose. N'hésitez pas à cribler les marges de ce livre de notes aussi bien lorsque vous vous attardez sur le relativement simple menu Démarrer que quand vous vous plongez dans les fenêtres, puissantes mais compliquées, du bureau.

Analyse d'une fenêtre typique

La [Figure 4.1](#) montre une fenêtre typique : celle du dossier Documents – le lieu de stockage par défaut de la majeure partie de votre travail –, dont tous les éléments sont étiquetés.




FIGURE 4.1 Terminologie des diverses parties d'une fenêtre de Windows.



La mention « par défaut », figurant dans le précédent paragraphe, signifie que Windows propose systématiquement ce dossier de stockage lorsque vous enregistrez des documents comme des fichiers texte (conçus dans le Bloc-notes, WordPad et autre Word), des feuilles de calculs, des présentations et j'en passe.

Les fenêtres se comportent différemment selon la fonction qu'elles remplissent. Les prochaines sections décrivent les principales parties du dossier Documents – celui de la [Figure 4.1](#) –, comment et où cliquer, et comment Windows réagit en conséquence.

- » Les anciens – enfin, pas si anciens que cela... – se souviennent que Windows appelait autrefois ce dossier *Mes documents*. Maintenant, c'est

simplement *Documents*, mais c'est la même chose.



- » Un épais panneau rempli de contrôles, le *ruban*, se trouve au-dessus de chaque dossier. Certaines personnes aiment les gros boutons et les menus du ruban. D'autres préfèrent l'ancien système de menus. Le ruban vous embête ? Cliquez sur la petite pointe placée sur la droite, juste à côté du point d'interrogation, pour le replier (et si vous cliquez une nouvelle fois dessus, il se déploie).



- » Windows 10 n'affiche plus ses bibliothèques dans le volet de navigation, à gauche de la fenêtre. En fait, la plupart des gens ne s'en sont jamais souciés. Mais il est toujours possible de le retrouver si vous le souhaitez. Pour cela, cliquez du bouton droit sur un emplacement vide du volet de navigation et choisissez dans le menu qui apparaît *Afficher les bibliothèques*. Et procédez exactement de la même manière pour les masquer.
- » Windows regorge de petits boutons, bordures et boîtes bizarroïdes. Il est inutile de retenir leurs noms, bien que cela puisse s'avérer utile lorsque vous aurez recours aux menus d'aide de certaines fenêtres. En cas de doute, reportez-vous à la [Figure 4.1](#) et lisez les explications.
- » Vous pouvez interagir avec la plupart de ces éléments en cliquant, en double-cliquant ou en cliquant du bouton droit (dans le doute, essayez toujours le clic du bouton droit).



- » Vous utilisez un écran tactile ? Reportez-vous à l'encadré du [Chapitre 3](#) où il est question du toucher lors de l'utilisation d'une tablette tournant sous Windows.
- » Après avoir cliqué de-ci, de-là, vous vous rendez compte combien il est facile d'obtenir la réponse souhaitée de la part de votre fenêtre. Le plus ardu est de trouver la bonne commande la première fois (un peu comme les nouveaux boutons sur un téléphone mobile ou les commandes d'un véhicule de location).

Les fenêtres et leur barre de titre

Située en haut de pratiquement chaque fenêtre, la barre de titre mentionne généralement le nom du programme et celui du fichier courant, ou encore du dossier ouvert. La [Figure 4.2](#) montre celles de deux petits programmes de traitement de texte : WordPad (en haut) et le Bloc-notes (en bas). Dans les deux cas, le fichier n'a pas encore été enregistré ; c'est pourquoi leur nom est respectivement Document et Sans titre.



En dépit de son aspect anodin, la barre de titre contient bon nombre de fonctionnalités intéressantes :

- » La barre de titre permet de déplacer une fenêtre sur le bureau. Cliquez dessus – ailleurs que sur une icône – puis, sans relâcher le bouton de la souris, faites-la glisser. La fenêtre suit le

mouvement de la souris. Relâchez le bouton de votre souris pour la déposer à son nouvel emplacement.

- » Double-cliquez dans une partie vide de la barre de titre, et la fenêtre emplît tout l'écran. Double-cliquez de nouveau dessus, et elle reprend ses dimensions d'origine.
- » Remarquez les petites icônes qui s'entassent à gauche de la barre de titre de WordPad. Elles constituent la barre d'outils *Accès rapide* et appartiennent à ce que Microsoft appelle une *interface à ruban*. Ces icônes procurent un accès à un clic à certaines fonctions d'usage courant, comme enregistrer le document courant.




FIGURE 4.2 La barre de titre de WordPad (en haut) et du Bloc-notes (en bas).

- » Trois boutons rectangulaires se trouvent à droite de la barre de titre des programmes *et* des applications. Ce sont, de gauche à droite, les boutons Réduire, Agrandir et Fermer. Nous les retrouverons un peu plus loin.
- » Repérer la fenêtre *active*, c'est-à-dire celle qui subit les effets de vos actions réalisées à la souris ou au clavier, demande des yeux d'aigle. En effet, elle se démarque des autres par le fait que son titre est plus foncé que celui des autres fenêtres, dont le titre est grisé. C'est plutôt subtil, mais en même temps cette distinction est plus

« classe » que les couleurs plus ou moins criardes des anciennes versions de Windows.

Naviguer parmi les dossiers avec la barre d'adresse de la fenêtre

Directement sous le ruban se trouve la *barre d'adresse* ([voir la Figure 4.3](#)). Elle semblera familière à ceux qui surfent sur le Web, car elle rappelle beaucoup la barre d'adresse d'un navigateur Internet.



FIGURE 4.3 La barre d'adresse d'un dossier.

Les parties principales de la barre d'adresse – de gauche à droite dans les paragraphes qui suivent – ont chacune une fonction bien définie :



- » **Boutons Précédent et Suivant** : ces deux boutons mémorisent votre itinéraire parmi les dossiers du PC. Le bouton Précédent vous ramène au dossier que vous venez de visiter (en amont). Le bouton Suivant vous ramène au dernier dossier (en aval).



- » **Emplacements récents** : cliquez sur la minuscule flèche, à droite des deux boutons précédents, pour accéder à une liste des emplacements que vous avez déjà visités. Cliquez sur l'un d'eux pour y accéder aussitôt.



- » **Bouton Niveau supérieur** : cliquez dessus pour remonter d'un niveau dans l'arborescence des dossiers. Par exemple, si vous avez ouvert le dossier « Trucs et choses » dans vos documents, cliquez sur cette flèche pour revenir à votre dossier Documents.
- » **Barre d'adresse** : elle contient l'adresse du dossier actuellement ouvert, de la même manière qu'un navigateur Internet affiche l'adresse de la page courante. Cette adresse correspond plus exactement au *chemin* dans le disque dur. Par exemple, sur la [Figure 4.3](#), l'adresse est *Ce PC, Documents, et Trucs et choses*. Elle indique que vous vous trouvez dans le dossier *Trucs et choses*, qui se trouve à l'intérieur du dossier *Documents* de *Ce PC*. *Ce PC* indique que la recherche du disque s'est faite sur *mon* ordinateur. Eh oui, ces histoires de dossiers sont suffisamment compliquées pour qu'un chapitre entier – le prochain – leur soit consacré.
- » **Le champ Rechercher** : toutes les fenêtres de Windows 10 sont dotées d'un champ Rechercher, capable d'explorer le dossier et ses sous-dossiers à la recherche d'une donnée ou d'une information. Par exemple, si vous recherchez le mot **carotte**, Windows montrera tous les dossiers et fichiers contenant ce mot.

GLISSER, DÉPOSER ET EXÉCUTER

Le glisser-déposer est une action aussi vieille que Windows, qui sert à déplacer ou repositionner un élément, par exemple une icône. Rien à voir avec le manuel du parfait petit tueur à gages.

Pour *faire glisser* un élément, placez le pointeur de la souris sur l'objet en question. Ensuite, maintenez enfoncé le bouton gauche, puis déplacez la souris. L'icône semble collée au pointeur. Parvenue à destination, relâchez le bouton et l'icône est *déposée*.

Sur un écran tactile, vous remplacez bouton par doigt, et vous obtenez le même résultat.

Vous pouvez déplacer un élément avec le bouton droit de la souris. Dans ce cas, un petit menu contextuel vous demande, après avoir déposé l'icône, si vous désirez la Copier ici ou la Déplacer ici, ou bien encore Créer un raccourci ici (un *raccourci*, c'est juste un lien qui renvoie à l'objet original).

Une petite astuce : vous avez déplacé quelque chose et vous vous rendez compte, au cours de l'opération, que vous vous êtes trompé d'élément ? Ne relâchez pas le bouton de la souris, mais appuyez sur la touche Échap pour annuler l'action. Trop tard ? Vous aviez effectué le déplacement avec le bouton droit de la souris et vous l'avez relâché trop tôt. Pas de souci : choisissez Annuler dans le menu qui s'affiche. Quoi ? C'était le bouton gauche ? Essayez alors d'appuyer tout de suite sur la *combinaison de touches* Ctrl + Z (combinaison, cela veut dire appuyer sur les deux touches en même temps). Normalement, cela suffit à renvoyer le fugueur à sa place.



Remarquez, dans la barre d'adresse, les petits triangles noirs avant les mots *Ce PC*, *Documents* et *Trucs et choses* (du moins sur la [Figure 4.3](#)). Cliquer dessus affiche un menu de tous les autres dossiers ou éléments se trouvant à ce niveau. C'est un moyen commode d'accéder à d'autres dossiers.



La barre d'adresse est également suivie d'un petit bouton en forme de flèche recourbée. Il sert à mettre à jour le contenu du dossier courant dans le cas où un changement serait intervenu avant que Windows n'ait eu le temps de s'en rendre compte.

Trouver les commandes sur le ruban

Encore plus impressionnantes que la carte d'un restaurant asiatique, les commandes de Windows sont innombrables et contextuelles en ce sens qu'elles varient en fonction de la fenêtre utilisée. Pour y accéder rapidement, elles ont été réparties dans différents onglets d'un ruban. Ce dernier se trouve en haut de chaque dossier ([voir la Figure 4.4](#)).




FIGURE 4.4 Les onglets d'un ruban.

Chacun des onglets donne accès à différentes options. Pour les voir, cliquez sur l'un d'eux, Partage, par exemple. Le ruban se présente alors comme sur la [Figure 4.5](#). Il contient toutes les options et commandes utiles pour le partage de fichiers.



FIGURE 4.5 Cliquez sur un onglet du ruban pour voir ses commandes.

Certaines options sont parfois indisponibles. Elles apparaissent alors en grisé, comme l'option Imprimer sur la [Figure 4.5](#) (dans le dossier, l'élément sélectionné est une vidéo, qu'il n'est évidemment pas possible d'imprimer).



Si vous cliquez par erreur sur le *mauvais* onglet dans le ruban, ce qui fait apparaître des commandes dont vous n'avez pas besoin, aucun souci : vous cliquez sur le *bon* onglet, et c'est tout !

Il n'est pas nécessaire de savoir combien de types de rubans il existe dans Windows, car ceux que vous pouvez utiliser sont automatiquement affichés. Par exemple, lorsque vous ouvrez le dossier Musique dans le volet de navigation, un onglet Lecture vient s'ajouter aux autres dès que vous sélectionnez un de ses éléments dans le volet central.

Si l'usage d'un bouton ne vous semble pas évident, immobilisez le pointeur de la souris dessus. Une *infobulle* apparaît et explique sa raison d'être. Voici un bref descriptif des onglets et des boutons les plus courants :

- » **Fichier** : présent à gauche dans chaque ruban, cet onglet sert principalement à ouvrir de nouvelles fenêtres et à accéder aux emplacements fréquemment visités. Il donne généralement aussi accès aux options du programme.

» **Accueil** : vous trouvez dans cet onglet, toujours affiché, les commandes permettant de copier, couper et coller, de déplacer ou supprimer les éléments sélectionnés, ou encore de renommer un fichier ou un dossier, d'accéder à ses propriétés et ainsi de suite.

» **Partage** : cet onglet permet de partager le contenu de votre ordinateur avec d'autres personnes, que ce soit en gravant un CD ou un DVD, en envoyant un document par e-mail, ou bien encore en lançant un partage sur le réseau. Le partage sur un réseau est expliqué au [Chapitre 14](#).

» **Affichage** : les commandes de cet onglet servent à modifier l'aspect de la fenêtre. Par exemple, cliquez sur le bouton Très grandes icônes pour afficher en grand les vignettes des photos.

» **Gestion** : cet onglet contient des commandes propres au type de fichier que contient le dossier. Par exemple, vous trouverez un bouton Diaporama dans l'onglet Gestion des outils d'image, ainsi que des boutons pour remettre droit la vignette d'une photo cadrée en hauteur, la choisir comme arrière-plan du bureau ou même la diffuser sur un dispositif multimédia connecté.

En fonction de l'élément sélectionné dans l'Explorateur de fichiers, l'onglet Gestion sera remplacé par un autre. Par exemple, lorsque vous sélectionnez un fichier musical ou vidéo, comme un fichier MP3 ou AVI, un onglet Lecture apparaît sous un onglet Outils de musique ou Outils de



vidéo. Il contient des commandes de lecture spécifiques à chaque type de fichier.



Vous aimeriez que le ruban occupe moins de place ? Cliquez sur le petit chevron, en haut à droite de la fenêtre, juste à côté du point d'interrogation, pour n'afficher que les onglets. Ou alors, appuyez sur Ctrl + F1 : c'est plus rapide.

Le volet de navigation et ses accès rapides

Examinez un bureau – un vrai – et vous constaterez que les objets les plus couramment utilisés sont à portée de main : le pot à crayons, l'agrafeuse, les tampons, la tasse de café et peut-être quelques miettes du sandwich de midi... C'est la même chose dans Windows : tous les éléments les plus fréquemment utilisés (hormis le café et les miettes) sont placés dans le volet de navigation illustré sur la [Figure 4.6](#).

Situé à gauche de chaque dossier, le volet de navigation est divisé en plusieurs rubriques : Accès rapide, OneDrive, Ce PC, Réseau et Groupe résidentiel. Cliquez sur l'une de ces rubriques, Accès rapide par exemple, et son contenu apparaît dans le volet de droite.




FIGURE 4.6 Le volet de navigation contient des accès vers les emplacements les plus visités.

Les catégories Réseau et Groupe résidentiel n'apparaissent que si vous êtes connecté en réseau.

Voici quelques précisions sur les parties du volet de navigation :

- » **Accès rapide** : autrefois appelés Favoris, ces éléments sont des raccourcis vers les emplacements les plus fréquentés de Windows :

- **Bureau** : vous ne vous en doutiez peut-être pas, mais votre bureau est en réalité un dossier dont le contenu apparaît en permanence sur l'écran. Cliquer sur la ligne Bureau montre tout ce qui s'y trouve.
 - **Téléchargements** : cliquez ici pour accéder aux fichiers téléchargés avec Microsoft Edge (ou Internet Explorer, ou n'importe quel autre navigateur) lors de vos pérégrinations sur le Web. C'est en effet là qu'ils se retrouvent.
 - **Documents** : accède au contenu du dossier Documents qui regroupe des fichiers créés avec des applications et qui y sont enregistrés par défaut.
 - **Images** : cette icône donne accès à votre photothèque numérique. Il s'agit du dossier de stockage de vos images par défaut quand, par exemple, vous les importez depuis un appareil photo numérique, ou que vous les copiez depuis un disque dur externe, une clé USB, ou une carte mémoire.
- » **OneDrive** : affiche tout ce que vous avez stocké sur le fameux *cloud* (nuage informatique) qui vous est alloué lorsque vous créez un compte Microsoft. Cet espace de stockage distant vous permet de travailler sur vos fichiers, quel que soit l'endroit où vous séjournerez dès lors que vous disposez d'un accès à Internet.



Par défaut, vous disposez de 15 Go de stockage. Au-delà, le service est payant. Mais il existe des moyens simples d'augmenter ce volume. Ainsi, demander à votre smartphone de sauvegarder ses photos sur OneDrive vous donne droit à de l'espace supplémentaire. Et vous abonner à Office 365 vous procure 1 To de stockage !

- » **Ce PC :** cette section vous donne accès aux dossiers et aux disques durs de votre ordinateur. Vous y retrouvez d'ailleurs un certain nombre d'éléments qui figurent aussi sous l'accès rapide. Voyons cela d'un peu plus près
- **Bureau :** affiche tous les éléments actuellement stockés sur le bureau. Il peut s'agir de dossiers, de fichiers, et de raccourcis (refermez la fenêtre, et vous verrez votre bureau en chair et en icônes).
 - **Documents :** accède au contenu du dossier Documents qui regroupe des fichiers créés avec des applications et qui y sont enregistrés par défaut. C'est vrai, je me répète.
 - **Téléchargements :** cliquez ici pour accéder aux fichiers téléchargés avec votre navigateur Internet.
 - **Musique :** cliquez sur Musique, puis double-cliquez sur un morceau pour l'écouter aussitôt. Il s'agit là aussi d'un espace de stockage par défaut pour faciliter la gestion de vos fichiers audio.



- **Images** : ce raccourci ouvre le dossier de stockage par défaut de vos images.
- **Vidéos** : un double-clic sur les séquences stockées dans ce dossier vous permettra de les visionner avec le lecteur par défaut.
- **Disque local (C :)** : c'est le nom que donne Windows à votre disque dur principal, celui qui contient le système d'exploitation et vos programmes. À moins que vous ne sachiez spécifiquement ce que vous recherchez, vous aurez du mal à le retrouver de cette manière. Autant passer par d'autres chemins.
- **Périphériques et lecteurs** : cette section du dossier Ce PC affiche tous les disques durs ou lecteurs flash connectés à votre ordinateur. Double-cliquez sur l'icône de celui dont vous souhaitez afficher les éléments.

» **Réseau** : bien que les groupes résidentiels facilitent le partage des fichiers, la notion de réseau informatique existe toujours. C'est à cet endroit que s'affiche le nom des ordinateurs mis en réseau, y compris le vôtre.



Les éléments du réseau peuvent également inclure des disques durs partagés, des serveurs multimédias, des appareils connectés et même votre box.

- » **Groupe résidentiel** : les groupes résidentiels permettent de partager facilement des informations entre plusieurs ordinateurs connectés sur un réseau familial. Cliquez sur ce bouton pour voir ce qui est partagé par les autres. Vous apprendrez dans le [Chapitre 15](#) comment créer un groupe résidentiel.

Voici quelques conseils pour tirer le meilleur parti du volet de navigation :

- » Ajoutez vos emplacements préférés dans la rubrique Accès rapide du volet de navigation. Cliquez sur un dossier ou un disque, puis faites-le glisser dans cette zone. Il se transforme alors en raccourci. Vous pouvez également cliquer du bouton droit sur l'élément voulu, puis choisir dans le menu qui s'affiche l'option Épingler dans Accès rapide. Inversement, faites un clic du bouton droit sur une icône que vous trouvez inutile, et choisissez la commande Supprimer de l'accès rapide. Bien entendu, cette action n'efface pas l'élément de son emplacement d'origine.
- » Si vous êtes connecté à un réseau domestique ou professionnel, la rubrique Ce PC peut également inclure des éléments provenant d'autres ordinateurs, comme de la musique, des photos ou des vidéos. Vous pouvez ouvrir ces éléments comme s'ils se trouvaient sur votre propre ordinateur.
- » Les anciens utilisateurs de Windows ont certainement remarqué la disparition de leurs bibliothèques dans le volet de navigation. En fait,





elles sont simplement masquées dans Windows 10. Pour les rappeler à la vie, cliquez du bouton droit sur un emplacement vide du volet de navigation, et choisissez dans le menu qui s'affiche l'option **Afficher les bibliothèques**. Recommencez la même procédure, et elles disparaissent à nouveau.

Les bibliothèques affichent par défaut les contenus des dossiers Documents, Images, Musique et Vidéos de votre PC *et* de OneDrive. Autrement dit, chaque dossier est doublé. Si cela vous gêne, cliquez du bouton droit sur le nom d'un dossier provenant de OneDrive. Dans le menu qui apparaît, cliquez sur **Supprimer** l'emplacement de la bibliothèque. Pour rétablir la situation, cliquez du bouton droit sur le dossier voulu et choisissez **Inclure dans la bibliothèque** (ou encore **Créer une nouvelle bibliothèque**).

Se déplacer dans une fenêtre avec ses barres de défilement

Une barre de défilement apparaît au bord droit et/ou inférieur d'une fenêtre dès qu'elle est trop petite pour afficher tout son contenu ([voir la Figure 4.7](#)).




FIGURE 4.7 Les barres de défilement verticale et horizontale.

À l'intérieur de la barre, un *curseur de défilement* monte et descend selon la partie d'une page qui est affichée. D'un seul coup d'œil sur le curseur, vous savez si vous êtes plutôt en haut, au milieu ou en bas du contenu d'une fenêtre.

Cliquer en différents endroits de la barre de défilement permet de se déplacer rapidement dans un document. Par exemple :

- » Cliquer dans la barre dans la direction à afficher. Par exemple, cliquer au-dessus du curseur vertical déplace la vue d'une page vers le haut. Cliquer dessous la déplace d'une page vers le bas.

- » La barre de défilement qui peut se trouver sur le bord droit du menu Démarrer, ou de sa liste d'applications et de programmes, est assez difficile à distinguer. Mais elle apparaît si vous y déplacez le pointeur de la souris. Faites-la glisser pour révéler les contenus cachés du menu Démarrer.
- » Pas de curseur dans la barre de défilement, ou aucune barre visible ? Cela signifie que tout le contenu de la fenêtre est affiché. Il n'y a donc rien à faire défiler.
- » Vous voulez parcourir rapidement le contenu d'une fenêtre ? Cliquez sur le curseur et tirez-le. Vous verrez le contenu de la fenêtre défiler à toute vitesse. Arrivé là où vous le vouliez, relâchez le bouton de la souris.

LES SÉLECTIONS MULTIPLES

Cliquer sur un élément le sélectionne. Cliquer sur un autre élément le sélectionne tout en désélectionnant le précédent. Voici comment sélectionner plusieurs éléments à la fois :

- » Pour sélectionner plusieurs éléments à différents emplacements d'une fenêtre, maintenez la touche Ctrl enfoncée puis cliquez sur les éléments voulus. Le même procédé permet de retirer un élément sélectionné par erreur. Sur une tablette, maintenant le doigt appuyé sur un fichier ou un dossier pour commencer la sélection. Si vous voyez une case à cocher apparaître dans le coin des autres éléments,

il vous suffit de les toucher pour les sélectionner (ou l'inverse).

- » Pour sélectionner une plage d'éléments qui se suivent, dans une liste, cliquez sur le premier d'entre eux puis, touchez Majuscule enfoncée, cliquez sur le dernier. Tous les éléments, du premier que vous avez sélectionné jusqu'au dernier sur lequel vous venez de cliquer, sont sélectionnés. Notez qu'il est possible de désélectionner certains éléments de cet ensemble en cliquant dessus, touchez Ctrl enfoncée.
- » Vous pouvez aussi utiliser la fonction Lasso : cliquez sur le fond du dossier, à proximité d'un élément puis, tout en maintenant le bouton de la souris enfoncé, tracez un contour autour des éléments à sélectionner. Relâchez ensuite le bouton. Sur une tablette, c'est votre doigt qui fait office de lasso.



- » Votre souris est dotée d'une molette ? Faites-la rouler pour déplacer le curseur vertical. Gardez le doigt appuyé sur la molette et faites glisser la souris. Le document va défiler en continu. C'est un moyen commode pour parcourir des documents longs ou des dossiers très remplis.

Du côté des bordures

Une *bordure* est le fin cadre qui entoure une fenêtre.

Pour changer la taille d'une fenêtre, cliquez sur une bordure – le pointeur de la souris prend la forme d'une flèche à deux pointes – et tirez dans la direction désirée. Redimensionner une fenêtre en cliquant et en faisant glisser un coin est le plus commode. Notez que certaines fenêtres ne sont pas redimensionnables.

Déplacer les fenêtres sur le bureau

Comme un joueur qui jetterait ses cartes sur le tapis vert, Windows semble empiler les fenêtres d'une manière apparemment aléatoire, ce qui fait qu'elles finissent par se recouvrir plus ou moins les unes les autres. Cette section vous explique comment les empiler rationnellement, en plaçant celle que vous préférez en haut du tas. Vous pouvez aussi les étaler, comme une main au poker. Et, cerise sur le gâteau, elles peuvent être redimensionnées et s'ouvrir automatiquement à n'importe quelle taille.

Placer une fenêtre au-dessus des autres

Pour Windows, la fenêtre qui se trouve au-dessus de toutes les autres, qui attire donc l'attention, est la *fenêtre active*. C'est celle qui reçoit tout ce que vous ou votre chat tapez sur le clavier.

Une fenêtre peut être placée au-dessus des autres de diverses manières. Voici comment :

- » En cliquant sur une fenêtre qui en chevauche d'autres, vous la basculez au premier plan.
- » Dans la barre des tâches, cliquez sur le bouton de la fenêtre désirée. Le [Chapitre 3](#) vous dit tout sur la barre des tâches.



- » La touche Alt enfoncée, appuyez sur la touche Tab. Un petit panneau montre une miniature de chacune des fenêtres ouvertes sur le bureau (y compris celles des applications du menu Démarrer que vous avez lancées). Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche Tab pour sélectionner la fenêtre voulue, puis relâchez les deux touches Alt et Tab. La fenêtre sélectionnée passe au premier plan.



- » Cliquez sur le bouton Affichage des tâches pour visualiser des vues en miniature de vos applications et programmes, y compris sur vos bureaux virtuels. Cliquez sur un aperçu pour réactiver l'application ou le programme choisi. Le bouton Affichage des tâches et les bureaux virtuels sont décrits dans le [Chapitre 3](#).



Le bureau est encombré de fenêtres au point de gêner votre travail ? Cliquez dans la barre de titre d'une fenêtre, secouez sa barre de titre avec la souris jusqu'à ce que les autres fenêtres disparaissent dans la barre des tâches. Secouez-la de nouveau, et les fenêtres réapparaissent.

Déplacer une fenêtre


Pour une raison ou pour une autre, vous voudrez déplacer une fenêtre. Peut-être parce qu'elle est décentrée, ou pour faire de la place et voir tout ou partie d'une autre fenêtre.

Bref et quoi qu'il en soit, vous déplacerez une fenêtre en la tirant par sa barre de titre. La fenêtre repositionnée reste sélectionnée et donc active. Du moins jusqu'à ce que vous en placiez une autre au premier plan...


Afficher une fenêtre en plein écran

Pour certaines tâches, agrandir une fenêtre afin qu'elle exploite au maximum la surface de l'écran est une bonne chose. Pour cela, double-cliquez sur la barre de titre : la fenêtre s'étale instantanément sur tout le bureau, recouvrant toutes les autres.

Pour la ramener à sa taille d'origine, double-cliquez de nouveau sur sa barre de titre. On ne s'en lasse pas...



- » Si double-cliquer sur la barre de titre vous paraît vraiment ringard, cliquez sur le bouton Agrandir. C'est celui du milieu, en haut à droite.



- » Quand une fenêtre est en plein écran, le bouton Agrandir est remplacé par le bouton Niveau inférieur. Cliquez dessus pour qu'elle redevienne plus petite.
- » La force brute ne vous fait pas peur ? Faites glisser la fenêtre en la tirant par sa barre de titre jusqu'en haut de l'écran. L'ombre de la fenêtre s'étend à présent tout autour de l'écran. Relâchez



le bouton de la souris, et c'est fait : la fenêtre est affichée en plein écran. Bon d'accord, le double-clic dans la barre de titres est plus rapide (mais c'est d'un ringard...).

- » Trop fatigué pour attraper la souris ? La touche Windows enfoncée, appuyez sur la touche fléchée Haut pour agrandir la fenêtre en plein écran. La combinaison Windows + Flèche bas redonne à la fenêtre sa taille d'origine. Encore une fois, et elle vient se ranger sur la barre des tâches. Une fois encore ? C'est la fenêtre suivante qui se replie.

Fermer une fenêtre



Quand vous avez fini de travailler dans une fenêtre, fermez-la en cliquant sur le petit bouton « X », en haut à droite. C'est « Retour vers le bureau »...

Si le travail en cours n'a pas été enregistré, Windows vous propose d'en effectuer la sauvegarde. Confirmez-la en cliquant sur le bouton Oui – vous devrez peut-être nommer le fichier que vous avez créé et choisir un dossier de stockage –, ou en cliquant sur Non si vous estimez qu'il n'est pas nécessaire de l'enregistrer. D'autres fenêtres – comme celles propres à Windows – se ferment sans formalité supplémentaire.

Redimensionner une fenêtre

Comme le chantait Serge Gainsbourg en son temps à propos de la pauvre Lola, il faut savoir s'étendre sans se répandre. Fort heureusement, une fenêtre de Windows

ne s'étend ni ne se répand : elle se redimensionne. Voici comment :

- 1. Immobilisez le pointeur de la souris au-dessus d'un bord ou d'un coin de la fenêtre.
Lorsqu'elle se transforme en flèche à deux pointes, cliquez et faites glisser le pointeur pour changer la taille de la fenêtre.**
- 2. Le redimensionnement terminé, relâchez le bouton de la souris.**

Redimensionner en tirant un coin est plus souple que de ne tirer qu'un seul côté, mais c'est à vous de voir.

Placer deux fenêtres côte à côte

Quand vous voudrez copier un élément dans une fenêtre pour le coller dans une autre, pouvoir juxtaposer les deux fenêtres vous facilitera la tâche.



FIGURE 4.8 Les fonctionnalités de Windows Ink sont affichées dans un volet.

Windows vous offre pour cela plusieurs méthodes :

- » Le moyen le plus rapide consiste à glisser-déplacer une des deux fenêtres par sa barre de titre vers un bord du bureau. Quand un cadre ombré occupe toute la moitié de l'écran, relâchez la souris. Il ne vous reste plus qu'à effectuer la

même opération avec la deuxième fenêtre en la positionnant sur l'autre bord de l'écran.

- » Si vous faites glisser une fenêtre pour qu'elle vienne occuper une moitié de l'écran, Windows affiche immédiatement un aperçu des autres fenêtres vers le bord opposé. Cliquez sur l'aperçu voulu, ou sur le fond du bureau pour ne rien faire de particulier.
- » Vous pouvez également disposer jusqu'à quatre fenêtres côte à côte en faisant glisser leur barre de titre dans un coin de l'écran.
- » Cliquez du bouton droit sur une partie vide de la barre des tâches – y compris sur l'horloge – et choisissez Afficher les fenêtres côte à côte. Windows dispose aussitôt toutes les fenêtres les unes à côté des autres. Une véritable mosaïque ! Si vous préférez les voir les unes sur les autres, choisissez Afficher les fenêtres empilées. Si les fenêtres sont nombreuses, l'option Cascade les empile toutes, en les décalant légèrement en diagonale les unes par rapport aux autres.
- » Quand plus de deux fenêtres sont ouvertes, cliquez sur le bouton Réduire de celle que vous ne voulez pas afficher puis choisissez de nouveau la commande Afficher les fenêtres côte à côte pour ne voir que celles qui restent.
- » Le raccourci touche Windows + Flèche gauche permet à la fenêtre d'occuper la moitié gauche de l'écran, et le raccourci touche Windows + Flèche droite sa moitié droite.



Toujours ouvrir une fenêtre à la même taille

Parfois, une fenêtre s'ouvre à une taille trop petite, parfois en plein écran et je ne parle pas des courants d'air qui font claquer la porte du bureau. Windows n'en fait qu'à sa tête, à moins que vous connaissiez cette petite astuce : quand vous redimensionnez *manuellement* une fenêtre, Windows mémorise sa taille et son emplacement. Il rouvrira toujours cette fenêtre à la même taille au même endroit. Procédez comme suit pour vous en assurer :

1. Ouvrez votre fenêtre.

Elle s'ouvre comme d'habitude à n'importe quelle taille.

2. Redimensionnez la fenêtre à la taille voulue et placez-la à l'endroit du bureau où elle doit apparaître.

Veillez à redimensionner la fenêtre manuellement en repositionnant les côtés et/ou les coins. Se contenter de cliquer sur le bouton Agrandir ne donnerait rien.

3. Fermez immédiatement la fenêtre.

Windows mémorise la taille et l'emplacement d'une fenêtre au moment où elle est fermée. Quand vous la rouvrirez, elle le sera à l'endroit et à la taille d'avant. Ces réglages ne s'appliquent toutefois qu'au programme auquel appartient la fenêtre. Par exemple, quand vous ouvrez la fenêtre de Microsoft Edge, Windows ne tiendra compte

que de la fenêtre propre à ce programme, et non de la fenêtre d'une autre application.

La plupart des fenêtres respectent ces règles, mais quelques-unes y dérogent. Eh oui, tout le monde n'a pas le goût du travail bien fini...

Le bureau du bout du doigt



Si vous utilisez une tablette, ou si votre ordinateur est équipé d'un écran tactile, vous pourrez utiliser une toute nouvelle fonctionnalité de Windows nommée Windows Ink, « encre Windows » en français bien de chez nous, et non « encre de fenêtres ».



Windows Ink est utilisable avec une souris, même si à l'origine il n'a pas été conçu à cette fin. Vous constaterez cependant à l'usage qu'écrire ou dessiner avec le « mulot » n'est pas évident.



Windows Ink permet d'écrire directement à l'écran comme vous le feriez sur une feuille de papier. Procédez comme suit pour activer cette fonctionnalité :

1. **Cliquez du bouton droit sur la barre des tâches puis, dans le menu, cliquez sur Afficher le bouton Espace de travail Windows Ink.**



L'icône Windows Ink apparaît dans la zone de notification de la barre des tâches, à gauche de l'horloge ([Figure 4.8](#)).

2. **Cliquez sur l'icône Windows Ink.**

Un volet apparaît à droite de l'écran. Il contient différents outils utilisables du bout du doigt ou

avec un stylet, selon le matériel dont vous disposez :

- **Pense-bête** : cliquez sur cette grande vignette pour afficher un Post-It dans lequel vous griffonnerez vos idées.
- **Bloc-croquis** : sert à dessiner sur une feuille vierge. Il contient quelques instruments comme un stylo à bille, un crayon et un surligneur. Le diamètre de la pointe ainsi que les couleurs sont réglables.
- **Croquis sur capture d'écran** : Au lieu d'une page blanche, les fonctions de dessin sont appliquées sur une copie du contenu de l'écran. Rappelons que le contenu de l'écran peut également être copié dans le Presse-papiers en appuyant sur la touche Impr écran, à droite des touches de fonction.
- **Récemment utilisé** : les icônes sont celles des dernières applications qui avaient été ouvertes. Cliquer sur l'une d'elle ouvre l'application en question.
- **Suggéré** : eh oui, Windows ne manque jamais une occasion de vous fourguer sa marchandise. Il propose dans cette rubrique des applications spécifiquement conçues pour un usage avec un stylet.

3. Après avoir utilisé un pense-bête, le bloc-croquis ou sa variante sur capture d'écran,

cliquez sur le bouton de fermeture pour revenir à l'écran habituel.

Microsoft est très fier de sa technologie Ink Windows et compte beaucoup sur elle pour agrémenter l'usage des tablettes et des ordinateurs à écran tactile. La société Wacom, qui fabrique des tablettes graphiques bien connues des professionnels du graphisme, a d'ailleurs passé des accords avec Microsoft pour implémenter des fonctionnalités Ink Windows dans ses produits.

Chapitre 5

Enregistrements : en interne, en externe et dans les nuages

DANS CE CHAPITRE :

- » Gérer les fichiers avec l'Explorateur de fichiers
 - » Naviguer parmi les lecteurs, les dossiers et les clés USB
 - » Créer et nommer des dossiers
 - » Sélectionner et désélectionner des éléments
 - » Copier et déplacer des fichiers et des dossiers
 - » Enregistrer sur des CD et des cartes mémoire
 - » Comprendre OneDrive, le nuage informatique de Microsoft
-

En quittant leurs bureaux encombrés de papiers pour se mettre à travailler sur des ordinateurs, tout le monde espérait que les choses seraient plus faciles. Les documents importants n'iraient plus de cacher sous des piles inaccessibles, ou languir au fond d'armoires poussiéreuses. Vingt ou trente ans plus tard, nous connaissons la vérité : les ordinateurs ont tout autant de coins, de recoins et d'endroits cachés que les bureaux qu'ils prétendent remplacer... et peut-être même plus.

Sous Windows, l'Explorateur de fichiers est comme votre armoire à dossiers. Insérer un lecteur flash ou un disque dur portable dans votre ordinateur, et l'Explorateur de fichiers apparaît, prêt à vous aider à parcourir ces nouveaux rayonnages.

Vous faites appel à l'Explorateur de fichiers chaque fois que vous avez besoin de retrouver des dossiers dans votre ordinateur, *en dehors* de votre ordinateur quand vous branchez des disques, un appareil photo numérique ou encore votre smartphone, de même que si vous stockez des fichiers sur l'Internet (autrement dit sur des disques durs qui se trouvent peut-être à l'autre bout de la planète).

Que vous utilisiez une tablette à écran tactile, un ordinateur portable ou un PC bureau, les dossiers et les fichiers font toujours partie de l'univers informatique. Et si vous ne maîtrisez pas leur principe, vous aurez du mal à trouver facilement vos données.

GÉRER LES FICHIERS SUR UN ÉCRAN TACTILE

La plupart des tablettes tactiles fonctionnent par défaut dans le mode que Microsoft appelle Tablette. Avouons d'ailleurs que c'est assez normal.

Dans le mode Tablette, l'écran affiche de gros boutons et des vignettes facilement accessibles d'un seul doigt. Par contre, le bureau est totalement caché, ce qui pose un problème pour gérer ses fichiers. Windows 10 ne propose aucun explorateur qui serait dédié au mode Tablette. Vous êtes donc forcé d'en passer par le mode Bureau.

Très vraisemblablement, vos doigts ne vont pas apprécier d'avoir à jongler avec les petits boutons et les menus de l'Explorateur de fichiers. De toute manière, vous n'avez pas trop le choix. Commencez par désactiver le mode Tablette en effleurant l'écran vers son centre et en partant de son bord droit. Lorsque le volet du Centre de notifications apparaît, touchez le bouton qui indique Mode tablette de manière à ce qu'il apparaisse en grisé (désactivé). Ceci vous permettra ensuite d'accéder plus facilement au bureau et à vos fichiers.

Si vous envisagez de passer pas mal de temps avec le bureau, investissez dans une souris Bluetooth (sans fil) pour cliquer sans souci sur les contrôles. Et prolongez la démarche en vous offrant également un clavier Bluetooth, ce qui vous fera gagner autant de place sur l'écran, puisque vous aurez plus besoin du clavier virtuel. D'ailleurs, certains constructeurs proposent même des claviers sans fil avec un pavé tactile incorporé.

Si vous voulez que votre tablette vous serve de PC de substitution, faites l'acquisition d'une station d'accueil. Celle-ci vous permet en plus d'ajouter un moniteur de plus grande taille, une souris filaire, ce qui la transforme *presque* en un vrai PC.

Ce chapitre explique comment utiliser ce gestionnaire de fichiers qui porte le doux nom d'*Explorateur de fichiers* (certains anciens continuent à l'appeler Explorateur Windows). Vous apprendrez tout ce qu'il faut savoir à son sujet et vous y découvrirez aussi OneDrive, l'espace virtuel que Microsoft vous offre dans son immense nuage Internet.

Parcourir le classeur à tiroirs

informatisé

Pour que vos programmes et documents soient rationnellement rangés, Windows a amélioré la métaphore du classeur à tiroirs en y ajoutant de jolies petites icônes. C'est là que se trouvent les zones de stockage de votre ordinateur où vous pourrez copier, déplacer, renommer ou supprimer des fichiers avant que les enquêteurs ne débarquent.



Pour ouvrir vos tiroirs virtuels et commencer à farfouiller dans votre ordinateur, ouvrez le menu Démarrer et cliquez sur l'application Explorateur de fichiers. Vous trouverez celui-ci à gauche et vers le bas du menu Démarrer.



Vous pouvez également ouvrir l'Explorateur de fichiers en cliquant sur son icône dans la barre des tâches, le bandeau qui occupe tout le bas de l'écran ([voir la Figure 5.1](#)).

Dans les versions précédentes de Windows, l'Explorateur de fichiers vous montrait vos grandes armoires à tiroir, appelées *disques*, ou encore *unités de disques*, dans le langage des ordinateurs. Windows 10 fait un pas en avant.



Au lieu de vous lancer directement dans le grand bain des disques et de vous forcer à y plonger pour retrouver vos fichiers, l'Explorateur de fichiers de Windows 10 tente de vous aider un peu mieux. Il liste en priorité vos dossiers les plus populaires. Par exemple, il montre d'emblée le dossier Documents, là où vous enregistrez la plupart de vos fichiers, ou encore Téléchargements, le réceptacle des fichiers que vous

chargez depuis l'Internet (la même remarque s'applique pour vos dossiers Images, Musique ou encore Vidéos).




FIGURE 5.1 L'Explorateur de fichiers affiche tous les espaces de stockage auxquels vous avez accès.

Sous ces dossiers principaux, l'Explorateur de fichiers liste les éléments que vous avez ouverts récemment. Si vous avez par exemple travaillé hier sur une feuille de calcul, vous devriez pouvoir facilement la retrouver en ouvrant l'Explorateur de fichiers. Il vous suffira alors d'un double clic sur cette ligne pour ouvrir la feuille dans Excel.

Il se peut très bien que tout cela soit d'ores et déjà suffisant pour commencer à travailler. Mais si vous avez besoin de voir *tous* les dispositifs de stockage de votre ordinateur, cliquez dans le volet de gauche sur la ligne qui indique Ce PC. L'Explorateur de fichiers va afficher

une vue du matériel disponible, comme il le faisait dans les versions antérieures de Windows ([voir la Figure 5.2](#)).

Le contenu de l'Explorateur de fichiers que montre la [Figure 5.2](#) est évidemment différent de celui de votre ordinateur, mais les noms des différentes zones sont identiques. Voici à quoi elles correspondent :

- » **Volet de navigation** : situé à gauche, il contient les noms des divers espaces de stockage de votre ordinateur ainsi que des emplacements dans lesquels vous stockez vos fichiers : Documents, Images, Musique et Vidéos (voir aussi plus haut). Le volet de navigation est étudié dans le [Chapitre 4](#).



- » **Périphériques et lecteurs** : comme l'illustre la [Figure 5.2](#), cette zone montre le ou les disques durs, c'est-à-dire les mémoires de masse les plus importantes de votre PC. Tout ordinateur en possède au moins un. Double-cliquer sur l'icône d'un disque dur affiche ses dossiers et ses fichiers, mais ce n'est pas le meilleur moyen d'y accéder. Explorez plutôt les dossiers Documents, Images, Musique et Vidéos.




FIGURE 5.2 Cliquez sur Ce PC pour voir tous les dispositifs de stockage disponibles sur ou depuis l'ordinateur.



La section Emplacements réseau du volet de droite peut contenir aussi bien des disques partagés que des équipements ou des serveurs multimédias.

Vous avez remarqué l'icône du disque dur marquée du logo Windows ? Ce logo indique que c'est sur ce disque dur que Windows 10 est installé. En fonction du mode d'affichage du contenu de l'Explorateur de fichiers, des jauges indiquent la quantité de données, c'est-à-dire l'espace libre et occupé du disque. Lorsqu'un disque ou une clé est presque plein, la jauge

devient rouge. Le moment est alors venu, soit de faire le ménage en supprimant des fichiers inutiles ou des programmes dont vous ne vous servez plus, soit de remplacer le disque dur par un modèle plus volumineux.

Parmi tous les gadgets multiples et variés susceptibles d'être connectés à votre ordinateur, voyons les plus courants :



- » **Lecteur de CD, DVD et Blu-ray :** comme le montre la [Figure 5.2](#), Windows place une courte indication à la suite de l'icône de chaque type d'unité, du moins s'il est capable de reconnaître leur nature. Par exemple, Lecteur de CD indique la présence d'un lecteur de CD et/ou de DVD. Dans le cas d'un lecteur Blu-ray, son nom sera explicité. Lorsque vous insérez un support déjà enregistré, l'indication change pour afficher le nom donné au CD, au DVD ou au Blu-ray.



Écrire des informations sur un disque est appelé *graver*. Recopier des données d'un CD/DVD/Blu-ray vers un disque dur est généralement désigné par l'anglicisme *ripper* (rien à voir avec la glisse).



- » **Clé USB et lecteurs de cartes mémoire :** l'icône de certaines clés USB ressemble à une clé USB, mais souvent, c'est une icône générique qui est affichée. Quant au lecteur de cartes mémoire, il peut être intégré à l'ordinateur ou branché à un port USB de celui-ci.

Windows n'affiche pas d'icône du lecteur de cartes mémoire tant qu'aucune carte n'est insérée

dedans. Pour l'afficher en permanence, ouvrez l'Explorateur de fichiers, activez l'onglet Affichage puis cliquez sur le bouton Afficher/Marquer. Cochez alors la case qui indique Éléments masqués. La même procédure cache à nouveau ces éléments.



- » **iPads, smartphones, Lecteurs MP3 :** Un smartphone Windows a droit à une jolie icône. Par contre, les appareils Android, les lecteurs MP3 ou encore les iPhones et les iPad doivent se contenter d'une icône générique. Notez que les morceaux ne peuvent pas être copiés directement entre Windows et un iPhone ou un iPad. Vous devez utiliser pour cela le logiciel iTunes d'Apple. Mais ce n'est pas le sujet de ce livre...



- » **Appareils photo :** dans la fenêtre de l'Explorateur de fichiers, un appareil photo numérique peut apparaître sous la forme d'une icône spécifique ou plus simplement d'un périphérique amovible. Pour accéder aux photos, double-cliquez sur l'icône de l'appareil (n'oubliez pas de l'allumer d'abord). Après avoir procédé au transfert, Windows place les photos dans le dossier Images.



Quand vous connectez un caméscope numérique, un téléphone mobile ou tout autre périphérique à votre ordinateur, l'Explorateur de fichiers s'orne d'une nouvelle icône le représentant. Double-cliquez dessus pour voir le contenu du périphérique ; cliquez dessus du bouton droit pour savoir ce que Windows vous permet de faire. Pas d'icône ? Peut-être devez-vous

installer un pilote pour votre périphérique, comme expliqué au [Chapitre 13](#).

- » **Réseau :** cette icône n'est visible que si l'ordinateur est relié à un réseau informatique (voir le [Chapitre 15](#)). Elle représentera par exemple le serveur de médias qu'est votre box Internet, ou d'un autre ordinateur connecté au réseau. Cliquez sur cette icône pour accéder aux morceaux de musique, photos et vidéos de l'ordinateur distant.



Pour voir le contenu d'un élément affiché par l'Explorateur de fichiers, par exemple une clé USB ou votre appareil photo numérique, faites un double clic dessus. Pour revenir en arrière, cliquez sur la flèche qui pointe vers la gauche, au-dessus du volet de navigation.

Si vous préférez afficher directement le contenu de votre PC plutôt que d'ouvrir l'Explorateur de fichiers, commencez par ouvrir un dossier quelconque. Activez ensuite l'onglet Affichage. Cliquez alors sur le bouton Options du ruban, puis sur Modifier les options des dossiers et de recherche. La fenêtre Options des dossiers va apparaître. Sous l'onglet Général, choisissez l'option que vous préférez dans la liste de la section Ouvrir l'Explorateur de fichiers dans.



Lorsque vous voyez écrit *cliquer*, pensez immédiatement *toucher*. Lorsque vous voyez *cliquer double*, pensez *toucher et maintenir le doigt appuyé*. De même, *glisser et déposer* veut dire ici *toucher et, tout en continuant d'appuyer comme si votre doigt était le pointeur de la*

souris, effleurer l'écran dans la direction voulue, et enfin relever le doigt quand il est arrivé au bon endroit. D'accord, c'est plus long, mais il n'y a rien de compliqué là-dedans.

Tout sur les dossiers

Ce sujet est un peu ardu, mais si vous n'en prenez pas connaissance, vous risquez d'être aussi perdu dans Windows que vos fichiers dans l'ordinateur, et inversement.

Un *dossier* est une zone de stockage sur le disque dur. On peut le comparer à un véritable dossier en carton. Windows divise le ou les disques durs de votre ordinateur en autant de dossiers thématiques que vous le désirez. Par exemple, vos morceaux de musique sont stockés dans le dossier Musique, et vos photos dans le dossier Images. Vous et vos programmes les retrouvez ainsi facilement.

Windows vous propose six dossiers principaux pour y stocker vos fichiers et dossiers. Pour pouvoir y accéder facilement, ils sont regroupés dans la section Ce PC du volet de navigation, à gauche de la fenêtre de l'Explorateur de fichiers. Vous les retrouvez sur la [Figure 5.3](#) : Bureau, Documents, Images, Musique, Téléchargements et Vidéos.

Gardez à l'esprit ce qui suit quand vous manipulez des fichiers dans Windows :

- » Rien ne vous empêche de déposer tous vos fichiers sur le bureau de Windows. Mais cela équivaut à jeter toutes ses affaires sur le siège

arrière de la voiture et à se demander, un mois plus tard, où peuvent bien se trouver les lunettes de soleil. Quand les affaires sont bien rangées, on s’y retrouve mieux.




FIGURE 5.3 Ces six dossiers se trouvent dans tous les comptes d'utilisateurs, mais ils sont différents pour chaque compte.

- » Si vous brûlez d'impatience de créer un dossier, ce qui est très facile, reportez-vous à la section « Créer un nouveau dossier » plus loin dans ce chapitre.
- » Le nouveau navigateur Internet de Windows 10, Microsoft Edge, enregistre automatiquement tous les fichiers que vous récupérez sur l'Internet dans le dossier Téléchargements. Ils restent là jusqu'à ce que vous les supprimiez.



- » Les dossiers d'un ordinateur sont organisés en *arborescence*, de la racine du disque dur jusqu'aux dossiers, sous-dossiers et sous-sous-dossiers (non, ce ne sont pas des dossiers où l'on range ses sous) les plus profondément enfouis. En fait, vous pouvez créer pratiquement autant de niveaux que vous le voulez. Mais plus vous enfouissez profondément vos fichiers, et plus ils deviennent difficiles à retrouver.

Scruter les lecteurs, les dossiers et autres médias

Savoir ce que sont les lecteurs et les dossiers, c'est certes génial pour impressionner la vendeuse de petits pains au chocolat, mais c'est surtout utile pour trouver un fichier (reportez-vous à la section précédente pour savoir quel dossier contient quoi). Coiffez votre casque de chantier, empoignez la clé à molette et parcourez les lecteurs et les dossiers de votre ordinateur en vous servant de cette section comme guide.

Voir les fichiers d'un disque dur

À l'instar de presque tout dans Windows, les lecteurs de disques sont représentés par des boutons, ou *icônes*. L'Explorateur de fichiers affiche aussi des informations sur d'autres zones, comme un lecteur MP3, un appareil photo numérique ou un scanner (ces icônes ont été

expliquées à la section « Parcourir le classeur à tiroirs informatisé », précédemment dans ce chapitre).

Ouvrir ces icônes donne généralement accès à leur contenu et permet de gérer les fichiers, comme dans n'importe quel autre dossier de Windows.

Quand vous double-cliquez sur l'icône d'un disque dur dans l'Explorateur de fichiers, Windows l'ouvre promptement afin de vous montrer ce qui s'y trouve. Mais comment doit-il réagir lorsque vous introduisez une clé USB, un CD ou un DVD dans un lecteur ?

Lorsque vous introduisiez autrefois un CD audio dans le lecteur, Windows se mettait immédiatement à jouer la musique. Les versions modernes de Windows sont plus polies. Elles vous demandent ce que vous voulez faire avec ce disque, comme l'illustre la [Figure 5.4](#).

Lorsque ce message apparaît, cliquez immédiatement dessus. Un second message s'affiche pour vous indiquer les options possibles, ou encore quelles applications et quels programmes sont capables de venir à votre aide ([voir la Figure 5.5](#)).




FIGURE 5.4 Windows affiche un message en bas et à droite de l'écran pour vous demander ce que vous voulez faire avec l'élément inséré.




FIGURE 5.5 Choisissez la manière dont Windows devra réagir la prochaine fois que vous insérerez cet élément.

Choisissez une option, par exemple Ouvrir le dossier et afficher les fichiers. Windows va lancer l'Explorateur de fichiers et vous montrer le contenu du disque que vous venez d'insérer. La prochaine fois que vous brancherez ou insérerez ce disque, Windows ne vous posera plus la question : il ouvrira automatiquement l'Explorateur de fichiers pour vous montrer le contenu de l'élément.

Mais, après, vous avez parfaitement le droit de changer d'avis entre-temps. Il faut alors modifier le comportement de Windows. Pour cela, cliquez du bouton droit sur le nom du disque dans l'Explorateur de fichiers, et choisissez dans le menu qui s'affiche la

commande Ouvrir la lecture automatique. La fenêtre illustrée sur la [Figure 5.5](#) va apparaître à nouveau, et vous pourrez y faire un autre choix.



L'exécution automatique est particulièrement commode dans le cas d'une clé USB. Si elle contient quelques morceaux de musique, Windows risque de démarrer spontanément l'application Musique pour les jouer : effet garanti sur le lieu de travail. Pour éviter ce genre de gag, accédez à la lecture automatique comme expliqué au paragraphe précédent puis, dans le menu, choisissez l'option Ouvrir le dossier et afficher les fichiers. De cette manière, vous gardez la maîtrise des événements, et vous pourrez de plus retrouver plus facilement les *autres* fichiers enregistrés sur la clé.



- » Si vous ne savez pas à quoi sert une icône dans l'Explorateur de fichiers, cliquez dessus du bouton droit de la souris. Windows affiche alors un menu de toutes les actions possibles sur cet élément. Vous pourrez par exemple choisir Ouvrir, pour voir tous les fichiers d'une clé USB, ce qui en facilite la copie sur votre disque dur.
- » Quand vous double-cliquez sur l'icône d'un CD, d'un DVD ou d'un Blu-ray alors que le lecteur est vide, Windows vous invite gentiment à insérer un disque avant de continuer.
- » Vous avez remarqué l'icône Réseau ? C'est une porte dérobée permettant de lorgner, le cas échéant, dans les autres ordinateurs du réseau. Nous y reviendrons au [Chapitre 15](#).

Voir ce que contient un dossier



Les dossiers étant en quelque sorte des chemises à documents, Windows s'en tient à cette représentation. C'est simple, c'est clair, c'est parlant.

Pour voir ce que contient un dossier, que ce soit dans l'Explorateur de fichiers ou sur le bureau, double-cliquez sur son icône en forme de chemise. Une nouvelle fenêtre apparaît pour en afficher le contenu. Il se peut alors que vous y trouviez un autre dossier. Comme ce dossier secondaire se situe dans un dossier principal (ou répertoire), on parle de *sous-dossier*. Double-cliquez dessus pour découvrir ce qu'il recèle. Cliquez ainsi jusqu'à ce que vous trouviez le fichier désiré ou arriviez dans un cul-de-sac.

C'EST QUOI, UN CHEMIN ?

Un *chemin* est tout bonnement l'adresse d'un fichier, comme une adresse postale si vous voulez. Quand vous envoyez une lettre, elle est acheminée vers le pays, le département, la ville, la rue, le numéro, voire le bâtiment, et ce jusqu'à la boîte aux lettres nominative du destinataire. Dans un ordinateur, il en va de même pour un chemin. Il commence par le nom du lecteur, puis d'un dossier, suivi d'un ou plusieurs sous-dossiers, et il se termine par le nom du fichier lui-même.

Prenons le cas du dossier Téléchargements. Pour que Windows trouve un fichier qui y est stocké, il part du disque dur C : , franchit le dossier Utilisateurs, puis le dossier qui porte votre nom d'utilisateur, et se rend au dossier Téléchargements où il est censé retrouver le fichier tant attendu. Microsoft Edge suit le même chemin lorsqu'il enregistre les fichiers que vous téléchargez.

Accrochez-vous au pinceau, car la grammaire informatique n'a rien à envier à celle du français. Sur un chemin, le disque dur principal est appelé C : \. La lettre et le signe deux-points forment la première partie du chemin. Tous les dossiers et sous-dossiers qui suivent sont séparés par une barre inversée (\). Le nom du fichier, *Ma vie de cloporte.rtf*, par exemple, vient en dernier.

Tout cela peut sembler indigeste ; c'est pourquoi on en remet une louche : la lettre du lecteur arrive en premier, suivie par un deux-points et une barre inversée. Suivent ensuite tous les dossiers et sous-dossiers conduisant

au fichier, séparés par des barres inversées. Le nom du fichier ferme le chemin. Exemple : C : \Utilisateurs\Daniel\Téléchargements\Ma vie de cloporte.rtf.

Windows définit automatiquement le chemin approprié lorsque vous cliquez sur un dossier. Heureusement. Mais chaque fois que vous cliquez sur le bouton Parcourir pour atteindre un fichier, vous naviguez parmi des dossiers et parcourez le chemin qui mène à lui.

Pour afficher le nom du chemin de manière classique – avec des barres inversées et le nom des répertoires à la place des noms de dossiers – et non à la manière Windows, cliquez sur l'icône en forme de dossier au début de la barre d'adresse.



Vous êtes arrivé au fond du cul-de-sac ? Si vous avez malencontreusement cherché dans le mauvais dossier, revenez en arrière comme vous le feriez sur le Web : cliquez sur la flèche Retour, en haut à gauche de la fenêtre. Vous reculez ainsi d'un dossier dans l'arborescence. En continuant à cliquer sur cette flèche, vous finissez par revenir au point de départ.

La barre d'adresse est un autre moyen permettant d'aller rapidement en divers endroits du PC. Tandis que vous naviguez de dossier en dossier, la barre d'adresse du dossier – la petite zone de texte en haut de la fenêtre – conserve scrupuleusement une trace de vos pérégrinations. La [Figure 5.6](#) montre ce qui peut apparaître quand vous êtes dans un dossier qui regroupe vos compilations musicales.




FIGURE 5.6 Les petites flèches entre les noms de dossiers sont autant de raccourcis vers d'autres dossiers.



Voici quelques astuces pour trouver votre chemin dans et hors des dossiers :

- » Un dossier contient parfois trop de sous-dossiers et de fichiers pour tenir dans la fenêtre. Cliquez

dans la barre de défilement pour voir les autres. Cette commande est expliquée au [Chapitre 4](#).

- » Quand vous farfouillez profondément dans vos dossiers, la flèche Emplacements récents est un moyen de retourner rapidement dans n'importe quel dossier que vous venez de visiter : cliquez sur la petite flèche pointant vers le bas, à côté de la flèche Suivant, en haut et vers la gauche de la fenêtre. Le menu local qui s'affiche mémorise tous les dossiers que vous avez parcourus. Cliquez sur le nom de celui où vous désirez retourner.
- » Impossible de retrouver un dossier ou un fichier ? Au lieu d'errer comme une âme en peine dans l'arborescence, utilisez le champ Rechercher du bouton Démarrer, décrit au [Chapitre 7](#). Windows peut automatiquement retrouver les fichiers dont vous avez perdu la trace, ainsi que vos dossiers, vos messages, et pratiquement tout ce qui se dissimule dans votre PC.
- » Face à une interminable liste de fichiers triés alphabétiquement, cliquez n'importe où dans la liste puis tapez rapidement une ou deux lettres figurant de préférence au début du nom de fichier. Windows se positionne aussitôt sur le premier nom de fichier commençant par cette ou ces lettres.
- » Les bibliothèques, sortes de super-dossiers introduits avec Windows 7, s'étaient déjà pratiquement évanouies dans Windows 8.1.



Microsoft les avait cachées dans le volet de navigation, et vous ne les voyez même plus apparaître dans Windows 10. Si elles vous manquent tant que cela, rappelez-les à la vie. Cliquez du bouton droit sur une partie vide du volet de navigation, et choisissez dans le menu qui apparaît la commande Afficher les bibliothèques.

Créer un nouveau dossier

Quand vous rangez un document dans un classeur à tiroirs, vous prenez une chemise en carton, vous écrivez un nom dessus puis vous y placez votre paperasserie. Pour stocker de nouvelles données dans Windows – vos échanges de lettres acerbes avec un service de contentieux, par exemple, ou bien encore des notes pour votre autobiographie – vous créez un nouveau dossier, vous pensez à un nom qui lui convient bien, et le remplissez avec les fichiers appropriés.

Pour créer rapidement un nouveau dossier avec l'Explorateur de fichiers :

- 1. Commencez par afficher le contenu du disque, voire d'un dossier en cliquant sur leur icône dans le volet de navigation, ou en double-cliquant sur l'élément dans la partie droite de l'Explorateur.**



Vous pouvez tout aussi bien ouvrir d'un double clic l'icône d'un dossier placée sur votre bureau.

2. Cliquez sur le bouton Nouveau dossier.



Une autre méthode, qui fonctionne aussi avec le bureau, consiste à cliquer du bouton droit sur une partie vide de la fenêtre. Un menu contextuel va s'afficher. Choisissez alors Nouveau, puis Dossier ([voir la Figure 5.7](#))




FIGURE 5.7 Pour créer rapidement un nouveau dossier, cliquez du bouton droit et choisissez Nouveau, puis Dossier.

Cette action crée un dossier nommé Nouveau dossier.

3. Comme le nom du nouveau dossier est sélectionné, tapez directement le nom que vous voulez donner à ce dossier.

Si vous vous êtes fourvoyé et que vous désirez recommencer, cliquez du bouton droit sur le dossier, choisissez Renommer et recommencez. Ou bien encore, cliquez une fois sur ce nom et appuyez sur la touche F2 de votre clavier.



Certains caractères et symboles sont interdits. L'encadré suivant « Les noms de dossiers et de fichiers admis » donne des détails. Vous n'aurez jamais de problème en vous en tenant aux bons vieux chiffres et lettres.



Si vous observez la [Figure 5.7](#), vous remarquerez que le sous-menu Nouveau de Windows vous propose d'autres options que Nouveau. Servez-vous de cette méthode chaque fois que vous avez besoin de créer rapidement un raccourci, un nouveau document d'un certain type, ou encore d'un dossier compressé dans lequel vous rangerez des fichiers pour qu'ils prennent moins de place, par exemple pour les communiquer à une autre personne ou les enregistrer sur une clé USB.



Si vous constatez que votre propre menu diffère de celui qui est illustré sur la [Figure 5.7](#), n'en tirez aucune conclusion hâtive. De nombreux programmes ajoutent ici leurs propres options. C'est ainsi le cas de Microsoft Office, qui vous proposera de créer de cette manière un nouveau document Word, Excel ou encore PowerPoint.

Renommer un fichier ou un dossier

Un nom de fichier ou de dossier ne convient plus ? Modifiez-le. Pour cela, cliquez du bouton droit sur l'icône incriminée puis, dans le menu, choisissez Renommer. Windows sélectionne l'ancien nom du fichier, qui disparaît sitôt que vous commencez à taper le nouveau nom. Appuyez sur Entrée ou cliquez sur le bureau pour le valider.

Ou alors, vous pouvez cliquer sur le nom du fichier ou du dossier afin de le sélectionner, attendre une seconde puis cliquer de nouveau dans le nom afin de modifier tel ou tel caractère. Sélectionner le nom et appuyer sur la touche F2 est une autre technique de renommage.

LES NOMS DE DOSSIERS ET DE FICHIERS ADMIS

Windows est plus que pinailleur sur les caractères utilisables ou non pour des noms de fichier ou de dossier. Pas de problème si vous n'utilisez que des lettres, des chiffres et certains signes comme le tiret, le point d'exclamation, l'apostrophe, le signe de soulignement, etc. En revanche, les caractères que voici sont interdits :

: *|<> ? «

Si vous tentez de les utiliser, Windows affichera un message d'erreur et vous devrez modifier le nom que vous comptiez attribuer. Voici quelques noms de fichiers dont Windows ne voudra pas :

Dernier 1/4 d'heure

Travail : fini

Un < deux

Pas de « gros mots » ici

En revanche, ces noms sont admis :

Dernier quart d'heure

Travail = OK

Un est inférieur à deux

#@\$ % de !!! et j'en dis pas plus !



Une dernière méthode consiste à cliquer sur un dossier pour le sélectionner puis, dans la foulée, à cliquer sur son nom. Cette action sélectionne le nom du dossier (il est mis en surbrillance). Tapez le nouveau nom que vous validerez en appuyant sur la touche Entrée de votre clavier.



Cliquez une fois, puis une autre. Si vous allez trop vite, vous ferez un double clic dont l'effet sera d'ouvrir le dossier.

- » Quand vous renommez un fichier, seul son nom change. Le contenu reste le même, de même que sa taille et son emplacement.



- » Pour renommer simultanément un ensemble de fichiers, sélectionnez-les tous, cliquez du bouton droit sur le premier et choisissez Renommer. Tapez ensuite le nouveau nom et appuyez sur Entrée. Windows renomme tous les fichiers en les numérotant : chat, chat (2), chat (3), chat (4) et ainsi de suite. Ce n'est sans doute pas génial pour les chats, mais cette méthode peut être très pratique avec une série de photographies.



- » Renommer des dossiers peut semer une redoutable pagaille dans Windows, voire le déstabiliser ou le bloquer. Ne renommez jamais des fichiers comme Documents, Images, Musique ou Vidéos.



- » Windows n'autorise pas le renommage de fichiers ou de dossiers actuellement utilisés par un programme. Fermer le programme dans lequel le fichier est ouvert résout généralement le problème. S'il persiste, le moyen le plus radical consiste à redémarrer l'ordinateur puis à recommencer l'opération.

Sélectionner des lots de fichiers ou de dossiers

La sélection d'un fichier, d'un dossier ou de tout autre élément peut sembler particulièrement ennuyeuse, mais c'est le point de passage obligé pour une foule d'autres actions : supprimer, renommer, déplacer, copier et bien d'autres bons plans que nous aborderons d'ici peu.

Pour sélectionner un seul élément, cliquez dessus. Pour sélectionner plusieurs fichiers et dossiers épars, maintenez la touche Ctrl enfoncée tout en cliquant sur les noms ou sur les icônes. Chacun reste en *surbrillance*.

Pour sélectionner une plage de fichiers ou de dossiers, cliquez sur le premier puis, la touche Majuscule enfoncée, cliquez sur le dernier. Ces deux éléments, ainsi que tous ceux qui se trouvent entre eux, sont sélectionnés (ou mis en *surbrillance*, dans le jargon informatique).

Windows vous permet aussi de sélectionner des fichiers et des dossiers avec le lasso. Cliquez à proximité d'un



fichier ou d'un dossier à sélectionner puis, sans relâcher le bouton de la souris, tracez un contour englobant les fichiers et/ou dossiers à sélectionner. Un rectangle coloré montre l'aire de sélection. Relâchez le bouton de la souris. Le lasso disparaît, mais les fichiers et/ou dossiers englobés restent sélectionnés.

- » Il est possible de glisser et de déposer de gros ensembles de fichiers et de dossiers aussi facilement que vous en déplacez un seul.
- » Vous pouvez simultanément couper, copier ou coller ces gros ensembles dans n'importe quel autre emplacement, par n'importe laquelle des techniques décrites dans la section « Copier ou déplacer des fichiers et des dossiers », plus loin dans ce chapitre.
- » Ces gros ensembles de fichiers et de dossiers peuvent être supprimés d'un seul appui sur la touche Suppr. Windows les stocke alors dans la Corbeille, d'où vous pouvez les récupérer si vous avez fait une *énorme* erreur.



- » Pour sélectionner simultanément tous les fichiers et sous-dossiers, choisissez Sélectionner tout, dans le menu Édition du dossier. Pas de menu ? Appuyez sur Ctrl + A. Voici une autre manip sympa : pour tout sélectionner *sauf* quelques éléments, appuyez sur Ctrl + A puis, la touche Ctrl restant enfoncée, cliquez sur les éléments à ne pas prendre en compte.

Se débarrasser d'un fichier ou

d'un dossier

Tôt ou tard, vous vous débarrasserez de fichiers ou de dossiers – lettres d'amour défuntes ou photos embarrassantes... – qui n'ont plus de raisons d'exister. Pour supprimer un fichier ou un dossier, cliquez sur leur nom du bouton droit et choisissez Supprimer, dans le menu contextuel. Cette manipulation des plus simples fonctionne pour presque n'importe quoi dans Windows : fichiers, dossiers, raccourcis...

Pour supprimer un élément en un clin d'œil, cliquez dessus et appuyez sur la touche Suppr. Le glisser et le déposer dans la Corbeille produit le même effet.



L'option Supprimer supprime la totalité d'un dossier, y compris tous les fichiers et sous-dossiers qui s'y trouvent. Assurez-vous d'avoir choisi le véritable dossier à jeter avant d'appuyer sur Suppr.

- » Après avoir choisi Supprimer, Windows demande confirmation. Si vous êtes sûr, cliquez sur Oui. Si vous êtes lassé de cette sempiternelle question, cliquez du bouton droit sur la Corbeille, choisissez Propriétés puis décochez la case Afficher la confirmation de suppression. Windows supprime désormais les dossiers et les fichiers sans autre forme de procès.



- » Assurez-vous plutôt deux fois qu'une de ce que vous faites lorsque vous supprimez une icône arborant une petite roue dentée. Ces fichiers sont généralement des fichiers techniques sensibles, cachés, que vous n'êtes pas censé bidouiller.



- » Les icônes avec une petite flèche dans un coin sont des *raccourcis*, autrement dit des boutons qui se contentent de pointer vers des fichiers à ouvrir. Les supprimer n'élimine en aucun cas le fichier ou le programme visé.

INUTILE DE LIRE CETTE LITTÉRATURE TECHNIQUE

Vous n'êtes pas le seul à créer des fichiers dans l'ordinateur. Les programmes stockent souvent des informations – la configuration de l'ordinateur, par exemple – dans des fichiers de données qu'ils fabriquent automatiquement. Pour éviter qu'un utilisateur les considère comme des éléments inutiles et les détruise, Windows ne les affiche pas.

Mais si cela vous intéresse, vous pouvez afficher les dossiers et fichiers cachés en procédant ainsi :

1. **Ouvrez un dossier dans l'Explorateur de fichiers, puis cliquez sur l'onglet Affichage.**

Le ruban propose les diverses manières d'afficher le contenu du dossier.

2. **Cliquez sur le bouton Afficher/ Masquer, et cochez la case Éléments masqués.**

Si cette commande n'est pas visible, élargissez la fenêtre jusqu'à ce qu'elle apparaisse.

Les fichiers cachés apparaissent maintenant parmi les autres. Veillez à ne pas les supprimer, car le programme auquel ils appartiennent aurait un comportement inattendu et Windows lui-même pourrait être endommagé. Je vous conseille

vivement de ne pas activer cette commande. Les fichiers sensibles resteront ainsi prudemment invisibles.

- » Maintenant que vous savez supprimer des fichiers, assurez-vous d'avoir lu le [Chapitre 3](#) qui explique différentes manières de les récupérer au besoin. Un conseil en cas d'urgence : ouvrez la Corbeille, cliquez du bouton droit sur le fichier et choisissez Restaurer (c'est ça, la restauration rapide...).

Copier ou déplacer des fichiers et des dossiers

Pour copier ou déplacer des fichiers vers d'autres dossiers du disque dur, il est parfois plus facile d'effectuer un glisser-déposer avec la souris. Par exemple, voici comment déplacer le fichier Voyageur du dossier Documents vers le dossier Maroc.

- 1. Ouvrez deux fenêtres de l'Explorateur de fichier en cliquant sur son icône dans la barre des tâches. Une fois la première fenêtre ouverte, faites un clic du bouton droit sur cette icône et, dans le menu contextuel qui apparaît, cliquez sur Explorateur de fichiers.**

Vous avez donc maintenant deux fenêtres de l'Explorateur de fichiers.

- 2. Juxtaposez les deux fenêtres sur votre bureau en les faisant glisser par leur barre de titre.**

3. Amenez le pointeur de la souris jusque sur le dossier ou le fichier à déplacer.

Dans notre exemple, il faut commencer par double-cliquer sur le dossier Documents, puis cliquer sur le fichier Voyageur pour le sélectionner.

4. Glissez-déplacez l'élément jusqu'à ce qu'il se trouve sur le dossier de destination.

Comme le révèle la [Figure 5.8](#), le fichier Voyageur est glissé du dossier Documents jusque dans le dossier Maroc. Le fichier suit le pointeur de la souris, tandis que Windows indique dans une info-bulle que vous déplacez un fichier. Veillez à ce que le bouton droit reste enfoncé pendant toute la manœuvre.




FIGURE 5.8 Glissez-déplacez un fichier ou un dossier d'une fenêtre à une autre.



Pour copier le fichier, donc sans le déplacer, effectuez cette opération en maintenant la touche Ctrl enfoncée. Vous observez que la petite info-bulle affichée à la base du pointeur de la souris indique cette fois Copier sur et non pas Déplacer vers.



Vous pouvez également appliquer cette technique en utilisant le bouton droit de la souris. Cette fois, lorsque vous relâchez ce bouton, un menu contextuel vous propose les commandes suivantes : Copier ici, Déplacer ici ou Créer les raccourcis ici. Cliquez sur celle qui est adaptée à ce que vous souhaitez réaliser (ou bien sur Annuler).

Si le glisser-déposer prend trop de temps, Windows propose quelques autres manières de copier ou de déplacer des fichiers. Certains des outils qui suivent seront plus ou moins appropriés selon l'arrangement de l'écran :

- » **Les menus contextuels** : cliquez du bouton droit sur un fichier ou sur un dossier et choisissez Couper ou Copier selon ce que vous voulez faire. Cliquez ensuite du bouton droit dans le dossier de destination et choisissez Coller. C'est simple, ça fonctionne à tous les coups et il n'est pas nécessaire d'afficher deux fenêtres à l'écran.
- » **Les commandes du ruban** : dans l'Explorateur de fichiers, cliquez sur le dossier ou sur le fichier voulu. Cliquez ensuite sur l'onglet Accueil, sur le ruban, et choisissez Copier vers ou Déplacer vers. Un menu se déploie, proposant des dossiers de destination. Celui que vous désirez utiliser ne s'y trouve pas ? Cliquez sur Choisir un emplacement, puis parcourez les sous-dossiers jusqu'à celui qui vous convient. Cliquez ensuite sur le bouton Copier ou Déplacer. Cela vous semble bien compliqué ? Certes, mais cette technique est pratique quand vous ne savez pas exactement où se trouve le dossier de destination.

Le ruban est décrit au [Chapitre 4](#).



- » **Le volet de navigation** : décrit à la section « Le volet de navigation et ses accès rapides », au [Chapitre 4](#), ce volet contient la liste des emplacements les plus usités, comme les disques,

les dossiers, ou encore OneDrive, ce qui permet d'y déposer facilement des fichiers, sans la corvée de devoir ouvrir le dossier de destination.



Après que vous avez installé un programme dans votre ordinateur, ne déplacez jamais le dossier dans lequel il se trouve. Un programme est toujours intimement lié à Windows. Si vous déplacez son dossier, toutes les relations qu'il entretient avec Windows seraient rompues, vous obligeant à le réinstaller (sans parler de la pagaille que le programme déplacé risque d'avoir laissée derrière lui). En revanche, les raccourcis des programmes peuvent être librement déplacés.

Obtenir plus d'informations sur les fichiers et les dossiers

Chaque fois que vous créez un fichier ou un dossier, Windows révèle des informations le concernant : sa date de création, sa taille, ainsi que d'autres renseignements moins passionnants. Parfois, il vous permet même d'ajouter vos propres informations : des paroles ou une critique d'un morceau de musique, ou la miniature de chacune de vos photos.

Vous pouvez parfaitement ignorer toutes ces informations, mais parfois, elles vous permettront de résoudre un problème.

Pour les découvrir, cliquez du bouton droit sur un fichier ou un dossier et, dans le menu contextuel qui s'affiche, choisissez Propriétés. Par exemple, les propriétés d'un titre musical ou d'une photographie

révèlent souvent une belle quantité d'informations, comme le montre la [Figure 5.9](#). Voici la signification de chaque onglet :

- » **Général** : ce premier onglet indique le type du fichier, en l'occurrence une photo au format JPEG, sa taille (890 Ko), le programme qui l'ouvre par défaut (l'application Photos du menu Démarrer) et l'emplacement du fichier, c'est-à-dire son chemin d'accès.




FIGURE 5.9 Les propriétés d'un fichier indiquent le programme qui l'ouvre automatiquement, la taille du fichier ainsi que d'autres informations.



Vous voudriez qu'un autre programme ouvre le fichier ? Cliquez du bouton droit sur le fichier, choisissez Propriétés et, sous l'onglet Général, cliquez sur le bouton Modifier. Sélectionnez ensuite votre programme préféré dans la liste.

- » **Sécurité** : sous cet onglet, vous contrôlez les autorisations, c'est-à-dire qui a le droit d'accéder au fichier et ce qu'il peut faire avec, des détails qui ne deviennent une corvée que lorsque Windows empêche l'un de vos amis – ou même vous – d'ouvrir un fichier.
- » **Détails** : cet onglet révèle des informations supplémentaires concernant un fichier. Si c'est celui d'une photo numérique, cet onglet contient les métadonnées EXIF (*Exchangeable Image File Format*, format de fichier d'image échangeable) : marque et modèle de l'appareil photo, diaphragme, focale utilisée et autres valeurs que les photographes apprécient. Pour un morceau de musique, cet onglet affiche son identifiant ID3 (*Identify MP3*) : artiste, titre de l'album, année, numéro de la piste, genre, durée, son débit binaire, c'est-à-dire sa vitesse de transmission qui permet de juger de sa qualité, et d'autres informations.
- » **Versions précédentes** : lorsque vous activez l'Histoire des fichiers de Windows, cet onglet liste toutes les versions de ce fichier qui ont été

sauvegardées, ce qui peut permettre de restaurer la bonne en un clic. L’Historique des fichiers est traité dans le [Chapitre 13](#).

Normalement, tous ces détails restent cachés à moins de cliquer du bouton droit sur un fichier et de choisir Propriétés. Mais un dossier peut fournir simultanément des détails de la totalité des fichiers, ce qui est commode pour des recherches rapides. Voici comment procéder :

- 1. Dans le ruban, cliquez sur l’onglet Affichage.**

Les commandes du ruban indiquent les diverses manières d’afficher le contenu du dossier.

- 2. Dans le groupe Disposition, cliquez sur l’option Détails, comme le montre la [Figure 5.10](#).**




FIGURE 5.10 Pour obtenir des informations détaillées sur les fichiers, cliquez sur l'onglet Affichage, puis sur Détails.

Les fichiers sont affichés dans une liste à colonnes. Chaque colonne indique une caractéristique de ces fichiers.

Essayez toutes les vues du groupe Disposition. Windows mémorise celles que vous préférez pour chacun des types de dossiers.



- » Si vous ne vous souvenez plus de la fonction d'un bouton de la barre de commandes, immobilisez le pointeur de la souris dessus. Windows affiche alors une info-bulle expliquant succinctement à quoi il sert.

- » Bien que les informations supplémentaires puissent être appréciables, elles occupent de la place au détriment du nombre de fichiers affichés dans la fenêtre. N'afficher que le nom des fichiers est souvent une meilleure option. C'est seulement lorsque vous voudrez en savoir plus sur un fichier ou un dossier que vous essayerez l'astuce qui suit.



- » Dans un dossier, les fichiers sont habituellement triés alphabétiquement. Pour les lister différemment, cliquez du bouton droit sur un emplacement vide du dossier. Dans le menu local qui apparaît, choisissez l'option Trier par.

Sélectionnez alors le mode de classement voulu : par date, par type, par taille, etc.



- » Le tri peut être effectué sur chaque colonne. Cliquez sur l'en-tête Taille, par exemple, pour placer rapidement les fichiers les plus volumineux en haut de la liste. Cliquez sur Modifié le pour trier les fichiers selon la date de modification la plus récente (cliquer une seconde fois inverse l'ordre de tri).



- » Vous pouvez également choisir les colonnes qui sont affichées dans la vue Détails. Pour cela, cliquez du bouton droit sur l'en-tête d'une colonne, puis cochez ou décochez ce que vous voulez ou non voir apparaître comme informations. Par exemple, j'affiche toujours la colonne Prise de vue pour mes photographies afin de me souvenir du moment où j'ai pris mes clichés.

Graver des CD et des DVD

La plupart des ordinateurs sont équipés de lecteurs/graveurs de CD ou de DVD. Certains lisent et même gravent des disques Blu-Ray. Si votre ordinateur n'est pas équipé d'un tel périphérique, vous devrez acheter un lecteur/graveur de disques opto-numériques interne, ou un modèle externe que vous connecterez à un port USB.

Pour savoir si votre lecteur de CD est aussi un graveur, ôtez tout disque se trouvant dans le tiroir, ouvrez l'Explorateur de fichiers et cliquez sur Ce PC, dans le volet de gauche.

Comme les ordinateurs ont toujours tendance à parler un langage secret, voici ce que vous pouvez faire avec ce genre de matériel :



» **Lecteur DVD-RW** : lecture et gravure des CD et des DVD.

» **Lecteur BD-ROM** : lecture et gravure des CD et des DVD, et lecture des disques Blu-ray.

» **Lecteur BD-RE** : lecture et gravure des CD, des DVD et des disques Blu-ray.



Si votre PC est équipé de deux lecteurs, de CD ou de DVD, indiquez à Windows lequel sera utilisé pour la gravure. Pour ce faire, cliquez du bouton droit sur le lecteur, choisissez Propriétés puis cliquez sur l'onglet

Enregistrement. Choisissez ensuite votre lecteur favori dans la partie supérieure.

Acheter des CD et DVD vierges pour la gravure

Il existe deux types de CD : les CD-R (comme *Recordable*, « enregistrable », en anglais) et CD-RW (comme *ReWritable*, « réinscriptible »). Voici la différence :

- » **CD-R** : la plupart des gens achètent des CD-R, car ils sont bon marché et sont parfaits pour stocker de la musique ou des fichiers. Vous pouvez graver les données jusqu'à ce qu'ils soient pleins, mais c'est tout. Il est impossible de modifier le contenu. Ce n'est pas un problème, car ceux qui utilisent ce support ne veulent pas que leurs CD risquent d'être effacés. Ils sont aussi utilisés pour les sauvegardes.
- » **CD-RW** : les CD réinscriptibles servent notamment à faire des sauvegardes temporaires. Vous pouvez les graver tout comme un CD-R, à la différence près que le CD-RW peut être entièrement effacé – l'effacement partiel est impossible – et réutilisé. Ce type de CD est cependant plus onéreux.

À l'instar des CD, les DVD existent eux aussi en version enregistrable et réinscriptible. Hormis cela, c'est la pagaille : les fabricants multiplient les formats, semant la confusion parmi les consommateurs. Avant d'acheter des DVD vierges, vérifiez les formats

acceptés par votre lecteur : DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW et/ou DVD-RAM. La plupart des graveurs récents reconnaissent les quatre premiers formats, ce qui facilite votre choix.



- » La vitesse de rotation du disque, indiquée par l'opérateur $\times$ (comme dans $8\times$, $40\times\dots$) indique la rapidité de la gravure : généralement $52\times$ pour un CD et $16\times$ pour un DVD.

À quoi se rapportent les vitesses ? Elles sont basées sur l'une des toutes premières normes de gravure de CD, à la fin des années 1980, qui imposait un taux de transfert des données de 153 ko par seconde. Un lecteur qui grave à la vitesse de $52\times$ grave ainsi 7 956 ko par seconde, soit 7,77 Mo/s.

- » Les CD vierges sont bon marché. Pour un essai, demandez-en un à un ami : si la gravure s'effectue sans problème, achetez-en d'autres du même type. En revanche, les DVD vierges étant plus chers, il vous sera plus difficile d'en obtenir un pour un test.
- » Les disques Blu-ray sont encore plus chers. Certes, pratiquement n'importe quel support de ce type passera l'épreuve sans souci, mais, de toute manière, les graveurs Blu-ray sont rares dans les PC.
- » Bien que Windows gère parfaitement les tâches de gravure de CD simples, il est extraordinairement compliqué lorsqu'il s'agit de *dupliquer* des CD. La plupart des utilisateurs

renoncent rapidement et préfèrent s'en remettre à des logiciels de gravure tiers.

- » La copie des CD audio et des DVD est soumise aux lois protégeant le droit d'auteur. Windows est incapable de copier des DVD vidéo du commerce qui bénéficient de cette protection, mais certains logiciels permettent de le faire.

Copier des fichiers depuis ou vers un CD ou un DVD

Il fut un temps où CD et DVD étaient à l'image de la simplicité : il suffisait de les introduire dans un lecteur de salon pour les lire. Mais, dès lors que ces disques ont investi les ordinateurs, tout se compliqua. À présent, lorsque vous gravez un CD ou DVD, vous devez indiquer au PC ce que vous copiez et comment vous comptez le lire : sur un lecteur de CD audio ? Sur un lecteur de DVD ? Ou ne s'agit-il que de fichiers informatiques ? Si vous avez mal choisi, le disque ne sera pas lisible.

Voici les règles régissant la création d'un disque :

- » **Musique** : Vous utiliserez le Lecteur Windows Media pour graver un CD audio.
- » **Diaporamas** : le programme DVD Maker qui était fourni avec Windows Vista et Windows 7 a disparu des radars. Pour créer des diaporamas, vous devrez utiliser un logiciel tiers.

Si vous désirez seulement copier des fichiers informatiques sur un CD ou un DVD, à des fins de sauvegarde ou pour les envoyer à quelqu'un, la situation est plus simple.

Suivez ces étapes pour graver des fichiers sur un CD ou un DVD vierge (si vous ajoutez les données à un disque qui en contient déjà, passez à l'Étape 5).

- 1. Insérez le disque vierge dans le graveur.
Cliquez ensuite sur la notification qui apparaît dans l'angle supérieur droit de l'écran.**
- 2. Dans le menu qui apparaît, cliquez sur l'option Graver les fichiers sur un disque.**

Windows affiche une boîte de dialogue Graver un disque.

Si la boîte de notification disparaît avant que vous n'ayez eu le temps de réagir, éjectez votre disque, puis insérez-le à nouveau. Mettez immédiatement la main sur votre souris pour ne pas manquer la notification. D'un autre côté, vous pouvez obtenir le même résultat en cliquant droit sur l'icône de votre unité de disque dans l'Explorateur de fichiers, puis en choisissant l'option Ouvrir la lecture automatique dans le menu qui apparaît.

- 3. Donnez un titre au CD ou le DVD afin d'expliquer ce que vous voulez en faire, puis cliquez sur Suivant.**

Le nom ne peut pas excéder 16 caractères, ce qui vous oblige à être concis. Vous pouvez aussi conserver le titre par défaut, c'est-à-dire la date d'aujourd'hui.

Après avoir entré un nom, Windows se prépare à recevoir les fichiers qu'il devra graver. Pour le moment, la fenêtre du disque est vide.

4. Choisissez comment utiliser ce disque.

Windows propose deux méthodes pour la gravure des disques :

- **Comme un lecteur flash USB :** un lecteur flash USB est tout simplement ce que l'on appelle communément une clé USB. Cette option permet de graver des fichiers plusieurs fois. C'est un moyen commode pour stocker des fichiers au fur et à mesure. Le CD ainsi créé n'est malheureusement pas compatible avec certains lecteurs de salon connectés à une chaîne stéréo ou à un téléviseur.
- **Avec un lecteur de CD/DVD :** si vous avez l'intention de lire le CD avec un lecteur de salon assez récent et donc capable de lire des fichiers enregistrés dans divers formats, sélectionnez cette méthode.

5. Indiquez à Windows les fichiers qu'il doit graver.

Le disque étant prêt à recevoir des données, il faut expliquer à Windows où il trouvera celles-ci.

Vous pouvez le faire de diverses manières :

- Cliquez du bouton droit sur l'élément à copier, qu'il s'agisse d'un seul fichier, d'un dossier, ou d'un ensemble de fichiers et de dossiers sélectionnés. Dans le menu

contextuel qui apparaît, choisissez Envoyer vers puis sélectionnez le graveur.

- Faites glisser les fichiers et/ou les dossiers et déposez-les sur la fenêtre du graveur, ou sur l'icône du graveur, dans la fenêtre de l'Explorateur de fichiers.
- Dans le dossier Musique, Images ou Documents, cliquez sur l'onglet Partage puis cliquez sur l'option Graver sur disque. Tous les fichiers du dossier, ou uniquement ceux préalablement sélectionnés, sont copiés sur le disque.
- Demandez au logiciel que vous utilisez actuellement d'enregistrer le fichier sur le disque compact plutôt que sur le disque dur.

Quelle que soit la technique choisie, Windows examine scrupuleusement les données puis les grave sur le disque. Une fenêtre montre la progression de la gravure. Lorsqu'elle se referme, cela signifie que l'opération est terminée.

6. Fermez la session de gravure en éjectant le disque.

Quand vous avez fini de copier des fichiers sur un disque, indiquez-le à Windows en appuyant sur le bouton d'éjection du disque, ou cliquez du bouton droit sur l'icône du lecteur, dans l'Explorateur de fichiers, et choisissez Éjecter. Windows ferme la session en veillant à ce que le disque soit lisible par d'autres ordinateurs.

Par la suite, vous pouvez graver d'autres fichiers sur le même disque jusqu'à ce que Windows vous informe qu'il est plein. Vous devrez alors mettre fin à la gravure, insérer un disque vierge puis tout recommencer à partir de l'Étape 1.



Si vous tentez de copier un ensemble de fichiers plus volumineux que ce que peut héberger le disque, Windows le signale aussitôt. Réduisez le nombre de fichiers à copier sur un même disque ou essayez de les répartir sur plusieurs.



La plupart des programmes permettent d'enregistrer directement sur un CD. Cliquez sur l'onglet Fichier, puis cliquez sur

DUPLIQUER UN CD OU UN DVD

Windows ne possède pas de commande de duplication de disque compact. Il n'est même pas capable de copier un CD audio, ce qui explique pourquoi les gens achètent un logiciel de gravure.

Il est cependant possible de copier tous les fichiers d'un CD ou d'un DVD dans un disque vierge en procédant en deux étapes :

- 1. Copiez les fichiers et dossiers du CD ou du DVD dans un dossier de votre PC.**
- 2. Copiez le contenu de ce dossier sur un CD ou un DVD vierge.**

Vous obtenez ainsi une copie du CD ou du DVD, commode lorsque vous tenez à conserver deux sauvegardes essentielles.

Ce procédé ne fonctionne pas avec un CD audio ou un film sur DVD (j'ai essayé). Seuls les disques contenant des programmes ou des données informatiques peuvent être dupliqués.

Enregistrer et sélectionnez le graveur. Insérez un disque dans le lecteur – de préférence pas trop plein – pour démarrer le processus.

Utiliser des clés USB et des cartes mémoire

Les possesseurs d'appareil photo numérique connaissent bien les *cartes mémoire*, ces petites plaquettes en plastique qui remplacent la pellicule. Windows est capable de lire les photos numériques directement sur l'appareil, pour peu qu'il soit connecté à l'ordinateur. Mais il est aussi capable de lire les cartes mémoire, une technique prisée par tous ceux qui préfèrent ménager la batterie de leur appareil photo, car celui-ci doit rester allumé pendant toute la procédure de transfert.

Pour cela, le PC doit évidemment être équipé d'un lecteur de cartes mémoire, à moins que vous ne connectiez un lecteur de cartes mémoire externe acceptant les formats les plus répandus : SD-HC (*Secure Digital High-Capacity*), Micro SD (avec un adaptateur) CF (*Compact Flash*), Memory Stick, et d'autres encore.

Un lecteur de cartes mémoire est d'une agréable convivialité : après avoir inséré la carte, vous pouvez ouvrir son dossier dans le PC et voir les miniatures des photos qui s'y trouvent. Toutes les opérations de glisser-déposer, copier-coller et autres manipulations décrites précédemment dans ce chapitre sont applicables. Vous déplacez et organisez vos photos intuitivement.



Les clés USB sont reconnues par Windows de la même manière que les lecteurs de cartes mémoire ou les disques durs externes : insérez une clé dans un port USB et elle apparaît dans l'Explorateur de fichiers sous la forme d'une icône, prête à être ouverte d'un double-clic.



- » Formater une carte mémoire efface irrémédiablement toutes les photos et autres données qui s'y trouvent. Ne formatez jamais une carte mémoire sans avoir préalablement vérifié ce qu'elle contient (en règle générale, vous ne devriez jamais formater une carte mémoire sur votre ordinateur, mais uniquement avec la commande de formatage de l'appareil photo lui-même).
- » La procédure, maintenant : si Windows se plaint de ce qu'une carte nouvellement insérée n'est pas formatée – un problème qui affecte surtout les cartes ou clés endommagées –, cliquez du bouton droit sur son lecteur et choisissez Formater. Parfois, le formatage permet d'utiliser la carte avec un autre appareil que celui pour lequel vous l'aviez achetée. Par exemple, un lecteur

MP3 acceptera peut-être celle que l'appareil photo refuse.

OneDrive : votre sac de voyage dans les nuages

Le stockage des fichiers dans l'ordinateur est parfait tant que vous êtes chez vous ou au bureau. Si vous devez emporter des fichiers, vous pouvez les copier dans une clé USB, ou dans un disque dur externe, voire les graver sur un CD ou un DVD. Encore faut-il ne pas les oublier sur place.

Mais comment faire pour accéder à vos fichiers depuis n'importe quel ordinateur ? Et comment récupérer chez vous les fichiers que vous utilisez au travail, et *vice versa* ? Comment consulter un important document lorsque vous voyagez ?

La réponse de Microsoft à ce problème porte un nom : OneDrive. C'est votre espace de stockage privé sur Internet, et il fait partie intégrante de Windows 10. Avec OneDrive, vos fichiers sont disponibles sur n'importe quel ordinateur, disposant d'une connexion Internet. Et vous pouvez même y accéder avec une tablette ou un smartphone Apple, Android ou encore BlackBerry, et bien entendu Windows. Microsoft propose en effet une application gratuite disponible sur toutes ces plateformes.

Si vous modifiez un fichier enregistré sur OneDrive, la nouvelle version est immédiatement disponible sur *tous* vos ordinateurs, tablettes ou smartphones. Le dossier

OneDrive est donc automatiquement à jour sur chaque dispositif (d'accord, il lui faut parfois un tout petit peu de temps pour scruter le nuage).

OneDrive est facilement accessible, puisqu'il est disponible dans chaque fenêtre de l'Explorateur de fichiers. Cependant, vous avez besoin pour y accéder de plusieurs choses :

- » **Un compte Microsoft** : il est indispensable pour placer des fichiers sur OneDrive et les récupérer. Il est d'ailleurs très probable que vous en avez créé un lorsque vous avez créé un compte pour votre ordinateur tournant sous Windows 10, ou même que vous en possédiez un depuis longtemps (les comptes Microsoft sont expliqués au [Chapitre 2](#)).
- » **Une connexion Internet** : c'est par l'Internet que s'effectuent les transferts de fichiers. Vous pouvez les récupérer avec un autre équipement (ordinateur, tablette, smartphone...) que le vôtre, et depuis n'importe où dans le monde.
- » **De la patience** : l'envoi des fichiers vers OneDrive est toujours plus long que leur récupération. Le transfert des fichiers très volumineux peut exiger plusieurs minutes, voire des heures si vous stockez sur OneDrive le film de vos vacances...

Pour certaines personnes, OneDrive est plus sûr et commode, car elles peuvent toujours accéder à leurs fichiers les plus importants. C'est aussi un moyen de mettre ces fichiers hors de portée des autres personnes. D'autres jugent que c'est rajouter une couche

supplémentaire de complication, ainsi qu'un endroit de plus où les fichiers peuvent se cacher. Quoi qu'il en soit, OneDrive est là. Autant faire sa connaissance.

Les sections qui suivent vous expliquent comment accéder facilement à OneDrive directement depuis un dossier, voire dans un navigateur Internet. Vous verrez également comment modifier les réglages de OneDrive pour vous assurer que l'espace important de stockage qu'il constitue ne viendra pas dévorer celui de votre ordinateur.

Choisir les dossiers OneDrive à synchroniser avec le PC

Windows 10 place OneDrive dans le volet de navigation de l'Explorateur de fichiers, ce qui en facilite grandement l'accès. En fait, OneDrive se comporte exactement comme n'importe quel autre dossier, à une exception près : les fichiers et les dossiers que vous copiez dans votre dossier OneDrive sont également enregistrés dans l'espace que Microsoft vous a alloué sur Internet.

Ceci peut créer un problème. Les smartphones, les tablettes et les *notebooks* ne disposent pas d'une très grande quantité de mémoire. OneDrive, de son côté, est capable d'avaler des *tas* de fichiers. Très vraisemblablement, votre tablette, par exemple, ne possède vraisemblablement pas suffisamment de place pour y enregistrer une copie de *tout* ce que vous avez stocké sur OneDrive.

Windows 10 propose sa solution : vous pouvez choisir les dossiers qui doivent rester uniquement sur OneDrive, et ceux qui devraient être *synchronisés*, autrement dit dupliqués également sur votre PC.

Les fichiers que vous décidez de synchroniser seront automatiquement mis à jour de manière à être dans le même état sur votre ordinateur comme sur le nuage Internet. Dit autrement, OneDrive joue dans ce cas le rôle d'unité de sauvegarde, tout en permettant d'accéder à son contenu à partir d'un autre PC, d'une tablette ou d'un smartphone.

Les fichiers qui ne sont *pas* synchronisés résident uniquement sur OneDrive. Si vous en avez besoin, vous pouvez y accéder en rendant visite à OneDrive sur l'Internet, comme je l'explique un peu plus loin.

Lorsque vous cliquez sur le dossier OneDrive d'un nouveau PC, Windows vous permet de choisir les fichiers et les dossiers qui seront stockés *uniquement* sur OneDrive, et ceux qui seront *aussi* enregistrés en tant que copies sur votre PC.

Vous avez fait votre choix ? Alors lancez-vous :

- 1. Depuis la barre des tâches, cliquez sur l'icône de l'Explorateur de fichier afin de l'ouvrir. Cliquez ensuite sur l'icône de OneDrive dans le volet de navigation.**

Puisque c'est votre première visite à OneDrive, vous allez avoir droit à un écran de démarrage.

- 2. Cliquez sur le bouton de démarrage, puis saisissez si nécessaire le nom de votre compte Microsoft et votre mot de passe.**

En fait, seuls les utilisateurs avec un compte Local devraient avoir besoin de saisir ces informations. Si vous vous êtes connecté avec un compte Microsoft, le travail est déjà fait (j'explique comment convertir un compte Local en compte Microsoft dans le [Chapitre 14](#)).

OneDrive va vous demander si vous voulez changer l'emplacement où vos fichiers OneDrive seront enregistrés sur votre PC.

3. Demandez le cas échéant à changer l'emplacement de vos fichiers OneDrive, ou cliquez simplement sur Suivant.

Si vous utilisez un PC de bureau, avec un espace disque important, contentez-vous de passer à la suite. OneDrive va utiliser votre disque C : , ce qui ne devrait pas poser de problème.

Le cas des tablettes est différent, puisque leur mémoire est limitée. Je ne peux que vous conseiller d'acheter au préalable une carte mémoire et de l'insérer dans votre tablette (vérifiez d'abord la capacité maximale tolérée par celle-ci). Demandez à changer d'emplacement, et dites à OneDrive de stocker ses fichiers sur cette carte mémoire.

4. Choisissez les dossiers que vous voulez synchroniser avec votre PC.

OneDrive va lister les dossiers disponibles ([voir la Figure 5.11](#)).

OneDrive vous propose en fait deux options :

- **Synchroniser tous les fichiers et dossiers dans mon OneDrive** : à moins d'avoir une excellente raison pour dire non, cochez cette option de manière à ce que *tous* vos fichiers OneDrive possèdent une copie sur votre PC (ou sur la carte mémoire de votre tablette). En règle générale, cela ne pose aucun problème aux PC de bureau, et c'est une assurance tout risque.



FIGURE 5.11 Cochez les dossiers que vous voulez conserver dans votre ordinateur et

sur OneDrive.

- **Synchroniser uniquement ces dossiers :**
cette option est plus intéressante avec un appareil disposant de peu de mémoire de stockage. Dans ce cas, cochez les noms des dossiers qui doivent être synchronisés, et décochez les noms de ceux qui resteront uniquement sur OneDrive.

5. Cliquez sur Commencer dans la fenêtre qui suit.

6. Laissez-vous guider pour la suite en validant notamment l'emplacement proposé par défaut.

Vous n'avez en aucun cas besoin de synchroniser les mêmes dossiers sur chacun de vos ordinateurs ou de vos appareils. Par exemple, vous choisirez de tout synchroniser sur votre PC de bureau, et uniquement les photos sur votre tablette ou votre smartphone.

Si vous voulez accéder à un dossier OneDrive qui n'est pas synchronisé sur votre PC, vous avez deux options : changer la configuration de OneDrive pour ajouter le dossier à la liste des éléments synchronisés, ou visiter le site dédié à OneDrive sur Internet (j'y reviendrai un peu plus loin).

ACCÉDER AU PC DEPUIS LE NUAGE

OneDrive permet de partager facilement vos fichiers entre tous vos gadgets. Mais, attendez : et si le fichier dont vous avez besoin n'est *pas* enregistré sur OneDrive ? S'il se trouve

par exemple sur le bureau de votre PC et que vous êtes loin de chez vous ?

Voici une solution. Lors de sa configuration initiale, OneDrive vous propose de rendre les fichiers de votre PC disponibles pour d'autres appareils. Si vous acceptez, vous pourrez accéder à la *totalité* de votre PC depuis le site web de OneDrive, et même à des fichiers et des dossiers enregistrés sur des réseaux accessibles depuis ce PC.

Naturellement, Microsoft sait parfaitement que tout cela exige des mesures de sécurité draconiennes. Avant de vous laisser accéder à un nouveau PC pour la première fois, il va vous demander de taper un code.

En arrière-plan, Microsoft envoie un message texte au téléphone portable ou à l'adresse e-mail associés à votre compte Microsoft. Lorsque vous recevez ce message, vous devez saisir le code numérique indiqué sur l'ordinateur que vous utilisez pour accéder à votre PC. Une fois que Microsoft a conclu que vous aviez tapé le bon code, et donc que c'est vous, il ajoute cet ordinateur à la liste des PC auxquels vous pouvez accéder.

Évidemment, pour atteindre un PC distant, celui-ci doit être allumé *et* connecté à l'Internet. Si cette fonctionnalité vous intéresse, n'oubliez pas de saisir le numéro de votre téléphone portable dans la configuration de votre compte Microsoft.

Changer la configuration de OneDrive

La vie évolue et vos besoins peuvent changer. Par exemple, vous voulez maintenant synchroniser un nouveau dossier, ou l'inverse.

Pour modifier les réglages de OneDrive, suivez ces étapes :

- 1. Dans la zone de notification de la barre des tâches, repérez l'icône de OneDrive et cliquez dessus avec le bouton droit de la souris. Choisissez ensuite l'option Paramètres.**



Il est possible que vous deviez d'abord cliquer sur la petite flèche pour dévoiler les icônes cachées. La zone de notification de la barre des tâches est décrite dans le [Chapitre 3](#).

La boîte de dialogue des paramètres de OneDrive apparaît ([voir la Figure 5.12](#)).




FIGURE 5.12 Cette boîte de dialogue vous permet de modifier la manière dont OneDrive communique avec votre ordinateur.



Si vous avez manqué l'étape décrite dans l'encadré « Accéder à votre PC depuis le nuage », c'est le moment de vous rattraper en cochant sous l'onglet Paramètres la case Me laisser utiliser OneDrive pour récupérer des fichiers sur ce PC.

- 2. Activez l'onglet Choisir des dossiers, puis cliquez sur le bouton qui possède le même intitulé.**

Vous retrouvez la fenêtre Synchroniser vos fichiers OneDrive sur ce PC (reportez-vous à la [Figure 5.11](#)).

3. Effectuez les modifications voulues, puis cliquez sur le bouton OK.

OneDrive commence à synchroniser vos fichiers et vos dossiers selon vos souhaits.

Microsoft vous offre sur OneDrive un espace de stockage de 15 Go, mais vous pouvez souscrire pour une formule plus large (bien entendu en payant).



Si vous avez besoin de la suite Office de Microsoft et vous choisissez la formule d'abonnement Office 365, vous disposez du même coup d'un très généreux espace sur OneDrive de 1 To, de quoi dupliquer tout votre disque dur.



Pour voir la quantité d'espace dont vous disposez encore sur OneDrive, cliquez du bouton droit sur son icône dans la zone de notification, et choisissez dans le menu l'option Gérer le stockage. Votre navigateur Internet va s'ouvrir et afficher la page dédiée à la configuration de OneDrive (vous devrez peut-être saisir votre adresse e-mail et votre mot de passe si vous n'êtes pas connecté avec un compte Microsoft). Vous y verrez l'espace disponible, ainsi que des propositions pour acheter plus de stockage.

Ouvrir et enregistrer des fichiers avec OneDrive

Lorsque vous vous connectez pour la première fois à Windows 10 avec un compte Microsoft, Windows crée deux dossiers vides dans votre espace OneDrive : Documents et Images. Bien entendu, d'autres dossiers viennent s'y ajouter selon les choix que vous avez effectués lors de la configuration de OneDrive.



Pour les voir, le plus simple consiste à cliquer dans la barre des tâches sur l'icône de l'Explorateur de fichiers. OneDrive apparaît dans le volet de navigation, à gauche de la fenêtre, exactement comme le contenu de votre ordinateur ou de votre réseau. Cliquez sur son nom, et son contenu va s'afficher dans le volet de droite ([voir la Figure 5.13](#)).




FIGURE 5.13 Les dossiers synchronisés entre OneDrive et votre ordinateur sont visibles dans l'Explorateur de fichiers.

Vous n'avez rien à apprendre de plus pour utiliser OneDrive : ses dossiers et ses fichiers se comportent exactement comme n'importe quel autre élément de même type sur votre PC :

- » Pour voir le contenu d'un dossier OneDrive, faites un double clic dessus.
- » Pour éditer un fichier présent dans un dossier OneDrive, faites un double clic dessus. Le fichier s'ouvre dans le programme qui l'a créé.
- » Pour sauvegarder quelque chose de nouveau sur OneDrive, copiez le ou les éléments sélectionnés dans le dossier de destination voulu de OneDrive, par exemple son dossier Documents. Un enregistrement dans le dossier Documents du PC ne concerne en rien OneDrive.
- » Pour supprimer quelque chose de OneDrive, cliquez du bouton droit dessus et choisissez dans le menu la commande Supprimer. L'élément est envoyé dans la Corbeille de Windows, où il pourra être récupéré en cas d'erreur.

Quelles que soient les manipulations que vous effectuez avec le contenu de votre dossier OneDrive, Windows 10 actualise automatiquement sur Internet les copies qui ont été modifiées.

Si, par la suite, vous rendez visite à votre dossier OneDrive sur votre iPad ou votre tablette Android, vous aurez à votre disposition des fichiers parfaitement à jour.



» Prenons un petit exemple. Vous enregistrez votre liste de courses dans un fichier synchronisé avec OneDrive. Vous allez ensuite au supermarché. Vous sortez votre smartphone, vous ouvrez votre application OneDrive (elle est gratuite), et vous remplissez votre caddy sans rien oublier. Elle est pas belle la vie ?



» Les méthodes permettant de copier ou déplacer des fichiers entre dossiers sont étudiées plus haut dans ce chapitre.

Accéder à OneDrive depuis Internet

Il peut arriver que vous ayez besoin d'accéder à OneDrive alors que vous n'êtes pas assis devant votre ordinateur. Ou que vous deviez accéder à un fichier sur OneDrive qui n'est pas synchronisé avec votre PC. Pour vous aider dans ce genre de situation, Microsoft vous permet d'accéder à OneDrive depuis n'importe quel navigateur Internet.

Trouvez un ordinateur quelconque, ouvrez un navigateur Internet, et rendez-vous à l'adresse [OneDrive.Live.com](https://onedrive.live.com). Saisissez ensuite le nom de votre compte Microsoft et votre mot de passe. Le site de votre OneDrive apparaît, comme illustré sur la [Figure 5.14](#).




FIGURE 5.14 Vous pouvez accéder à vos fichiers OneDrive depuis n'importe quel navigateur Internet.

Vous pouvez maintenant ajouter, supprimer, déplacer ou renommer vos fichiers, de même que créer des dossiers et y placer des fichiers. Il est même possible d'éditer des documents en ligne (le site de OneDrive dispose même d'une corbeille pour y jeter des choses périmées, ou les récupérer si elles ne l'étaient pas).

Il est plus facile de gérer vos fichiers directement sur votre ordinateur. Mais le site de OneDrive est une zone de repli pratique et accessible en tous lieux.

D'autre part, le site Web de OneDrive vous permet de partager des documents ou des photos, et même des dossiers, par e-mail. C'est une fonctionnalité dont vous ne bénéficiez pas sur votre ordinateur.



N'oubliez pas que Microsoft propose une application gratuite pour les appareils Apple, Android et bien

entendu Windows. OneDrive simplifie donc aussi le partage de fichiers entre tous vos gadgets.

Programmes, applications et fichiers

DANS CETTE PARTIE...

Jouer avec les programmes, les applications et les documents

Retrouver des applications, des fenêtres, des fichiers et des ordinateurs

Imprimer et scanner votre travail

Chapitre 6

Jouer avec les programmes, les applis et les documents

DANS CE CHAPITRE :

- » Ouvrir un programme, une application ou un document
 - » Choisir un autre programme pour ouvrir un document
 - » Installer, désinstaller, et mettre à jour des applications.
 - » Créer un raccourci
 - » Couper ou copier, et coller
-

Dans Windows, les *programmes* et les *applications* (ou *applications* pour ceux qui n'ont pas le temps de dire le mot en entier) sont vos outils. Ils permettent en effet de calculer, d'écrire et d'abattre des vaisseaux spatiaux.

Les *documents*, en revanche, sont ce que vous créez à l'aide des applications et des programmes : une feuille de calcul révélant que vous vivez au-dessus de vos moyens, une lettre à l'eau de rose, les scores de vos jeux, et ainsi de suite.

Ce chapitre commence par les bases : ouvrir des programmes et des applications à partir du nouveau menu Démarrer de Windows. Il explique également comment trouver et télécharger des applications depuis l'application Windows Store. Vous découvrirez aussi où trouver les menus des applications, car Microsoft les a cachés afin de laisser un maximum d'espace à l'affichage des interfaces, donc des documents.

Au fil des pages, vous découvrirez comment ouvrir tel ou tel types de fichier avec votre programme *préféré*. Mais vous découvrirez aussi comment créer des *raccourcis* sur le bureau, autrement dit des boutons qui vous permettent de lancer directement un programme sans avoir besoin de visiter le menu Démarrer.

Ce chapitre se termine par quelques considérations évidemment essentielles sur l'art de couper, copier et coller, des opérations indispensables dans l'univers de Windows.

Lancer un programme ou une application

Nous avons découvert le menu Démarrer dans le [Chapitre 2](#) et vu comment le personnaliser, lui ajouter des pavés d'applications, ou en retirer, pour que vous puissiez vous y retrouver avec un maximum de confort. La [Figure 6.1](#) vous rappelle ce à quoi ressemble ce menu Démarrer.



FIGURE 6.1 Dans le menu Démarrer, cliquez sur le pavé de l'application que vous désirez utiliser.

Si le menu Démarrer de Windows 10 ressemble assez peu à celui des anciennes versions de Windows, son rôle principal est toujours de vous permettre de lancer des programmes ou des applications. Suivez ces étapes :

1. Ouvrez le menu Démarrer.

Il vous suffit pour cela de cliquer ou de taper sur le bouton qui se trouve en bas et à gauche de l'écran (appelons-le fort judicieusement le *bouton Démarrer*). Et si vos doigts sont déjà tout près du clavier, appuyez simplement sur la touche Windows de celui-ci.

Le menu Démarrer apparaît (reportez-vous à la [Figure 6.1](#)). Il affiche toute une liste de programmes et d'applications. En fait, il se met automatiquement à jour pour rendre visibles les

programmes ou les applications les plus récemment utilisés.

2. **Si vous voyez le pavé de l'application ou le nom du programme, et si vous voulez le lancer, cliquez simplement dessus, ou touchez-le sur votre écran tactile.**

Non, vous ne voyez rien ? Passez à l'étape suivante.

3. **Faites défiler la liste des applications en amenant le pointeur de la souris dessus – ne cliquez pas – et en actionnant la molette de la souris.**



Avec un écran tactile, faites glisser votre doigt vers le haut, ou vers le bas, sur le menu Démarrer.

Si rien de tout cela n'est suffisant pour que vous arriviez à retrouver le programme ou l'application que vous recherchez, voici quelques conseils supplémentaires :

- » Le menu Démarrer étant ouvert, commencez à taper le nom du programme à trouver. Dès que vous commencez votre saisie, le panneau de recherche s'affiche. Il affiche ce qu'il trouve à partir de cette première lettre. Continuez à taper, et la recherche va s'affiner. Une fois l'objet de votre désir localisé, cliquez sur son nom (ou touchez-le sur écran tactile).
- » Ouvrez l'Explorateur de fichiers depuis la barre des tâches (le bandeau allongé en bas de l'écran). Lorsque la fenêtre de l'Explorateur de fichiers apparaît, choisissez Documents dans le volet de



navigation, à gauche de cette fenêtre. Faites alors un double clic sur le nom du fichier sur lequel vous voulez travailler. Il devrait alors s'ouvrir dans le programme qui le concerne. Et si ce n'est pas le *bon* programme, un peu de patience. Nous allons voir plus loin comment procéder.

- » Faites un double clic sur le *raccourci* du programme. Les raccourcis, qui apparaissent normalement sur votre bureau, sont des boutons très pratiques (et déplaçables) pour accéder à des fichiers, des dossiers ou des programmes. Là encore, nous allons y revenir un peu plus loin.
- » Tant que le bureau est visible, vous pouvez également rechercher l'icône du programme voulu sur la *barre des tâches*, en cliquant sur l'icône en forme de cercle. Cette action démarre Cortana ainsi qu'un champ de saisie. Tapez le nom du programme, et Windows affichera une liste d'occurrences dans laquelle se trouve le programme en question. Cliquez dessus pour le démarrer.



Windows offre encore d'autres procédés pour ouvrir un programme, mais les méthodes décrites ci-dessus suffisent généralement à obtenir le résultat escompté (le menu Démarrer est décrit dans le [Chapitre 2](#), et le bureau dans le [Chapitre 3](#)).

Ouvrir un document

Windows adore tout ce qui est normalisé. La preuve ? Tous les programmes chargent les documents – textes,

images, morceaux de musique, tous ces éléments étant des « fichiers » – et les ouvrent de la même manière :

1. **Cliquez sur l'option Fichier, dans la barre de menus située en haut du programme.**

Si la barre de menus n'est pas visible, appuyez sur la touche Alt pour la faire apparaître.



Toujours pas de barre de menus ? Dans ce cas, le programme est sans doute équipé d'un ruban. Cliquez alors sur l'onglet ou le bouton Fichier, en haut à gauche du ruban, pour déployer ses options.

2. **Dans le menu Fichier, choisissez Ouvrir.**

La boîte de dialogue Ouvrir, que montre la [Figure 6.2](#), suscite une impression de déjà-vu, et pour cause : elle ressemble et se comporte comme le dossier Documents décrits au [Chapitre 5](#).




FIGURE 6.2 Ouvrir un fichier dans un programme.

Il y a cependant une grande différence : cette fois, le dossier ne montre que les fichiers que le programme est capable d'ouvrir. Tous les autres ne sont pas affichés.

3. Cliquez sur le document désiré puis cliquez sur le bouton Ouvrir.



Avec un écran tactile, touchez le document pour l'ouvrir.

Le programme ouvre le fichier et affiche son contenu.

Cette technique d'ouverture d'un fichier fonctionne avec la plupart des programmes, qu'ils aient été édités par Microsoft, par un autre éditeur, ou programmés par le boutonneux féru d'informatique, en bas de la rue.



- » Pour aller plus vite, double-cliquez sur le nom du fichier désiré. Il est aussitôt ouvert, la boîte de dialogue Ouvrir se fermant toute seule.
- » Si le fichier désiré ne figure pas dans la liste, commencez à parcourir le disque dur via le volet de navigation situé dans la partie gauche de la boîte de dialogue. Par exemple, cliquez sur la bibliothèque Documents, pour voir les fichiers qui s'y trouvent.
- » Vous rangez souvent vos papiers, photos et CD dans des boîtes en carton ou en plastique, mais l'ordinateur, lui, stocke ses fichiers dans des petits compartiments dûment étiquetés, appelés « dossiers ». Double-cliquez sur l'un d'eux pour voir ce qu'il contient. Et si tout cela vous rend extrêmement nerveux, la section consacrée aux dossiers dans le [Chapitre 5](#) devrait vous apporter un peu de soulagement.
- » Chaque fois que vous ouvrez un fichier et que vous le modifiez, ne serait-ce qu'en appuyant sur la barre Espace par mégarde, Windows présume que vous aviez une bonne raison de le faire. C'est pourquoi, si vous tentez de fermer

QUAND LES PROGRAMMEURS SE DISPUTENT LES TYPES DE FICHIERS

Quand il s'agit de *formats*, c'est-à-dire la manière dont les données sont organisées dans les fichiers, les programmeurs ne se font pas de cadeaux. Pour s'accommoder de cette petite guerre, bon nombre de programmes sont dotés d'une fonction spéciale permettant d'enregistrer les fichiers dans différents formats.

Examinez l'une des zones de liste en bas à droite de la [Figure 6.2](#). Elle mentionne actuellement Tous les fichiers images. Cela signifie que la boîte de dialogue ne permettra d'ouvrir que des fichiers portant une certaine extension, comme .bmp, .jpeg ou encore .tiff. Pour voir les fichiers enregistrés dans d'autres formats un peu plus exotiques, ouvrez ce menu local, et choisissez l'un des autres formats proposés ou plus simplement Tous les fichiers.

Comment afficher tous les fichiers, indépendamment de leur format lorsque la boîte de dialogue ne propose pas d'option Tous les fichiers ? Cliquez dans le champ Nom du fichier pour y placer le point d'insertion. Tapez *.* et appuyez sur la touche Entrée de votre clavier. Tous les fichiers, quel que soit leur format, s'afficheront dans la boîte de dialogue Ouvrir. Attention ! Cela ne signifie pas que le programme sera capable de les ouvrir. En effet, le Bloc-notes de Windows, par exemple, n'ouvrira jamais un fichier JPEG. Sinon, vous risquez tout simplement d'obtenir un résultat assez curieux...

le fichier, il vous propose d'enregistrer cette modification. Si votre action était volontaire, cliquez sur Oui. Mais si vous y avez semé la pagaille ou ouvert un mauvais fichier, cliquez sur le bouton Non ou Annuler.



» Tous ces boutons et icônes en haut et à gauche de la boîte de dialogue Ouvrir vous intriguent ? Immobilisez la souris sur l'un d'eux et une info-bulle (un petit message sur fond coloré) vous renseignera.

Enregistrer un document

Enregistrer signifie que vous écrivez votre travail sur la surface magnétique d'un disque dur, dans la mémoire flash d'une clé USB, ou tout autre support, afin de le conserver. Tant qu'un travail n'est pas enregistré, il réside dans la mémoire vive de l'ordinateur, qui est vidée dès que l'ordinateur est éteint. Vous devez spécifiquement demander à l'ordinateur d'enregistrer votre travail.

Fort heureusement, Microsoft a fait en sorte que la même commande Enregistrer apparaisse (normalement) dans tous les programmes de Windows, et cela quel qu'en soit le programmeur ou l'éditeur. Voici plusieurs moyens d'enregistrer un fichier :

- » Cliquez sur le menu ou l'onglet Fichier de votre application, puis choisissez Enregistrer. Windows propose (normalement) toujours de sauvegarder un document dans le dossier Documents. Acceptez ou choisissez un autre emplacement, par exemple le bureau (normalement toujours, vous devriez aussi pouvoir appuyer sur la touche Alt, puis sur F et enfin sur S).
- » Cliquez sur l'icône Enregistrer.



- » Appuyez sur Ctrl + S (ici le « S » est celui du mot anglais *Save*, « enregistrer »).

Quand vous enregistrez pour la première fois, Windows demande d'indiquer le nom du fichier. Efforcez-vous d'être descriptif et de n'utiliser que des lettres, des chiffres et des espaces (tiret, apostrophe, parenthèses et caractères accentués ou à cédille et signe de soulignement sont admis). N'essayez pas d'utiliser un des caractères interdits, décrits au [Chapitre 5](#), car Windows refuserait le nom.

- » Choisissez toujours un nom descriptif pour vos fichiers. Windows autorise 255 caractères, c'est-à-dire plus qu'il n'en faut. Un fichier nommé *Rapport de l'Assemblée générale de 2012* ou *Prévision des ventes* sera plus facile à retrouver qu'un fichier laconiquement nommé *Rapport* ou *Prévisions*.



- » Vous pouvez enregistrer un fichier dans n'importe quel dossier, voire dans une carte mémoire et même sur un CD ou un DVD. Mais c'est en les enregistrant dans le dossier Documents, Images, Musique ou Vidéos que vous le retrouverez le plus facilement (ces dossiers sont toujours listés dans le volet de gauche de l'Explorateur de fichiers, ce qui vous permet de les retrouver facilement).

**QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE
ENREGISTRER ET ENREGISTRER SOUS ?**

Enregistrer sous quoi ? Sous la table ? Sous le tapis ? Que nenni, bonnes gens ! La commande Enregistrer permet d'enregistrer un fichier sous un autre nom et/ou à un autre emplacement.

Supposons que le fichier *Ode à Tina* se trouve dans le dossier Documents et que vous désirez modifier quelques phrases. Vous désirez enregistrer cette modification, mais sans perdre la version originale. Pour conserver les deux versions de cette impérissable littérature, vous choisirez Enregistrer sous, et vous renommerez le fichier *Ode à Tina - Ajouts* (en plaçant le mot « ajouts » après le nom, vous préservez le classement par ordre alphabétique de vos fichiers).

Lors d'un *premier* enregistrement, les commandes Enregistrer et Enregistrer sous sont identiques : les deux vous invitent à nommer le fichier et à choisir son emplacement.

Plus important encore, la commande *Enregistrer sous* vous permet d'enregistrer le fichier dans un format différent. Vous pouvez par exemple sauvegarder votre document original dans son format d'origine, puis sauvegarder une copie de celui-ci dans un format mieux adapté à une version plus ancienne de votre programme.

- » La plupart des programmes peuvent enregistrer des fichiers directement sur un CD ou un DVD : choisissez Enregistrer, dans le menu Fichier puis, comme destination, sélectionnez le graveur de CD ou de DVD. Insérez un disque dans le lecteur, et c'est parti !
- » Certaines applications sont capables de sauvegarder vos documents sans même rechercher un quelconque dossier Enregistrer. Ils



mémorisent vos documents au fur et à mesure que vous les modifiez. Ne vous inquiétez donc pas dans ce cas.

- » Si vous travaillez souvent sur un document important, exécutez régulièrement la commande Enregistrer en appuyant sur les touches Ctrl + S (touche Ctrl enfoncée, appuyez brièvement sur S). La première fois, le programme demandera d'indiquer le nom et l'emplacement du fichier, mais, par la suite, le processus sera quasiment instantané.

Choisir le programme qui ouvre un fichier

En général, Windows sait quel programme utiliser pour ouvrir tel ou tel fichier. Double-cliquez sur un fichier, et Windows démarre le programme, charge le fichier et l'ouvre.

Mais parfois, Windows ne démarre pas le programme que vous vouliez utiliser pour ce type de fichier. Par exemple, lorsque vous double-cliquez sur un morceau de musique ou une image, Windows 10 la lit par défaut dans l'application Groove Musique ou bien dans Paint. Or, vous pourriez préférer que ce soit le programme Lecteur Windows Media (ou encore VLC) qui démarre.

Voici comment choisir un programme lorsqu'un fichier s'ouvre dans un autre :

- 1. Cliquez du bouton droit sur le fichier qui pose problème et, dans le menu contextuel,**

choisissez Ouvrir avec.

Comme le montre la [Figure 6.3](#), Windows propose quelques-uns des programmes capables d'ouvrir ce type de fichier.




FIGURE 6.3 Windows indique les programmes capables d'ouvrir ce type de fichier (ici, un fichier d'image).

Si cliquer sur un fichier affiche une fenêtre proposant de rechercher une autre application sur ce PC ou de rechercher une autre application dans le Windows Store, passez directement à l'Étape 3.

2. Cliquez sur Choisir une autre application, puis sélectionnez le nom du programme qui doit ouvrir ce type de fichier.

La boîte de dialogue qui apparaît contiendra sans doute d'autres programmes capables d'ouvrir le fichier (selon le nombre de logiciels installés dans l'ordinateur, cette liste peut être plus ou moins

fournie). Assurez-vous que la case Toujours utiliser cette application (sous-entendu pour ouvrir le format de fichier voulu) est cochée, comme sur la [Figure 6.4](#).

3. Si vous ne trouvez pas le programme qui vous intéresse, cliquez sur le lien Plus d'applications, en bas de cette boîte de dialogue.

Plusieurs autres options peuvent vous être proposées dans la liste :

- **Rechercher une application dans le Windows Store** : cliquez sur cette option donne accès au Windows Store, où vous pourrez parcourir les rayons virtuels à la recherche d'une application capable d'ouvrir le fichier.
- **Rechercher une autre application sur ce PC** : plutôt réservée aux férus de technique, cette option ouvre l'Explorateur de fichiers sur le dossier Programmes. Ne choisissez cette option que si vous savez réellement dans quel sous-dossier se trouve le programme désiré.



FIGURE 6.4 Choisir l'application qui ouvrira systématiquement un type de fichier précis.

Quand vous installez un nouveau programme ou une application, elle s'arroge généralement le droit d'ouvrir ses propres fichiers. Si cela ne se produit pas, exécutez la manipulation précédente à partir de l'Étape 1. Cette fois, le nouveau programme ou la nouvelle application devrait figurer dans la liste.



- » Le terme *application* se rapporte à la fois aux classiques logiciels et aussi aux applications du menu Démarrer. Lorsque le bureau est affiché, et si Windows vous dit que telle ou telle action va affecter une application, n'oubliez pas qu'il veut dire aussi bien *application* que *programme*.
- » Windows vous permet aussi de choisir vos programmes par défaut directement depuis le

menu Démarrer. Cliquez sur son bouton, puis choisissez la commande Paramètres. Dans la fenêtre qui s'affiche, Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur le bouton Système, puis sur Applications par défaut dans le volet de gauche. Windows va afficher sur la droite de la fenêtre les applications censées s'ouvrir pour chaque type de fichier. Cliquez sur le nom d'un programme. Une liste de propositions (ou simplement un renvoi vers Windows Store devrait alors s'afficher).



- » Parfois, vous voudrez alterner entre divers programmes et applications lorsque vous travaillerez sur un même document. Pour ce faire, cliquez du bouton droit sur le document, choisissez Ouvrir avec puis sélectionnez le programme dont vous avez besoin à ce moment-là.
- » Il est parfois impossible de faire en sorte que votre programme favori ouvre un fichier particulier tout simplement parce que le programme ne sait que faire. Par exemple,

L'ASSOCIATION (SANS BUT LUCRATIF) DE FICHIERS

Tous les programmes ajoutent quelques caractères, appelés « extension de fichier », au nom des fichiers qu'ils créent. Cette extension identifie leur nature : quand vous double-cliquez sur un fichier, Windows s'enquiert de son extension pour savoir à quel programme il est lié. Par exemple, le

Bloc-notes ajoute l'extension .txt (abrégé de « texte ») à tous les fichiers qu'il crée : l'extension .txt est ainsi associée au Bloc-notes.

Pour plus de sécurité dans son fonctionnement, Windows n'affiche pas les extensions par défaut. En effet, si l'extension était modifiée pour une raison ou pour une autre, Windows n'ouvrirait plus le fichier comme prévu.

Procédez comme suit si vous tenez absolument à voir ces mystérieuses extensions :

1. **Ouvrez l'Explorateur de fichiers, et cliquez sur l'onglet Affichage.**
2. **Dans le groupe Afficher/Masquer du Ruban, cochez la case Extensions de noms de fichiers.**

La case est décochée par défaut.

3. **Cliquez sur le bouton OK.**

Toutes les extensions de fichiers sont aussitôt visibles, ce qui peut s'avérer commode en cas d'incident.

Maintenant que vous avez vu les extensions, masquez-les de nouveau en cochant la case Extensions de noms de fichiers.

Attention : ne modifiez jamais l'extension d'un fichier à moins de savoir exactement ce que vous faites. Autrement, Windows se tromperait de programme ou ne saurait plus lequel utiliser.

le Lecteur Windows Media lit les vidéos, sauf quand elles sont au format QuickTime, développé par Apple. La seule solution consiste alors à

installer le logiciel QuickTime (www.apple.com/fr/quicktime/) et à l'utiliser pour ouvrir ce type de vidéo.

- » Quand vous entendez parler d'association à propos de Windows, c'est forcément celle dont il est question dans l'encadré « L'association (sans but lucratif) de fichiers ».

Visiter la boutique Windows Store



Les *applications*, qui ne sont rien d'autre que des mini programmes spécialisés dans une seule tâche, proviennent de l'univers des smartphones. Et, comme sur les smartphones, elles ont leur propre boutique. Sous Windows, elle s'appelle Windows Store et se trouve à la fois dans la fenêtre principale du menu Démarrer et dans la barre des tâches.

Les applications diffèrent des programmes à bien des égards :



- » Elles peuvent être affichées dans une fenêtre, contrairement aux versions précédentes de Windows où elles occupaient la totalité de l'écran. Sur une tablette, par contre, elles continuent à envahir l'écran en entier. Les programmes, eux, sont affichés dans une fenêtre (ou sur tout l'écran si vous le souhaitez).
- » Les applications sont liées à votre compte Microsoft. De ce fait, vous devez avoir ouvert un

compte Microsoft pour les télécharger depuis le Windows Store, même si elles sont gratuites.

- » Une application téléchargée depuis le Windows Store peut être utilisée sur huit ordinateurs ou appareils mobiles à la fois, dès lors que ces équipements sont liés à votre compte Microsoft (d'accord, ce n'est pas une règle générale).
- » Après leur installation, des programmes peuvent placer plusieurs vignettes sur le bureau ou dans le menu Démarrer. En revanche, une application ne place qu'une seule vignette.

Applications et programmes peuvent être développés et vendus par de grands éditeurs ayant pignon sur rue, mais aussi par d'obscurs programmeurs amateurs.

Bien que les programmes et les applications se comportent différemment, Microsoft les appelle indistinctement « applications », ou encore bêtement *applications*. Mais, de votre point de vue, il s'agit toujours de programmes, d'applications, de logiciels, ou quoi que ce soit d'autre du même genre. Bref, utilisez la terminologie qui vous convient le mieux.

Télécharger des applications avec Windows Store

Si vous avez besoin d'une application capable d'exécuter une tâche bien précise, procédez comme suit pour la trouver :

1. **Cliquez sur le bouton Démarrer, faites défiler la liste vers le bas, puis cliquez sur Windows Store.**



D'accord, il s'agit de la version longue. Sinon, contentez-vous de cliquer sur l'icône de Windows Store dans la barre des tâches.

La boutique virtuelle Windows Store apparaît, comme sur la [Figure 6.5](#). Elle contient de nombreuses catégories comme Applications, Jeux, Musique ou encore Films et TV. Par défaut, c'est la page Accueil qui est ouverte, juste pour mieux vous tenter...



Pour en apprendre plus sur toutes ces choses qui vous tendent les bras, faites défiler la liste qui indique Palmarès des applications, Catégories d'application, Palmarès des jeux ou encore Catégories de jeu. Mais n'oubliez pas l'essentiel : Microsoft (comme ses concurrents) *veut* que vous achetiez des applications et des jeux, et si possible que vous adoptiez en plus une Xbox One.

2. **Pour réduire le champ de recherche, cliquez sur le nom d'une des catégories (par exemple, Top des applications, comme sur la [Figure 6.6](#)).**
Vous accédez aux applications de cette catégorie.



FIGURE 6.5 L'application Windows Store donne accès à la boutique virtuelle d'où vous pouvez télécharger des applications gratuites ou payantes.




FIGURE 6.6 Allez directement à la catégorie d'applications qui vous intéresse.



Pour télécharger une application gratuite, cliquez simplement sur sa vignette. Si l'application est payante, le prix est indiqué sous celle-ci. Mais la

procédure est fondamentalement la même...

3. **Servez-vous du volet de gauche pour affiner votre recherche en fonction de critères réputés « top », ou encore pour ne sélectionner qu'un certain type de catégorie.**
4. **Cliquez sur une application pour accéder à sa fiche descriptive.**

La page qui s'ouvre contient des informations détaillées, notamment son prix, des images de l'application, des critiques d'utilisateurs et des informations un peu plus techniques ([voir la Figure 6.7](#)).




FIGURE 6.7 La page de description d'une application.



Gratuit ne veut pas forcément dire *réellement* gratuit. Un astérisque placé sur la droite du bouton Gratuit veut dire qu'il y a aura des achats directs via l'application...

5. **Cliquez sur le bouton Gratuit, celui qui indique le prix, ou encore Essai gratuit (sous-entendu, limité dans le temps).**

Après quelques instants – la durée exacte dépend du débit de la connexion Internet –, la vignette de l'application apparaît dans l'écran de démarrage.



Acheter une application payante impose d'associer un numéro de carte bancaire à votre compte Microsoft. Si vous ne l'avez pas encore fait, Windows Store vous demandera de le faire maintenant afin de prélever le prix de l'application.

Les applications nouvellement téléchargées apparaissent dans la liste alphabétique du menu Démarrer. Pour la copier vers la partie droite du menu, cliquez du bouton droit sur son nom, et choisissez dans le menu qui s'affiche l'option Épingler à l'écran de démarrage.

Désinstaller une application

Pour désinstaller une application tombée en disgrâce, cliquez du bouton droit sur sa vignette, à droite du menu Démarrer. Dans le menu contextuel qui apparaît, cliquez sur Désinstaller.

La désinstallation d'une application ne la supprime que dans le menu Démarrer de *votre compte d'utilisateur*. Elle est sans effet sur les autres comptes où elle aurait pu avoir été installée.

Mettre une application à jour

Les programmeurs améliorent sans cesse leurs applications. Ils peaufinent quelques fonctions, éradiquent des bogues et colmatent les failles de sécurité. Lorsque vous êtes connecté à l'Internet et qu'une ou plusieurs applications ont été mises à jour, Windows le détecte. Il télécharge et installe alors automatiquement la dernière version en date.

Si vous utilisez une connexion cellulaire, par exemple avec un smartphone, ne paniquez pas. Windows n'effectuera toutes ces mises à jour que si vous êtes en Wi-Fi ou avec un ordinateur câblé.

Si, pour une raison ou pour une autre, vous ne souhaitez pas en passer par ces mises à jour automatiques, pas de souci. Suivez ces étapes :

- 1. Dans l'application Windows Store, cliquez sur l'icône de votre compte (à gauche du champ Rechercher) et choisissez l'option Paramètres.**
- 2. Dans la page des paramètres, désactivez l'option Mettre à jour les applications automatiquement.**

Votre choix s'applique immédiatement. Et, si vous changez d'avis plus tard, il vous suffit de

reprendre ces étapes et de replacer le curseur en position Activé.

Notez bien que la mise à jour automatique concerne *toutes* vos applications, vous ne pouvez pas la gérer de manière individualisée. C'est pourquoi je vous conseille de l'activer sans vous poser des questions existentielles. Sinon, vous risqueriez de manquer des correctifs de sécurité, ou encore des améliorations importantes, encore une fois pour *toutes* vos applications.

Prendre un raccourci

Vous allez rapidement vous rendre compte que vous devez fréquemment basculer entre le bureau et le menu Démarrer. Si vous en avez assez de voyager à droite et à gauche pour retrouver un programme, un dossier, un disque, un document ou même un site Web, créez un *raccourci* sur le bureau. Autrement dit, une icône qui vous conduit directement à l'objet désiré.



Comme les raccourcis ne sont rien de plus que des icônes qui démarrent d'autres éléments, ils sont particulièrement sûrs, commodes et faciles d'accès. Il est facile de les différencier de l'original grâce à la petite flèche incurvée, en bas à gauche, visible ici sur l'illustration en marge.

Voici comment éviter le passage par le menu Démarrer en créant des raccourcis pour les éléments les plus utilisés :

- » **Dossiers ou documents** : dans l'Explorateur de fichiers, cliquez du bouton droit sur le dossier ou

le document, choisissez Envoyer vers et sélectionnez l'option Bureau (créer un raccourci).

- » **Sites Internet** : vous avez remarqué la petite icône qui précède l'adresse du site dans la barre d'adresse d'Internet Explorer ? Faites-la glisser et déposez-la sur le bureau ou ailleurs. Vous pouvez aussi placer les sites Internet intéressants parmi vos Favoris, comme expliqué au [Chapitre 9](#).
- » **Panneau de configuration** : vous avez découvert un élément particulièrement intéressant dans le Panneau de configuration, qui est la plaque tournante de Windows ? Glissez-déposez son icône jusque sur le bureau, ou jusque sur un dossier du volet de navigation ou n'importe où ailleurs, et l'icône est aussitôt convertie en raccourci.
- » **Disque dur et autre emplacement** : ouvrez l'Explorateur de fichiers. Dans le volet de navigation, à gauche de la fenêtre, cliquez sur un disque dur, ou tout emplacement affiché dans la liste, et, tout en maintenant enfoncé le bouton de la souris, faites glisser sur le bureau. Un petit message va indiquer Créer le lien dans Bureau. Vous pouvez alors relâcher le bouton de la souris. Cette technique vaut tout aussi bien pour votre PC, votre unité OneDrive, un dossier quelconque, un disque dur, une clé USB et même une adresse réseau.



Voici quelques astuces supplémentaires :

- » Pour graver rapidement des CD – si l'ordinateur est équipé du matériel requis –, placez un raccourci du graveur sur le bureau. Il suffira ainsi de glisser et déposer les fichiers sur l'icône du raccourci. Insérez un disque vierge, confirmez les paramètres et la gravure commence.



- » Vous désirez placer un raccourci du bureau dans le menu Démarrer ? Cliquez du bouton droit sur le raccourci présent sur le bureau et, dans le menu, choisissez Épingler à l'écran de démarrage. Sa vignette apparaît aussitôt dans la partie droite du menu Démarrer, ainsi que dans la liste Toutes les applications.



- » Vous pouvez librement bouger un raccourci de-ci de-là. Mais ne déplacez *pas* l'élément vers lequel il pointe. Sinon, le raccourci ne pourrait plus le trouver, et Windows commencerait à paniquer en tentant de retrouver celui-ci (généralement en vain).
- » Vous voulez savoir où se trouve le programme que démarre un raccourci ? Cliquez dessus du bouton droit et choisissez Ouvrir l'emplacement du dossier (ou du fichier). Si la chose est faisable, le raccourci vous mène promptement vers le dossier où réside son seigneur et maître.

Le petit guide du Couper, Copier et Coller

Windows a emprunté à l'école maternelle les petits ciseaux à bouts ronds et le pot de colle à papier. Enfin, leur version informatique... Vous pouvez électroniquement *couper* ou *copier*, puis *coller* quasiment tout ce que vous voulez, et tout cela avec la plus grande facilité.

Les programmes de Windows sont conçus pour travailler ensemble et partager des données, ce qui permet par exemple de placer très facilement le plan d'un quartier, préalablement numérisé avec un scanner, sur le carton d'invitation créé avec WordPad. Vous pouvez déplacer des fichiers en les coupant ou en les copiant, et en les collant ensuite à un autre emplacement. Rien n'est plus simple, dans un traitement de texte, que de couper un paragraphe et de le coller ailleurs.



Ne mésestimez pas le Copier et le Coller. Copier le nom et l'adresse d'un contact est moins fastidieux que de taper ces éléments dans la lettre. Et si quelqu'un vous envoie une adresse Internet à rallonges, il sera plus sûr – et beaucoup moins fastidieux – de la copier et de la coller dans la barre d'adresse de votre navigateur. Il est aussi très facile de copier la plupart des images d'une page Web, au grand dam des photographes professionnels.

Le couper-coller facile



En total accord avec le Département « Lâche-moi la grappe avec ces ennuyeux détails », voici, en trois étapes, comment couper, copier et coller :

1. **Sélectionnez l'élément à couper ou à coller : quelques mots, un fichier, une adresse Web ou n'importe quoi d'autre.**



Une sélection de fichier ou de dossier se fait par un simple clic sur son icône. En revanche, pour sélectionner du texte, faites glisser le pointeur de la souris sur les caractères concernés, comme cela est expliqué dans la prochaine section.

2. **Cliquez du bouton droit dans la sélection, et dans le menu contextuel qui apparaît, choisissez Couper ou Copier.**

Utilisez *Couper* lorsque vous désirez déplacer un élément, et *Copier* lorsque vous voulez le dupliquer en laissant l'original intact.



Les raccourcis clavier sont : Ctrl + X pour Couper, Ctrl + C pour Copier.

3. **Ouvrez le dossier de destination dans l'Explorateur de fichiers (ou le document où vous souhaitez placer l'élément copié ou coupé).**
4. **Cliquez du bouton droit dans le dossier ou le document et, dans le menu contextuel qui apparaît, choisissez Coller.**



Le raccourci clavier pour coller est Ctrl + V.

Les trois prochaines sections détaillent ces actions.

Sélectionner les éléments à couper ou à copier

Avant de coller des éléments ailleurs, vous devez indiquer à Windows exactement de quoi il s'agit. Le meilleur moyen est de sélectionner la bonne information à l'aide de la souris. Il suffit généralement de cliquer dessus, ce qui met les éléments en surbrillance.

» **Sélectionner du texte dans un document, un site Internet ou une feuille de calcul :** placez le pointeur de la souris au début des données à sélectionner puis cliquez et maintenez le bouton enfoncé. Faites glisser ensuite la souris jusqu'à l'autre bout des données. Cette action surligne

– met en surbrillance – tout ce qui se trouve entre le clic et l'endroit où vous avez libéré le bouton, comme l'illustre la [Figure 6.8](#).



Sur un écran tactile, double-tapez pour sélectionner un mot. Pour étendre votre sélection, maintenant le doigt appuyé sur ce mot, puis faites-le glisser dans la direction voulue jusqu'à ce que tout le texte qui vous intéresse soit mis en surbrillance. Vous pouvez alors relever le doigt.




FIGURE 6.8 Le texte sélectionné est surligné afin de mieux le voir.



Soyez prudent après avoir sélectionné du texte. Si vous appuyez accidentellement sur une touche, le *b* par exemple, Windows remplace *toute* la sélection par la lettre *b*. Pour corriger cette bourde, cliquez immédiatement sur Édition > Annuler, dans le menu, ou mieux encore, appuyez sur Ctrl + Z, qui est le raccourci de cette commande.

» **Pour sélectionner un fichier ou un dossier :** cliquez dessus pour le sélectionner. Procédez comme suit pour sélectionner plusieurs éléments :

- **S'il s'agit d'une plage de fichiers :** cliquez sur le premier de la série, maintenez la touche Majuscule enfoncée et cliquez sur le dernier. Windows

sélectionne le premier élément, le dernier et tous ceux qui se trouvent entre.

- **Si les éléments sont éparpillés :**
maintenez la touche Ctrl enfoncée tout en cliquant sur les fichiers et les dossiers à sélectionner.

Les éléments étant sélectionnés, la prochaine section explique comment les couper ou les copier.



- » Après avoir sélectionné un élément, ne tardez pas à le couper ou à le copier. Car si vous cliquez distraitemment ailleurs, votre sélection disparaît, vous obligeant à la refaire entièrement.
- » Appuyez sur la touche Suppr pour supprimer un élément sélectionné, qu'il s'agisse d'un fichier, d'un paragraphe, d'une photo, etc. Vous pouvez également effectuer un clic du bouton droit et choisir la commande Supprimer dans le menu qui apparaît.

SÉLECTIONNER DES LETTRES, DES MOTS, DES PARAGRAPHES ET PLUS ENCORE

Quand vous travaillez sur des mots, dans Windows, ces raccourcis vous aident à sélectionner rapidement des données :

- » Pour sélectionner une seule lettre ou caractère, cliquez juste avant. Ensuite, la touche Majuscule étant enfoncée, appuyez sur la touche fléchée Droite.

Maintenez-la enfoncée pour sélectionner davantage de texte.

- » Pour ne sélectionner qu'un mot, double-cliquez dessus. Le mot est mis en surbrillance. La plupart des traitements de texte permettent de déplacer un ou plusieurs mots sélectionnés par un glisser-déposer.
- » Pour sélectionner une seule ligne de texte, cliquez dans la marge, à la hauteur de la ligne. Le bouton de la souris enfoncé, tirez vers le haut ou vers le bas pour ajouter d'autres lignes à la sélection. Vous pouvez aussi ajouter des lignes en appuyant, touche Majuscule enfoncée, sur les touches fléchées Haut et Bas.
- » Pour sélectionner un paragraphe, double-cliquez dans sa marge gauche. Le bouton enfoncé, déplacez la souris vers le haut ou vers le bas pour ajouter d'autres paragraphes à la sélection.
- » Pour sélectionner la totalité d'un document, appuyez sur les touches Ctrl + A. Ou alors, choisissez Sélectionner tout, dans le menu Édition.

Couper ou copier une sélection

Après avoir sélectionné des informations, vous pouvez commencer à les manipuler, notamment les couper ou les copier, voire les supprimer en appuyant sur la touche Suppr.



Cliquez du bouton droit sur un élément sélectionné puis, dans le menu contextuel, choisissez Couper ou Copier,

selon vos besoins, comme le montre la [Figure 6.9](#). Ensuite, cliquez dans la destination et choisissez Coller.




FIGURE 6.9 Pour copier une sélection que vous collerez dans une autre fenêtre, cliquez du bouton droit dans la sélection et choisissez Copier.

Les options Couper et Coller sont fondamentalement différentes. Laquelle des deux faut-il choisir ?

» **Choisissez Couper pour déplacer un élément.**

Le fait de couper élimine l'élément sélectionné de l'écran, mais vous n'avez rien perdu.

Windows mémorise cette information dans une région secrète de la mémoire qu'il appelle *Presse-papiers*. C'est là que l'élément coupé vous attend, du moins tant qu'il n'est pas remplacé par autre chose.



Vous pouvez couper et coller des fichiers entiers dans différents dossiers. Quand vous coupez un fichier dans un dossier, l'icône du fichier s'assombrit jusqu'à ce que vous l'ayez collée (la

faire disparaître serait trop stressant). Vous changez d'avis au cours de la manipulation ? Appuyez sur la touche Échap et l'icône redevient normale.

» **Choisissez Copier pour dupliquer des données.**

Lorsque vous utilisez cette commande, rien ne semble se passer à l'écran, car les données originales subsistent. Elles n'en sont pas moins copiées dans le Presse-papiers.



Pour copier l'image du bureau dans le Presse-papiers, c'est-à-dire la totalité de l'écran, appuyez sur la touche Impr. écran (le nom peut parfois différer). Vous pourrez ensuite coller l'image où bon vous semble. Pour ne copier que la fenêtre active, appuyez sur Alt + Impr. écran.

Coller les données ailleurs

Les données coupées ou copiées, et qui résident à présent dans le Presse-papiers de Windows, sont prêtes à être collées à presque n'importe quel emplacement.

Coller est une opération relativement simple :

1. **Ouvrez la fenêtre du document ou du dossier de destination.**

Dans un document, placez le point d'insertion à l'endroit précis où vous souhaitez coller les données copiées dans le Presse-papiers.

2. **Cliquez du bouton droit et, dans le menu contextuel qui apparaît, choisissez Coller.**

Et hop ! Les éléments que vous aviez coupés ou copiés apparaissent.



Si vous voulez coller un fichier sur le bureau, cliquez du bouton droit sur celui-ci et choisissez Coller. L'icône du fichier apparaît là où vous avez cliqué.



- » La commande Coller insère une copie des données résidant dans le Presse-papiers. Elles y restent, prêtes à être collées ailleurs autant de fois que vous le désirez.
- » La réussite d'un collage dépend de la nature de l'élément que vous avez copié ou coupé. Par exemple, vous pourrez généralement coller une image dans un traitement de texte, alors qu'un programme graphique risque fort de ne pas savoir quoi faire d'un texte.



- » Avec un écran tactile, maintenez votre doigt appuyé à l'endroit où vous désirez coller des données. Dès qu'un cadre vide apparaît, relâchez votre pression. Dans le menu contextuel qui apparaît alors, touchez Coller.
- » La barre d'outils ou le ruban de nombreux programmes contiennent des boutons Couper, Copier et Coller, comme le montre la [Figure 6.10](#) (à gauche, le ruban de l'Explorateur de fichiers, à droite, le menu du Bloc-notes).




FIGURE 6.10 Les boutons Couper, Copier et Coller d'un ruban (à gauche) et d'un classique menu (à droite).

ANNULER DES ACTIONS

Windows propose une foule de manières d'exécuter une même action, mais deux seulement pour accéder à la commande Annuler et corriger ainsi vos bourdes :

- » La touche Ctrl enfoncée, appuyez sur Z. La dernière action est annulée. Si le programme comporte un bouton Rétablir, vous pouvez annuler une annulation.
- » Il ne fallait pas annuler ? Pas de problème : appuyez sur Ctrl + Y et Windows annule votre annulation. Tout est à présent remis en place comme si vous n'aviez rien fait.

Chapitre 7

Perdu de vue... Vite retrouvé !

DANS CE CHAPITRE :

- » Localiser les applications et les programmes ouverts
 - » Retrouver des fenêtres du bureau et des fichiers
 - » Retrouver des programmes perdus, des courriers électroniques, des morceaux de musique, des photos et des documents
 - » Trouver d'autres ordinateurs sur un réseau
-

À un moment ou à un autre, Windows vous laissera dans la perplexité : « Ce fichier était là il y a une seconde. Où a-t-il bien pu se fourrer ? »

Vous apprendrez dans ce chapitre comment faire pour retrouver vos petits quand Windows se met à jouer à cache-cache.

Localiser les applications et les programmes ouverts

Sur une tablette sous Windows 10, une application occupe généralement la totalité de l'écran. Cliquez sur la vignette d'une autre application, et elle emplit à son tour tout l'écran, masquant ainsi la précédente. Bien sûr, cela facilite son utilisation, mais ce confort a un prix : vos autres applications restent constamment cachées sous un invisible cloaque.

Le problème se pose différemment dans le cas du bureau de votre PC, puisqu'il vous permet d'exécuter applications et programmes dans des fenêtres distinctes. Mais, au bout d'un certain temps, ces fenêtres finissent tout de même par se recouvrir et se masquer mutuellement.

Windows offre une solution facile pour résoudre ce problème. Il sait dégager d'un coup l'écran et réduire toutes les fenêtres sous la forme de miniatures dont il vous montre un aperçu, comme sur la [Figure 7.1](#). Cliquez simplement sur l'application ou le programme que vous voulez activer, et sa fenêtre retrouve sa taille normale en se plaçant au premier plan du bureau.



FIGURE 7.1 Cliquez sur le bouton Affichage des tâches pour voir toutes

vos applications et tous vos programmes actifs.

Pour voir ces miniatures, et éventuellement pour refermer les fenêtres dont vous n'avez plus besoin, suivez l'une de ces méthodes :

- » **Souris** : cliquez sur le bouton Affichage des tâches de la barre des tâches, juste à droite du champ Rechercher. Pour réactiver une application ou un programme, cliquez tout simplement sur sa miniature. Et pour refermer une application ou un programme, cliquez sur la croix affichée en haut et à droite de sa miniature.



Si vous avez cliqué par erreur sur le bouton Affichage des tâches, il vous suffit de refaire le même (ou d'appuyer sur la touche Échap) pour revenir à la normale.

- » **Clavier** : appuyez sur les touches Windows + Tab pour voir la page des miniatures (reportez-vous à la [Figure 7.1](#)). Appuyez ensuite sur les touches fléchées pour vous déplacer entre les miniatures. Lorsque vous avez trouvé votre bonheur, appuyez sur la touche Entrée.



Depuis l'éternité des temps, Windows propose aussi la combinaison de touches Alt + Tab pour circuler rapidement entre les applications (les miniatures sont cette fois sagement alignées horizontalement). La touche Windows restant enfoncée, appuyez à plusieurs reprises sur la touche Tab. Cette action vous fait passer d'une miniature à une autre. Lorsque la vignette de l'application ou du programme que vous recherchez est sélectionnée, relâchez les deux

touches pour y accéder.



- » **Écran tactile** : en mode Tablette, effleurez lentement l'écran du bord gauche vers l'intérieur. Les miniatures de vos applications vont apparaître, comme sur la [Figure 7.1](#). Touchez la vignette de l'application à rouvrir. Pour la fermer, touchez la croix affichée en haut et à droite de sa miniature.



Pour travailler au cas par cas, placez le pointeur de la souris en haut de l'application ou du programme que vous voulez replier pour faire apparaître sa barre de titre. Cliquez alors sur le bouton de réduction (-). La fenêtre disparaît, mais sans fermer le programme, cédant ainsi la place au suivant de liste.



Si vous êtes vraiment perdu, cliquez sur le petit bandeau, à la droite de l'horloge. Le bureau réapparaît dans sa splendeur, les icônes des applications et des programmes ouverts restant sagement rangées dans la partie centrale de la barre des tâches.

Retrouver les fenêtres égarées sur le bureau

Le bureau de Windows fonctionne un peu comme un pique-notes. Chaque fois que vous ouvrez une nouvelle fenêtre, c'est comme si vous mettiez une autre note sur la pique. La fenêtre du dessus est facile à lire, mais atteindre l'une de celles qui sont dessous est plus compliqué. Sauf que si une petite partie d'une fenêtre

dépasse, il suffit de cliquer dessus pour la mettre au premier plan.

Quand une fenêtre est complètement recouverte par d'autres, recherchez-la dans la barre des tâches, en bas de l'écran (si elle ne veut pas se montrer, appuyez sur la touche Windows). Cliquez sur le nom de la fenêtre et la voilà qui émerge du tas. La barre des tâches est décrite au [Chapitre 3](#).

Toujours introuvable ? La touche Alt enfoncée, appuyez à répétition sur la touche Tab pour voir un ruban contenant une vignette de chacune des fenêtres ouvertes et passer de l'une à l'autre. À la place de la touche Alt, vous pouvez aussi actionner la molette de la souris. Lorsque la vignette désirée est sélectionnée, relâchez la touche Alt pour la placer au premier plan.



Si vous êtes certain qu'une fenêtre est ouverte, mais qu'elle reste introuvable, répartissez-les toutes sur le bureau. Pour ce faire, cliquez du bouton droit sur la barre des tâches et, dans le menu, choisissez Afficher les fenêtres côte à côte. C'est la solution de dernier recours, mais qui peut vous faire retrouver la fenêtre égarée.

MAIS OÙ EST PASSÉE LA COMMANDE RECHERCHER DE LA BARRE DES CHARMES ?

Sous Windows 8, la commande Rechercher était accessible en permanence depuis la barre des charmes en plaçant le pointeur de la souris sur le coin supérieur droit de l'écran. Si vous vouliez



rechercher quelque chose dans une application, vous pouviez afficher la barre des charmes, cliquer sur le bouton Rechercher puis taper votre critère.

Windows 10 a fait disparaître la barre des charmes et a placé le champ Rechercher ailleurs. Pour le retrouver, cliquez sur l'icône Posez-moi une question. Le champ de saisie apparaît en bas du panneau de Cortana. Entrez-y votre critère et appuyez sur la touche Entrée pour lancer une recherche sur votre ordinateur ou bien sur Internet.

Les programmes ne suivent pas les mêmes règles que les applications. C'est pourquoi vous trouverez parfois un champ Rechercher dans le coin supérieur droit de leur fenêtre.

Trouver une application, programme, un paramètre, un document, etc.

Nous avons vu dans les deux sections précédentes comment trouver des applications et des programmes actuellement ouverts. Mais comment faire pour trouver par exemple un programme que vous n'avez pas utilisé depuis un moment ?

C'est précisément le travail dévolu au champ Rechercher de Windows, celui qui se trouve juste à droite du bouton Démarrer. Il peut vous aider à retrouver des fichiers, des programmes ou des

paramètres cachés, voire même des sites Internet que vous n'aviez jamais visités. En bref, ce champ recherche *tout*.

Pour retrouver un élément dont vous avez perdu la trace, suivez ces étapes :



1. Cliquez sur l'icône Posez-moi une question.

Elle se trouve à droite du bouton Démarrer. Windows affiche le panneau de l'assistant numérique Cortana, car c'est lui qui effectuera la recherche.

2. Tapez l'objet de votre recherche dans le champ de saisie en bas du panneau qui vient d'apparaître.

Dès que vous commencez à saisir un caractère, Windows commence à lancer une recherche.

Par exemple, la [Figure 7.2](#) illustre ce qui se passe si vous voulez rechercher un certain chanteur dont le prénom est Charles. Vous noterez sur la figure que la première proposition vous renvoie vers le moteur de recherche de Microsoft, Bing. Mais vous pourriez parfaitement voir s'afficher ici des fichiers MP3 de chansons de Charles Aznavour, ou encore des textes de Charles Baudelaire, de Charles Dickens, Charles Perrault, des films de Charles Bronson, et ainsi de suite.

À ce stade, le champ Rechercher se concentre sur la vitesse des réponses qu'il vous apporte. C'est

pourquoi il affiche en priorité ce qu'il trouve sur votre ordinateur et sur OneDrive.




FIGURE 7.2 Le champ Rechercher associé au bouton Démarrer vous permet de localiser des éléments qui se trouvent sur votre ordinateur comme sur l'Internet.

Si vous avez trouvé ce que vous recherchez, passez à l'Étape 4.

Dans le cas contraire, passez à l'Étape 3. Vous devez en effet affiner votre recherche.

3. **Limitez votre champ de recherche à votre ordinateur ou à l'Internet.**

Un filtrage des résultats est obtenu en cliquant sur les icônes suivantes (dans tous les cas, des occurrences trouvées sur l'Internet sont également affichées) :

- **Applications** : les noms d'applications contenant le critère de recherche sont affichés.
- **Paramètres** : les paramètres de Windows dont l'intitulé contient le critère de recherche sont affichés.
- **Mes documents** : la recherche est effectuée dans les fichiers du dossier Documents. Elle porte non seulement sur les noms de fichiers, mais aussi sur leur contenu. Vous pouvez ainsi retrouver une lettre en tapant un mot de son texte.
- **Dossiers** : les noms de dossiers dont l'intitulé contient le critère de recherche sont affichés. Des occurrences trouvées sur l'Internet sont également affichées.
- **Photos** : les photos numériques peuvent être retrouvées dans tout l'ordinateur non seulement en tapant un élément de leur nom ou leur extension de fichier, mais aussi, ce qui est plus efficace, en saisissant un mot-

clé, comme dans la [Figure 7.3](#), si bien sûr vous en avez préalablement définis.



FIGURE 7.3 Une recherche de photos d’après un mot-clé incorporé au fichier d’image, Berlin en l’occurrence.

- **Vidéos :** effectue la recherche parmi les fichiers vidéo présents dans l’ordinateur.

- **Musique** : effectue la recherche parmi les fichiers audio. Cette recherche peut être effectuée d'après les informations (artiste, album, genre...) présentes dans un morceau de musique.
- **E-mails** : la recherche est effectuée dans le courrier électronique. N'importe quel élément est pris en compte (nom de l'expéditeur, objet, mots dans le message...)
- **Calendrier** : retrouvez des événements, des rendez-vous...
- **Personnes** : la recherche est effectuée parmi vos contacts. Retrouvez-les par les informations présentes sur leur fiche, notamment leur nom, prénom, nom de rue, de ville, d'entreprise, tout ou partie du numéro de téléphone...
- **Web** : la recherche est effectuée sur l'Internet, à l'aide de Bing, le moteur de recherche de Microsoft (lequel est bien moins efficace que Google).

Dans tous les cas, Windows montre immédiatement les occurrences qu'il détecte.

4. **Choisissez un des éléments proposés pour l'ouvrir et l'afficher au premier plan sur l'écran.**

Cliquez par exemple sur une chanson, et la musique démarre. Cliquez sur un réglage, et le Panneau de configuration ou l'application

Paramètres s'affiche au bon endroit. Cliquez sur une lettre, et elle apparaît dans votre traitement de texte.



Voici quelques considérations sur ce type de recherche :

- » Pour aller plus vite, le volet Rechercher ne liste que les noms des fichiers qui vérifient votre critère. Si cette stratégie permet généralement de trouver rapidement la bonne réponse, elle ne vous sera d'aucun secours si vous recherchez le mot **oranges** dans votre liste de courses. Si vous ne trouvez pas exactement ce que vous recherchez, finissez la saisie de votre critère, puis utilisez l'un des boutons de filtrage.
- » N'appuyez pas sur la touche Entrée pour terminer votre saisie. Si vous faites cela, Windows va exécuter l'action qui correspond à la première ligne du volet, ce qui n'est pas forcément ce que vous vouliez obtenir. Attendez plutôt de voir ce que Windows vous propose, et cliquez sur l'élément qui vous intéresse.
- » Windows scrute tous les fichiers présents dans les bibliothèques Documents, Images, Musique et Vidéos, d'où l'importance d'y stocker vos créations. Notez qu'il est cependant impossible, pour des raisons compréhensibles, de rechercher des fichiers dans les comptes privés des autres utilisateurs de l'ordinateur.
- » Tant qu'à faire, Windows regarde aussi ce que contient votre espace OneDrive, même si ces

fichiers ne sont pas également enregistrés sur votre PC.

- » Windows n'effectue *pas* de recherche sur les dispositifs amovibles, tels que les clés USB, les disques externes, les CD ou les DVD.
- » Quand Windows trouve trop d'occurrences pour un terme, limitez la recherche en utilisant une phrase (si possible courte) plutôt qu'un seul mot. Par exemple, au lieu de **Paris**, tapez **Paris au mois d'août**. Plus les mots sont nombreux, plus les chances de ne voir apparaître que le bon fichier, ou le bon critère de recherche sur l'Internet, sont accrues.
- » Lors d'une recherche, Windows ne différencie pas les majuscules des minuscules. Pour Windows, le mot « pierre » et le prénom « Pierre », c'est pareil.

Rechercher avec Cortana

Cortana est un assistant numérique personnel appelé Cortana. Celui-ci essaie de vous simplifier la vie en retrouvant non seulement des fichiers égarés, mais aussi des éléments d'information sur vous et sur ce qui vous entoure. Il peut s'agir par exemple de la météo locale, du trafic routier, ou encore des restaurants qui se trouvent à proximité. Il est même capable, normalement, de vous prévenir lorsque la tournée de votre groupe préféré s'arrête près de chez vous.

En réalité, vous avez déjà fait la connaissance de Cortana. En effet, c'est lui en effet qui effectue les recherches, comme nous venons de le voir précédemment.

Cortana tend constamment l'oreille pour écouter ce que vous dites, que ce soit sur votre PC, votre tablette ou votre smartphone. Bien entendu, encore faut-il qu'un micro soit ouvert et que vous y parliez... Cortana attend que vous prononciez la phrase magique « Hey Cortana ». Lorsque vous prononcez ces mots, Cortana commence à écouter attentivement ce qui suit et à traiter votre demande.

Pour faire une recherche sur l'internet à propos de Lady Gaga, dites « Hey Cortana Lady Gaga ». Ne faites pas de pause après les deux mots d'introduction, sinon Cortana pourrait croire que vous l'aviez appelée par erreur et replonger du coup dans une profonde léthargie. Parlez normalement, sans respecter de ponctuation virtuelle.

Cortana active rapidement votre navigateur Internet et le moteur de recherche de Microsoft, Bing, en rassemblant toutes les informations trouvées sur Lady Gaga (d'accord, il y en a beaucoup, et la plupart sont en anglais).



Cortana est capable d'autres miracles, mais c'est là un sujet qui dépasse le cadre de ce chapitre. Pour avoir une idée de tout ce qu'il sait faire, cliquez sur l'icône en forme de point d'interrogation, dans la colonne à gauche du panneau de Cortana. Vous découvrirez à quel point il peut vous être utile.

Retrouver un fichier dans un dossier du bureau

Le panneau Rechercher analyse des tas de choses, ce qui peut représenter une excessive quantité d'informations si vous voulez par exemple tout simplement retrouver un certain fichier dans un seul dossier. C'est pourquoi un champ Rechercher est présent dans l'Explorateur de fichiers. La recherche que vous y lancerez se limitera au dossier actif.

Pour trouver un fichier perdu dans un dossier, ouvrez son contenu dans l'Explorateur de fichiers. Cliquez dans le champ Rechercher situé à droite de la barre d'adresse, et tapez quelques lettres ou mots qui se trouvent dans le fichier. Le filtrage commence dès la saisie de la première lettre. La recherche se restreint ensuite jusqu'à ce que ne soient affichés que les quelques fichiers parmi lesquels se trouve, avec un peu de chance, celui que vous recherchez.

Lorsque le champ Rechercher d'un dossier trouve trop de réponses, faites appel à une autre aide : les en-têtes des colonnes. Pour obtenir de meilleurs résultats, activez le mode Détails sous l'onglet Affichage de l'Explorateur de fichiers. Les noms des fichiers viennent alors sagement s'aligner les uns en dessous des autres, et dans l'ordre des noms. Il suffit alors de faire défiler la page, ou de taper la première lettre du nom dans le champ Rechercher pour retrouver rapidement le coupable ([voir la Figure 7.4](#)).




FIGURE 7.4 L’affichage en mode Détails permet de trier les fichiers par nom ou par un autre critère, ce qui facilite la recherche.



Remarquez les en-têtes de colonnes **Nom**, **Modifié le**, **Type**, **Taille** ou encore **Chemin du dossier**. Cliquez sur l’un d’eux pour trier les fichiers selon les critères suivants :

- » **Nom** : vous connaissez les premières lettres du nom du fichier ? Cliquez sur cet en-tête pour trier les fichiers alphabétiquement, puis parcourez la liste. Cliquez de nouveau sur **Nom** pour inverser l’ordre du tri.
- » **Modifié le** : cliquez sur cet en-tête si vous vous souvenez vaguement de la date à laquelle vous avez modifié le document pour la dernière fois. Les fichiers les plus récents sont ainsi placés en haut de la liste. Cliquez de nouveau sur **Date de modification** inverse l’ordre, un bon moyen pour retrouver des fichiers anciens.
- » **Type** : cet en-tête trie les fichiers selon leur contenu. Toutes les photos sont regroupées, et

aussi tous les documents textuels. Commode pour retrouver quelques photos perdues parmi une quantité de fichiers de texte.

- » **Taille** : si vous savez que ce que vous cherchez est plutôt léger, ou au contraire particulièrement volumineux, cette colonne vous permettra de trier les fichiers selon leur encombrement sur le disque dur.
- » **Chemin du dossier** : Windows indique aussi l'arborescence des sous-dossiers. C'est un critère qui peut parfois être utile.
- » **Auteurs** : Microsoft Word, ainsi que d'autres programmes, mémorisent votre nom dans les documents que vous créez. Voilà une autre possibilité pour savoir si c'est Vincent, François, Paul ou quelqu'un d'autre qui a tapé cet important courrier que vous n'arrivez pas retrouver.
- » **Mots clés** : Windows vous permet souvent d'affecter des mots-clés à vos documents ou à vos photos. J'y reviendrai un peu plus loin.



En règle générale, la vue Détails des dossiers affiche par défaut quatre colonnes : Nom, Modifié le, Type et Taille. Mais vous pouvez en afficher bien d'autres, par exemple pour visualiser le nombre de mots dans un texte, la date de prise de vue d'une photo, la date de création d'un fichier, et des dizaines d'autres types d'informations. Pour révéler tout cela, cliquez du bouton droit sur l'en-tête d'une des colonnes. Dans la liste qui s'affiche, cochez ou décochez les options qui vous intéressent. Et, rien que pour vous donner le tournis, cliquez sur Autres. Vous allez alors découvrir

l'immense cohorte des données susceptibles d'être associées à vos fichiers.

TRI APPROFONDI

Lorsqu'un dossier est affiché en mode Détails, comme sur la [Figure 7.4](#), le nom des fichiers figure dans une colonne, les colonnes de détails se trouvant à droite. Vous pouvez trier le contenu d'un dossier en cliquant sur l'en-tête de l'une des colonnes : Nom, Modifié le, Type, etc. Mais Windows est capable de trier selon bien d'autres critères, comme vous le constatez en cliquant sur la petite flèche pointant vers le bas, à droite de chaque nom de colonne.

Cliquez sur la petite flèche de la colonne Modifié le, par exemple, et un calendrier se déploie, comme sur la figure ci-dessous. Cliquez sur une date et le dossier n'affiche que les fichiers modifiés ce jour-là, filtrant tous les autres. Sous le calendrier, des cases permettent de ne voir que les fichiers créés aujourd'hui ou il y a longtemps. L'option qui trouve au-dessus du calendrier vous permet même de spécifier une certaine plage de dates.



De même, cliquer sur la flèche à côté de Type déploie la liste des extensions de nom des fichiers qui se trouvent dans le dossier courant.

Ces filtrages ne sont pas sans inconvénient, car il est facile d'oublier que l'un d'eux est en cours. Une coche, à côté de l'en-tête d'une colonne, vous le rappelle toutefois. Pour désactiver le filtrage et voir tous les fichiers du dossier, cliquez sur la coche et examinez le menu déroulant. Cette action décoche les cases et supprime le filtrage.

Rechercher des photos perdues



Windows indexe vos documents du premier au dernier mot, mais il est incapable de faire la différence entre une photo de votre chat et celle d'un mariage. Pour identifier des photos, il ne peut que se fier aux informations textuelles dont il dispose. Les quatre conseils qui suivent lui facilitent la tâche :

- » **Ajoutez des mots-clés à vos photos.** Quand vous connectez votre appareil photo numérique au PC, Windows propose alors de transférer les photos. Au cours de la copie, il suggère de leur ajouter des mots-clés. C'est le moment d'en introduire quelques-uns qui décrivent leur contenu. Windows indexe les mots-clés, ce qui facilite les recherches ultérieures.
- » **Stockez les séries de prises de vue dans des dossiers séparés.** Le programme d'importation de photos de Windows crée automatiquement un nouveau dossier pour chaque série de photos, selon la date courante et la balise choisie. Mais

si vous utilisez un autre logiciel de transfert, veuillez à créer un dossier pour chaque journée de prise de vue, série de photos ou événement, et nommez-le judicieusement : Soirée sushi, Planches de Deauville, Cueillette de champignons ou Anniversaire de Jules.

- » **Triez par date.** Vous venez de dénicher un dossier bourré à craquer de photos en tous genres ? Voici une façon rapide de vous y retrouver : cliquez sur l'onglet Affichage puis, dans le groupe Disposition, cliquez sur Grandes icônes ou sur Très grandes icônes. Chaque photo est alors représentée par une vignette montrant son contenu. Ensuite, dans le groupe Affichage actuel, cliquez sur l'icône Trier par ; dans le menu, choisissez Prise de vue. Vos photos seront présentées dans l'ordre chronologique où vous les avez prises.
- » **Renommez les photos.** Au lieu de laisser vos photos de vacances aux Seychelles nommées IMG_2421, IMG_2422 et ainsi de suite, donnez-leur un nom plus parlant. Sélectionnez tous les fichiers du dossier en appuyant sur les touches Ctrl + A. Cliquez ensuite du bouton droit dans la première image, choisissez Renommer et tapez **Seychelles**. Windows les renommera Seychelles, Seychelles (2), Seychelles (3) et ainsi de suite (si vous êtes saisi d'un regret, appuyez tout de suite sur Ctrl + Z pour annuler l'opération).

Appliquer ces quatre règles simples évitera que votre photothèque ne devienne un invraisemblable fouillis de fichiers.



Veillez à sauvegarder vos photos numériques en effectuant des copies sur un disque dur externe, ou sur tout autre support, comme l'explique le [Chapitre 13](#). Autrement, si vous ne sauvegardez rien – en deux exemplaires sur des supports distincts –, vos précieuses archives familiales seront à la merci du moindre crash de disque dur.

Trouver d'autres ordinateurs sur le réseau

Un *réseau* est un groupe d'ordinateurs reliés entre eux, permettant de partager ainsi des fichiers, une imprimante ou la connexion Internet. La plupart des gens utilisent un réseau quotidiennement sans même le savoir : quand vous relevez par exemple vos courriers électroniques, votre ordinateur se connecte à un ordinateur distant – un serveur – afin d'y télécharger les messages en attente.

Le plus souvent, vous n'avez pas à vous soucier des autres ordinateurs de votre réseau privé, avec des PC et même des Mac. Mais, si vous voulez en localiser un afin d'y chercher des fichiers, par exemple, Windows se fera une joie de vous aider.

En fait, Windows offre une fonctionnalité qu'il appelle Groupe résidentiel (ou Groupement résidentiel selon les circonstances). Cette technique facilite grandement le partage des fichiers entre des ordinateurs tournant sous Windows (depuis plusieurs versions). La création d'un groupe résidentiel revient en fait à créer un mot de passe identique pour tous les PC tournant sous Windows

Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ou Windows 10.

Pour trouver un ordinateur sur le réseau, ouvrez l'Explorateur de fichiers. Dans le volet de navigation, cliquez sur Réseau. Windows affiche tous les ordinateurs qui sont reliés à votre propre PC ([voir la Figure 7.5](#)). Double-cliquez sur le nom d'un ordinateur et parcourez les fichiers qui s'y trouvent.

La création d'un Groupe résidentiel d'ordinateurs et d'un réseau est expliquée au [Chapitre 15](#).




FIGURE 7.5 Pour voir les ordinateurs reliés à votre PC, cliquez sur Réseau, en bas à gauche dans le volet de navigation de l'Explorateur de fichiers.

RECONSTRUIRE L'INDEX

Si la fonction de recherche ralentit considérablement ou si elle ne parvient pas à trouver des fichiers alors que vous êtes sûr qu'ils sont quelque part, vous devrez demander à Windows de tout réindexer.

Windows reconstruit l'index en tâche de fond pendant que vous travaillez, mais pour ne pas subir le ralentissement de l'ordinateur, il est préférable d'effectuer la reconstruction au cours de la nuit. Ainsi, Windows moulinera pendant votre sommeil, et vous livrera un index tout neuf avec les croissants du petit-déjeuner.

Procédez comme suit pour lancer la réindexation :

1. **Cliquez dans le champ Rechercher, à droite du bouton Démarrer, et saisissez options indexation.**

Le haut du volet devrait indiquer Options d'indexation Panneau de configuration. Cliquez sur cette proposition.

La fenêtre Options d'indexation va s'afficher.

2. **Cliquez sur le bouton Avancé, puis sur le bouton Reconstruire.**

Windows vous prévient que cela risque d'être long, car, ainsi que l'avait remarqué Woody Allen : « L'éternité c'est long, surtout vers la fin ».

3. **Cliquez sur OK.**

Windows réindexe tout ce qu'il trouve sur sa route. L'ancien index ne sera supprimé que quand le nouveau sera prêt.

Chapitre 8

Imprimer vos œuvres

DANS CE CHAPITRE :

- » Imprimer et scanner à partir des applications du menu Démarrer
 - » Imprimer des fichiers, des enveloppes et des pages Internet depuis le bureau
 - » Adapter le document à la page
 - » Résoudre les problèmes d'impression
-

Il vous arrivera parfois d'extraire des données de leur univers virtuel afin de les coucher sur un support tangible : une feuille de papier. Ce chapitre est consacré à l'impression (pas celle que vous produisez, mais celle que vous faites, ou inversement). Vous apprendrez comment faire tenir un document sur une feuille sans qu'il soit tronqué.

Vous apprendrez ici comment imprimer à partir de la bande des applications du menu Démarrer, ainsi que depuis les programmes du bureau.

Je vous expliquerai également comment imprimer les parties utiles d'une page Internet, sans le reste du site, les publicités, les menus et les images qui ne font que vider les réservoirs d'encre.

Nous aborderons aussi la mystérieuse et méconnue notion de file d'attente, qui permet d'annuler l'impression des documents envoyés à l'imprimante, avant de gâcher du papier (la configuration d'une nouvelle imprimante est abordée au [Chapitre 12](#)).

Et si, à l'inverse, vous préférez transformer des documents sur papier en fichiers informatiques, ce chapitre se termine par un aperçu de l'application Scanneur de Windows. Avec l'aide d'un matériel adapté, elle est capable de numériser textes, images, cartes et ainsi de suite.

Imprimer à partir d'une application du menu Démarrer

Bien que Microsoft tente de faire croire que les applications du menu Démarrer et les programmes de bureau sont une et même chose, le comportement des uns et des autres est assez différent.

Bon nombre d'applications sont dépourvues d'une fonction d'impression, et celles qui sont capables d'imprimer ne proposent pour cela que peu d'options. Voici comment imprimer à partir d'une application du menu Démarrer, Photos en l'occurrence :

- 1. Dans le menu Démarrer, ouvrez l'application contenant le document à imprimer, une photo par exemple. Cliquez dessus pour n'afficher qu'elle.**

Toutes les applications n'ont pas de fonction d'impression. Les étapes qui suivent ne

s'appliquent donc qu'à certaines applications, dont Photos.



- 2. En haut à droite de l'application Photos, cliquez sur l'icône à trois points puis, dans le menu qui apparaît, cliquez sur Imprimer.**



Il existe un moyen simple et rapide de savoir si une application possède une fonction d'impression : appuyez sur les touches Ctrl + P. Si le panneau d'impression n'apparaît pas, cela signifie que l'application ne peut pas imprimer.

Si vous trouvez une commande Imprimer dans le menu et que vous cliquez dessus, vous allez voir s'afficher la boîte de dialogue Imprimer illustrée sur la [Figure 8.1](#).

- 3. Cliquez sur le nom de l'imprimante que vous voulez utiliser.**

Pour cela, cliquez sur la liste Imprimante. Tous les matériels disponibles sont alors listés. Choisissez alors le dispositif qui va être chargé du travail.

- 4. Effectuez les réglages d'impression voulus.**

La fenêtre d'impression, illustrée sur la [Figure 8.1](#), montre un aperçu de ce qui sera imprimé, ainsi que le nombre de pages, le nombre de copies, l'orientation actuelle du papier et, si possible, le mode d'impression en couleur. Si la boîte de dialogue propose plusieurs pages, cliquez sur les chevrons situés au-dessus de l'aperçu pour les parcourir.




FIGURE 8.1 Choisissez vos options d'impression, ou cliquez sur Autres paramètres pour des options supplémentaires.

Pas assez d'options d'impression ? Cliquez sur le lien Autres paramètres. L'option Pages par feuille, notamment, permet d'imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier, ce qui est commode pour tirer des planches de photos sur une imprimante couleur.

5. Cliquez sur le bouton Imprimer.

C'est parti ! Windows imprime votre travail en se servant des paramètres définis lors de l'Étape 4.

Bien qu'il soit possible d'imprimer à partir de quelques applications, vous serez cependant confronté à certaines limitations :



- » Le contenu de nombreuses applications n'est pas imprimable. C'est le cas d'un itinéraire calculé par l'application Cartes, et même d'un mois du calendrier.
- » Cliquer sur le lien Autres paramètres permet de choisir l'orientation Portrait ou Paysage, ou sélectionner le bac d'alimentation. Mais vous ne trouverez aucune fonction de mise en page, comme le réglage des marges ou l'ajout d'en-tête et de pied de page.

Bref, bien qu'il soit possible d'imprimer à partir des applications, cette possibilité ne vaut pas l'impression à partir des programmes du bureau décrite dans le restant de ce chapitre.

Imprimer vos documents

Conçu pour la productivité, le bureau de Windows offre un contrôle plus élargi sur les travaux d'impression, mais au prix d'options beaucoup plus nombreuses.

Windows est capable d'envoyer votre travail à l'imprimante d'une bonne demi-douzaine de façons. Voici les plus connues :

- » Choisir l'option Imprimer, dans le menu ou l'onglet Fichier d'un programme.

- » Cliquer sur l'icône Imprimer (généralement ornée de l'icône d'une petite imprimante).
- » Cliquer du bouton droit sur l'icône d'un document et choisir Imprimer.
- » Cliquer sur le bouton Imprimer, dans la barre d'outils ou de commandes d'un programme.
- » Faire glisser l'icône d'un document et la déposer sur l'icône de l'imprimante.

Si une boîte de dialogue apparaît, cliquez sur OK, et Windows envoie aussitôt la page à l'imprimante. Pour peu que l'imprimante soit allumée et contienne de l'encre et du papier, Windows se charge de tout en tâche de fond, pendant que vous continuez à travailler (ou que vous prenez le temps de boire un café).

Si la page n'est pas correctement imprimée – texte tronqué, caractères grisâtres, mise en page inadaptée... –, vous devrez modifier les paramètres d'impression ou changer de qualité de papier, comme l'expliquent les sections qui suivent.



- » Si une page de l'aide de Windows vous paraît utile, cliquez dessus du bouton droit et choisissez Imprimer. Ou alors, cliquez sur l'icône Imprimer, si vous en voyez une.
- » Pour imprimer rapidement un lot de documents, sélectionnez toutes leurs icônes. Cliquez ensuite du bouton droit dans la sélection et choisissez Imprimer. Windows les envoie tous à l'imprimante, d'où ils émergeront les uns après les autres.

- » Pour accéder rapidement à l'imprimante, ajoutez un raccourci sur le bureau : cliquez du bouton droit sur le bouton Démarrer et, dans la liste des actions à accomplir, choisissez Panneau de configuration. Dans la catégorie Matériel et audio, cliquez sur Périphériques et imprimantes. Cliquez du bouton droit sur l'icône de l'imprimante et choisissez Créer un raccourci. Confirmez que ce raccourci doit bien être placé sur le bureau. Pour imprimer, il suffira désormais de déposer l'icône du document sur celle de l'imprimante.
- » Lorsque vous utilisez une imprimante à jet d'encre, des couleurs fades indiquent généralement qu'il est temps de remplacer une ou plusieurs cartouches.
- » Si vous souhaitez installer une imprimante, consultez le [Chapitre 12](#) qui en détaille la procédure.

EXAMINER LA PAGE AVANT DE L'IMPRIMER

Pour beaucoup, l'impression relève du mystère : ils cliquent sur Imprimer, et s'interrogent avec une pointe d'anxiété sur ce que la grosse boîte qui ronronne leur sortira. Avec un peu de chance – et de gros sel jeté par-dessus l'épaule gauche –, la page est bien imprimée. Autrement, une feuille aura été gâchée (sans parler du sel).

L'option Aperçu avant impression, qui figure dans le menu Fichier de la plupart des programmes, permet de vérifier la

mise en page. Elle affiche le travail en cours en tenant compte des paramètres d'impression, montrant ainsi le document tel qu'il sera imprimé. L'aperçu avant impression est commode pour repérer des problèmes de marge, de tailles de caractères mal choisies et autres défauts typographiques.

L'aperçu avant impression varie d'un programme à un autre, certains étant plus précis, mais tous montrent assez fidèlement ce que sera l'impression. Ainsi, dans les programmes de la suite Microsoft Office, il suffit de cliquer sur la commande Imprimer de l'onglet Fichier pour disposer automatiquement d'un aperçu.

Si l'aperçu vous convient, cliquez sur le bouton Imprimer, en haut de la boîte de dialogue. Mais si quelque chose ne va pas, cliquez sur le bouton Fermer (ou appuyez sur la touche Échap) pour revenir à votre travail et effectuer les corrections qui s'imposent.

Configurer la mise en page

En théorie, Windows affiche *toujours* votre travail tel qu'il sera imprimé. C'est ce que l'on appelle le WYSIWIG (en anglais What You See Is What You Get, autrement dit ce que vous voyez est ce que vous obtenez en bon français). Si le résultat diffère sensiblement de ce qui était affiché, un petit tour dans la boîte de dialogue Mise en page s'impose ([voir la Figure 8.2](#)).

L'option Mise en page, qui figure dans le menu Fichier de la plupart des programmes, sert à peaufiner le positionnement du document dans la page. La boîte de dialogue n'est pas la même d'un programme à un autre,

mais le principe général ne change guère. Voici les paramètres les plus courants et à quoi ils servent :




FIGURE 8.2 Choisissez l'option Mise en page, dans le menu Fichier d'un programme, pour parfaire la présentation de votre travail dans la feuille de papier.

- » **Taille** : indique au programme le format du papier actuellement utilisé. Laissez cette option sur A4 afin d'utiliser les feuilles normalisées, ou choisissez un autre format (A3, A5, enveloppe...) le cas échéant. Reportez-vous éventuellement à l'encadré « Imprimer des enveloppes sans finir timbré ».
- » **Source** : choisissez Sélection automatique ou encore Cassette, à moins que vous ne possédiez une de ces imprimantes haut de gamme alimentées par plusieurs bacs de feuilles de divers formats. Quelques imprimantes proposent une option Feuille à feuille, où vous devez manuellement introduire chaque feuille.



- » **En-tête et Pied de page** : vous tapez un code spécial, dans ces zones, pour indiquer à l'imprimante ce qu'elle doit y placer : numéro de page, date et heure, nom et/ou chemin du fichier... Par exemple, le code & F, dans le champ En-tête et le code Page & p, dans le pied de page, impriment le nom du fichier en haut de chaque feuille, ainsi que le mot « Page » suivi du numéro de page en bas de la feuille.

Malheureusement, tous les programmes n'utilisent pas les mêmes codes de mise en page. Si un bouton en forme de point d'interrogation se trouve en haut à droite de la boîte de dialogue, cliquez dessus puis dans une zone En-tête ou Pied de page pour en savoir plus. Pas de bouton d'aide ? Appuyez sur la touche F1 et faites une recherche sur **Mise en page** dans le système d'aide.

- » **Orientation** : laissez cette option sur Portrait pour imprimer des pages en hauteur, mais choisissez Paysage si vous préférez imprimer en largeur. Cette option est commode pour les tableaux (notez qu'il n'est pas nécessaire d'introduire le papier de côté, dans une imprimante à large laize).
- » **Marges** : réduisez les marges pour faire tenir plus de texte dans une feuille. Il faut parfois les régler lorsqu'un document a été créé sur un autre ordinateur. Ou les agrandir pour que vos six pages occupent les sept pages demandées.

IMPRIMER DES ENVELOPPES SANS FINIR TIMBRÉ

Bien qu'il soit très facile de cliquer sur l'option Enveloppe, dans la boîte de dialogue Mise en page, imprimer l'adresse au bon endroit est extraordinairement difficile. Sur certains modèles d'imprimantes, les enveloppes doivent être introduites à l'endroit ; sur d'autres, il faut les présenter à l'envers. Si vous n'avez plus le manuel de l'imprimante, le meilleur moyen de trouver le bon sens – si ces mots en ont encore un – est de faire des essais.

Après avoir trouvé comment introduire les enveloppes, mettez un pense-bête sur l'imprimante (l'utilisateur est oublieux) indiquant le sens à respecter.

Si l'impression d'enveloppes est vraiment un calvaire, essayez les étiquettes. Achetez par exemple celles qui correspondent à votre format préféré ou imposé de la marque Avery puis téléchargez un logiciel d'impression gratuit (www.avery.fr/avery/fr_fr/Modeles-et-Logiciels/).

Compatible avec Microsoft Word – PC et Mac –, il affiche des petits rectangles de la taille des étiquettes dans une page. Tapez les adresses dedans, insérez une feuille d'étiquettes dans l'imprimante, et Word sortira une planche d'autocollants parfaitement présentés. Il n'est même plus nécessaire de les humecter en les passant sur la truffe du chien.

Ou alors, faites-vous faire un tampon en caoutchouc à vos nom et adresse. C'est encore plus rapide que l'imprimante et les autocollants.



Généralement, les imprimantes sont incapables d'imprimer sur la totalité du papier. Vous devez donc respectivement les marges minimales imposées par votre matériel.

- » **Imprimante** : si plusieurs imprimantes sont disponibles, cliquez sur ce bouton pour sélectionner celle que vous désirez utiliser. Cliquez aussi ici pour modifier ses paramètres, une tâche abordée à la prochaine section.

Après avoir configuré les paramètres utiles, cliquez sur OK pour les mémoriser. Et revoyez une dernière fois l'aperçu avant impression pour vous assurer que tout est correct.



Pour trouver la boîte de dialogue Mise en page dans certains programmes, cliquez sur la petite flèche près de l'icône de l'imprimante et choisissez Mise en page dans le menu qui s'affiche.

Régler les paramètres d'impression

Quand vous choisissez Imprimer, dans le menu Fichier d'un programme, Windows vous offre une dernière chance de peaufiner la page. La boîte de dialogue illustrée sur la [Figure 8.3](#) permet de diriger l'impression vers n'importe quelle imprimante installée dans l'ordinateur ou sur le réseau. Pendant que vous êtes là, il est encore possible de régler les paramètres d'impression, de choisir la qualité du papier et de

sélectionner les pages à imprimer ainsi que le nombre de copies.

Vous trouverez très certainement ces paramètres dans la boîte de dialogue :

- » **Sélectionnez une imprimante** : ignorez cette option si vous n'avez qu'une seule imprimante, car Windows la sélectionne automatiquement. Mais si l'ordinateur accède à plusieurs imprimantes, c'est ici que vous en choisirez une.



L'imprimante maison de Windows, nommée Microsoft XPS Document Writer, envoie votre travail dans un fichier au format particulier, généralement pour être utilisé par un imprimeur ou tout autre professionnel de la PAO (Publication Assistée par Ordinateur). Vous n'utiliserez probablement jamais cette imprimante virtuelle.




FIGURE 8.3 La boîte de dialogue Imprimer permet de choisir l'imprimante et de la paramétrer.

- » **Étendue de pages :** sélectionnez Tout, pour imprimer la totalité du document. Pour n'imprimer qu'une partie des pages, sélectionnez l'option Pages et indiquez celles qu'il faut imprimer. Par exemple, si vous tapez **1-4, 6**, vous imprimez les quatre premières pages d'un document ainsi que la sixième, mais ni la cinquième ni les autres. Si vous avez sélectionné par exemple un paragraphe, choisissez Sélection pour n'imprimer que lui. C'est un excellent moyen pour n'imprimer que les parties

intéressantes d'une page Internet, et non la totalité (qui peut être fort longue).

- » **Nombre de copies :** le plus souvent, les gens n'impriment qu'un exemplaire. Mais s'il vous en faut davantage, c'est ici que vous l'indiquerez. L'option Copies assemblées n'est utilisable que si l'imprimante dispose de cette fonctionnalité. Elle imprime chaque travail dans l'ordre des numéros des pages. Autrement dit, elle imprime toutes les pages 1, puis toutes les pages 2, et ainsi de suite.
- » **Préférences :** cliquez sur ce bouton pour accéder à la boîte de dialogue de la [Figure 8.4](#), où vous choisissez les options spécifiques à votre modèle d'imprimante. Il s'agit de ce que les spécialistes appellent *le pilote d'impression*. Il permet notamment de sélectionner différents grammages de papier, de choisir entre l'impression en couleur ou en niveaux de gris, de régler la qualité de l'impression et de procéder à des corrections de dernière minute de la mise en page.




FIGURE 8.4 La boîte de dialogue Options d'impression qui apparaît lorsque vous cliquez sur le bouton Préférences permet de régler les paramètres spécifiques à votre imprimante, notamment le type de papier et la qualité d'impression.

Annuler une impression

Vous venez de réaliser qu'il ne fallait surtout pas envoyer le document de 26 pages vers l'imprimante ? Dans la panique, vous êtes tenté de l'éteindre tout de suite. Ce serait une erreur, car après le rallumage, la plupart des imprimantes reprennent automatiquement l'impression.

Procédez comme pour purger le document de la mémoire de l'imprimante :

1. **Sur la droite de la barre des tâches du bureau, cliquez du bouton droit sur l'icône d'imprimante, puis choisissez le nom du bon matériel dans le menu qui s'affiche.**

Pour voir cette icône, vous devrez peut-être cliquer d'abord sur la petite pointe triangulaire, sur la gauche des icônes qui sont affichées juste avant l'horloge.

La jolie *file d'attente* de l'imprimante va apparaître, comme l'illustre la [Figure 8.5](#).




FIGURE 8.5 Utilisez la file d'attente de l'imprimante pour annuler la tâche en cours.

2. **Cliquez du bouton droit sur le document incriminé et dans le menu, choisissez Annuler (ou Annuler tous les documents). Confirmez ensuite l'annulation.**

Faites-en éventuellement autant pour d'autres documents à ne pas imprimer.

Un délai d'une minute ou deux est parfois nécessaire pour qu'une annulation soit prise en compte. Pour accélérer les choses, cliquez sur Affichage > Actualiser.

Lorsque la liste d'attente est purgée, ou que seuls subsistent les documents à imprimer, rallumez l'imprimante. Les travaux annulés ne seront pas imprimés.

- » La file d'attente – appelée aussi « spouleur » – répertorie tous les documents qui attendent patiemment leur tour pour être imprimés. Vous pouvez en modifier l'ordre par des glisser-déposer. En revanche, et en toute logique, rien ne peut être placé avant le document en cours d'impression.
- » L'imprimante branchée à votre ordinateur est partagée entre plusieurs utilisateurs sur le réseau ? Les travaux envoyés par les autres ordinateurs se retrouvent dans votre file d'attente. C'est donc à vous d'annuler ceux qui ne doivent pas être imprimés. En fait, les autres types qui partagent *leur* imprimante ont tout autant le droit d'annuler vos propres travaux d'impression !
- » Si l'imprimante s'arrête en cours d'impression faute de papier, ajoutez-en. Vous devrez appuyer sur un bouton de l'imprimante pour reprendre l'impression. Ou alors, ouvrez la file d'attente, cliquez du bouton droit sur le document et choisissez Redémarrer.
- » Vous pouvez envoyer des documents vers une imprimante même quand vous travaillez au bistrot du coin à partir de votre ordinateur portable. Quand vous le connectez à l'imprimante, la file d'attente s'en aperçoit et envoie vos fichiers. Attention : une fois qu'ils ont été placés dans la file d'attente, les documents sont mis en forme



pour l'imprimante en question. Si, par la suite, vous connectez l'ordinateur portable à un autre modèle d'imprimante, le résultat sera peut-être incorrect.

Imprimer une page Internet

Très tentante de prime abord, l'impression des pages Internet est rarement satisfaisante, notamment à cause de la marge droite qui tronque souvent la fin des lignes. La phénoménale longueur de certaines pages, ou les caractères si petits qu'ils sont à peine lisibles, font aussi partie des inconvénients.

Pire, la débauche de couleurs des publicités peut pomper les cartouches d'encre en un rien de temps. Quatre solutions sont cependant envisageables pour imprimer correctement des pages Internet. Les voici par ordre d'efficacité décroissante :

- » **Utilisez l'option Imprimer intégrée à la page Internet.** Certains sites, mais pas tous, proposent une discrète option Imprimer cette page, ou Version texte, ou Optimisé pour l'impression, etc. Elle demande au site d'éliminer tout le superflu des pages Internet et de refaire la mise en page en fonction du format de papier. C'est le moyen le plus sûr d'imprimer une page Internet.
- » **Dans le navigateur Internet, choisissez Fichier puis Imprimer, ou mieux encore Aperçu avant impression.** Au bout de longues années, certains concepteurs de pages Internet ont enfin compris que des visiteurs veulent imprimer leurs pages.

Ils se sont donc débrouillés pour qu'elles se remettent d'elles-mêmes en forme lors de l'impression. Si vous avez de la chance, un passage par la commande Aperçu avant impression vous permettra de confirmer que vous êtes tombé sur un de ces types compréhensifs. Ou de l'infirmier...



Si vous la voyez, vous pouvez également cliquer sur l'icône de l'imprimante de la barre d'outils et exécuter la commande Imprimer.

- » **Copiez la partie qui vous intéresse et collez-la dans un traitement de texte.** Sélectionnez le texte désiré, copiez-le et collez-le dans un traitement de texte. Profitez-en pour supprimer les éléments indésirables ou superflus. Réglez les marges et imprimez ce qui vous intéresse. Le [Chapitre 6](#) explique comment copier et coller.
- » **Copiez la page Internet en totalité puis collez-la dans un traitement de texte.** Bien que cela demande un assez long travail, c'est aussi une option. Cliquez du bouton droit sur une partie vide de la page Internet, et choisissez Sélectionner tout. Cliquez du bouton droit à nouveau, et choisissez cette fois Copier (ou appuyez sur Ctrl + C). Ouvrez ensuite Microsoft Word ou un autre traitement de texte haut de gamme, et collez-y le document. En coupant les éléments indésirables et en remettant les paragraphes en forme, vous obtiendrez (parfois) un document parfaitement imprimable.

Ces conseils vous aideront eux aussi à coucher une page Internet sur papier :



- » Le navigateur Internet de Windows 10, Edge, est conçu pour être rapide, et non puissant. Mais il est tout de même capable d'imprimer. Pour cela, cliquez sur le bouton Autres actions (les trois points à droite de la barre d'outils), puis sur Imprimer. Vous allez voir apparaître la boîte de dialogue illustrée sur la [Figure 8.1](#)
- » Si le résultat n'est pas convaincant, essayez d'imprimer depuis Internet Explorer (en théorie, vous devriez pouvoir le retrouver en tapant son nom dans le champ Rechercher, à droite du menu Démarrer). Et vous avez parfaitement le droit de préférer un autre navigateur mieux à votre convenance. L'avantage de ce genre de programme, c'est qu'il est toujours gratuit.
- » Si une page vous intéresse, mais qu'elle n'a pas d'options d'impression, envoyez-la-vous par courrier électronique. L'impression de ce message sera peut-être plus réussie.



- » Si dans une page Internet, un tableau ou une photo dépasse du bord droit, essayez de l'imprimer en mode Paysage plutôt que Portrait.

Résoudre les problèmes d'impression

Si un document refuse d'être imprimé, assurez-vous que l'imprimante est allumée, son cordon branché à la prise, bien dotée en papier et qu'elle est connectée à l'ordinateur.

Si c'est le cas, branchez-la à différentes prises électriques en l'allumant et en vérifiant si le témoin d'allumage est éclairé. Si ce n'est pas le cas, l'alimentation de l'imprimante est sans doute en panne.



Il est pratiquement toujours moins cher de racheter une imprimante que de la faire réparer. C'est en particulier le cas pour les imprimantes à jet d'encre. Comme ils se rattrapent largement sur le prix des cartouches, les constructeurs n'hésitent pas à casser les prix du matériel.

Vérifiez ces points si le témoin d'allumage réagit :

- » Assurez-vous qu'un papier n'a pas bouché le mécanisme d'entraînement. Une traction régulière vient généralement à bout d'un bouchage. Certaines imprimantes ont une trappe prévue à cette fin. Sinon, ouvrir et fermer le couvercle décoinçonne parfois le papier.



- » Y a-t-il encore de l'encre dans les cartouches de votre imprimante à jet d'encre, ou du toner dans votre imprimante laser ? Essayez d'imprimer une page de test : faites un clic du bouton droit sur le bouton Démarrer, puis cliquez sur le bouton Panneau de configuration. Ensuite, dans la catégorie Matériel et audio, cliquez Périphériques et imprimantes. Cliquez du bouton droit sur l'icône de l'imprimante, choisissez Propriétés de l'imprimante (et non Propriétés tout

court), puis cliquez sur le bouton Imprimer une page de test. Vous saurez si l'ordinateur et l'imprimante parviennent à communiquer.

- » Procédez à la mise à jour du pilote de l'imprimante, un petit programme qui facilite la communication entre Windows et les périphériques. Allez sur le site Internet du fabricant, téléchargez le pilote le plus récent pour votre modèle d'imprimante, puis exécutez-le. Nous y reviendrons au [Chapitre 13](#).

Voici pour finir deux conseils qui contribueront à protéger votre imprimante et ses cartouches :

- » Éteignez l'imprimante quand vous ne l'utilisez pas (en particulier si elle commence à prendre un peu d'âge). Autrement, la chaleur qu'elle dégage risquerait de dessécher l'encre des cartouches, réduisant ainsi leur durée de vie.
- » Ne débranchez jamais une imprimante par sa prise pour l'éteindre. Utilisez toujours le bouton Marche/Arrêt. L'imprimante peut ainsi ramener la ou les cartouches à leur position de repos, évitant qu'elles sèchent ou se colmatent.



CHOISIR LE BON PAPIER

Si vous vous êtes arrêté un jour au rayon des papiers pour imprimantes, vous avez sans doute été étonné de la variété du choix. Parfois, l'usage du papier est clairement indiqué, mais souvent, les caractéristiques sont sibyllines. Voici quelques indications :

- » **Le grammage** : il indique le poids d'une feuille d'un mètre carré. Celui d'un papier de bonne tenue doit être d'au moins 80 grammes. Un papier trop épais (au-delà de 120 ou 130 grammes) risque non seulement de boucher dans l'imprimante, mais il coûte aussi plus cher en frais postaux.
- » **Le papier pour imprimante à jet d'encre** : le dessus est traité pour que l'encre ne diffuse pas et produise un lettrage bien net. Veillez à l'insérer de manière à ce que le côté traité soit encré, et non le dessous, ce qui réduirait la qualité de l'impression.
- » **Le papier pour photocopie** : il est traité pour accrocher les pigments de toner et résister à la température élevée de ces équipements. La technologie des photocopieuses et des imprimantes à laser étant la même, le papier pour photocopies convient aussi aux imprimantes laser.
- » **Le papier pour photos** : d'un grammage élevé et ayant reçu une couche de résine – ce qui justifie son prix relativement élevé –, le papier photo est réservé aux tirages. Quand vous l'insérez dans l'imprimante, veillez à ce que l'impression se fasse du côté brillant. Certains papiers sont équipés d'un petit carton qui facilite le cheminement parmi les rouleaux d'entraînement.
- » **Étiquettes** : il en existe de toutes les tailles. Attention au risque de décollement lorsque la feuille se contorsionne à l'intérieur de l'imprimante. Vérifiez, dans le manuel, si les planches d'étiquettes sont acceptées ou non.

- » **Transparents** : ce sont des feuilles en plastique spéciales, à séchage rapide, résistant à la fois aux contraintes mécaniques de l'imprimante et à la chaleur des rétroprojecteurs.

Avant tout achat, assurez-vous que le papier – surtout les papiers spéciaux – est spécifiquement conçu pour votre type d'imprimante.

Scanner depuis le menu

Démarrer

Si vous êtes fatigué de jongler avec le programme fourni avec votre scanner, vous pouvez essayer l'application proposée par Windows 10. Appelée simplement Scanneur, elle ne fonctionne malheureusement pas avec d'anciens matériels. Mais si votre scanner est relativement récent, cette application devrait pouvoir vous réconcilier avec la numérisation de vos précieux documents (ou de vos précieuses photos de famille quelque peu jaunies par les années).



Lorsque vous déballez un scanner, n'oubliez pas de le débloquent en tirant sur un petit levier ou en tournant un bouton spécial. Ce mécanisme protège la partie coulissante pendant le transport, mais il doit évidemment être déverrouillé pour pouvoir utiliser l'appareil.

Pour numériser quelque chose et l'enregistrer dans un fichier sur votre ordinateur, suivez ces étapes :

1. **Commencez par vous assurer que votre scanner est allumé, fonctionnel et relié à votre ordinateur.**

Bien entendu, comme tout matériel récent qui se respecte, le scanner devrait automatiquement être reconnu. Nombre d'imprimantes à jet d'encre font également office de scanner, ce qui devrait faciliter la tâche de Windows.

2. **Dans le menu Démarrer, ouvrez l'application Scanneur.**

Si vous ne la voyez pas, cliquez sur la ligne qui indique Toutes les applications. Faites défiler la liste qui s'affiche jusqu'à la lettre S.



Si vous numérisez régulièrement des documents ou des photos, cliquez du bouton droit sur le mot Scanneur, puis choisissez dans le menu l'option Épingler à l'écran d'accueil. Vous gagnerez ainsi du temps la prochaine fois.



Si l'application Scanneur se plaint de ne pas trouver votre scanner, vérifiez encore une fois que celui-ci est bien allumé et correctement relié à un port USB de l'ordinateur. Le cas échéant, essayez avec un autre port pour voir si la situation s'arrange. Il est aussi possible que votre appareil soit dépassé et que Windows ne le reconnaisse pas. Vous en serez quitte à rester avec votre antique programme, ou à investir dans un équipement plus moderne.

Si tout s'est déroulé normalement, l'application va afficher le nom de votre matériel, ainsi que le type de fichier utilisé pour sauvegarder vos fichiers

(voir la Figure 8.6). Le format par défaut, PNG, est accepté par pratiquement tous les programmes graphiques, mais vous disposez également du format universel PDF.




FIGURE 8.6 Cliquez sur le lien Afficher plus pour révéler les autres options, et sur Aperçu pour tester la numérisation.

3. (Facultatif) Cliquez sur le lien Afficher plus pour personnaliser les réglages.

Les paramètres par défaut sont tout à fait adaptés la plupart du temps. Mais si vous avez des besoins

spécifiques, n'hésitez pas à cliquer sur ce lien.
Vous y trouverez les réglages suivants :

- **Mode couleur :** La couleur s'impose pour les photographies, ou encore des pages de magazine. Choisissez Nuances de gris pour pratiquement tout le reste, et Noir et blanc *uniquement* pour des dessins ou des images au trait (sinon, le résultat risque d'être assez atroce).
- **Résolution (PPP) :** Dans la plupart des cas, la résolution par défaut de 300 points par pouce convient parfaitement (rappelons qu'un pouce, c'est 2,54 cm). Au-delà, il y aura plus de détails, mais les fichiers résultants seront aussi beaucoup plus gros, ce qui peut les rendre difficiles à joindre dans un e-mail. D'autre part, cela risque aussi de révéler davantage les défauts d'un document. Avec une résolution moins élevée, les fichiers seront plus petits au prix d'une perte de détails. À vous de voir ce qui convient le mieux en fonction de la source que vous voulez numériser.
- **Enregistrer le fichier dans :**
L'application Scanneur crée sur votre PC un dossier appelé par défaut Numérisations. Il se trouve sous votre dossier Images. Vous pouvez parfaitement changer ce nom, voire même créer un dossier différent pour chaque session de numérisation.

4. Cliquez sur le bouton Aperçu pour vous assurer que votre scanner fonctionne correctement.



Le scanner va faire une première passe, ce qui vous permet de vous faire une idée du résultat en fonction des réglages que vous avez choisis.

Si le résultat ne vous semble pas bon, reprenez le paramétrage de la numérisation, comme expliqué ci-dessus. Et si vous ne voyez qu'une surface blanche, vérifiez que vous avez bien débloqué l'appareil et que vous y avez placé votre document.



Dans le cas où le document ne couvre pas la vitre du scanner, servez-vous des poignées rondes de l'application afin d'ajuster au mieux la zone à numériser. Il vous suffit pour cela de faire glisser ces poignées.

5. Quand vous êtes satisfait, cliquez sur le bouton Numériser. Une fois le travail terminé, cliquez sur le bouton Afficher pour juger du résultat.

L'application Scanneur numérise votre image avec les réglages que vous avez opérés, et elle l'enregistre par défaut dans le dossier Numérisations.

L'application Scanneur suffit parfaitement à des travaux relativement simples. Mais, du fait qu'elle est totalement liée à Windows, elle est évidemment incapable de prendre en charge les éventuelles fonctionnalités plus évoluées de votre scanner.

Si vous recherchez un outil plus puissant, vous devrez installer le programme fourni par le constructeur. Dans certains cas, Windows Update est même capable d'aller rechercher ce logiciel dès que vous connectez votre scanner et de l'installer automatiquement.

Enfin, si le temps vous importe plus que la qualité, vous avez toujours comme solution de prendre un cliché du document avec l'appareil photo de votre smartphone ou de votre tablette. Bien entendu, ce n'est pas une bonne méthode avec des images, mais cela peut être très pratique pour garder une trace d'invitations ou encore de factures.

Place nette pour Internet

DANS CETTE PARTIE...

Trouver un fournisseur de services Internet et se connecter

Rester connecté avec les applications Messagerie, Contacts et Calendrier

Surfer en toute sécurité (ou presque)

Chapitre 9

Visiter des sites Internet

DANS CE CHAPITRE :

- » **Savoir ce qu'est un fournisseur d'accès Internet**
 - » **Se connecter sans fil à l'Internet**
 - » **Naviguer sur l'Internet avec Microsoft Edge**
 - » **Retrouver Internet Explorer**
 - » **Trouver des informations sur l'Internet**
 - » **Comprendre les modules complémentaires**
 - » **Enregistrer les informations trouvées sur l'Internet**
 - » **Résoudre les problèmes**
-

Dès son installation, Windows cherche à se connecter à l'Internet. Cela fait, il télécharge aussitôt les mises à jour qui lui permettront d'améliorer son fonctionnement. Mais Windows en profite aussi pour vérifier que vous ne venez pas d'installer une copie pirate.

Windows est à ce point dépendant de l'Internet (qui est la partie grand public de l'Internet) qu'il est livré avec un tout nouveau navigateur appelé *Microsoft Edge*.

Rapide et léger, Edge vous aide à naviguer au quotidien dans le vaste monde de l'Internet.

En fait, Edge est une application *universelle*, ce qui signifie qu'elle présente le même aspect et se comporte de la même manière que vous l'utilisiez sur un PC, un smartphone ou une tablette sous Windows 10, et même sur une console de jeu Xbox One.

Ce chapitre vous explique comment lancer Edge, vous connecter l'Internet, visiter des sites Internet, et trouver en ligne ce que vous y recherchez.

Mais pour vous protéger des risques, ne manquez pas de lire le [Chapitre 11](#). Vous apprendrez comment éviter les virus, logiciels espions, tentatives d'hameçonnage et autres parasites qui pourrissent l'Internet.

Le FAI, votre fournisseur d'accès Internet

Trois éléments sont indispensables pour se connecter à l'Internet : un ordinateur (ou ce qui en tient lieu), un navigateur Internet, et... un fournisseur d'accès Internet, ou FAI.

Vous avez d'ores et déjà ce qui tient lieu d'ordinateur, qu'il s'agisse d'un ordinateur portable ou de bureau, ou d'une tablette, et le navigateur Internet de Windows, Edge, se charge du côté logiciel de l'affaire.

Il ne vous reste plus qu'à choisir le fournisseur d'accès Internet. C'est lui qui vous fournit le *nom d'utilisateur* ainsi que le *mot de passe*, indispensables pour accéder

au Web, qui est en fait le réseau d'ordinateurs connectés à l'Internet.

Trouver un fournisseur d'accès Internet est assez facile, car les offres pullulent dans les boutiques de téléphonie. Renseignez-vous aussi auprès de vos amis et comparez les offres. Voici quelques points à prendre en considération :

- » Le moyen le plus utilisé en France pour se connecter à l'Internet est la ligne ADSL (*Asymetrical Digital Subscriber Line*, ligne d'abonné numérique asymétrique) ou le câble. L'ADSL autorise des connexions jusqu'à 20 mégabits par seconde (mbps). Le câble autorise des débits encore plus élevés, jusqu'à 100 mbps. La fibre optique, en voie de déploiement, sera encore plus rapide. L'offre Internet est souvent couplée à d'autres services, comme la téléphonie et la télévision par Internet (offre dite « triple-play »).
- » Un seul abonnement Internet est suffisant pour toute la maison. La connexion peut en effet être partagée entre plusieurs ordinateurs, tablettes et smartphones.
- » Toutes les régions ne sont pas encore desservies par l'ADSL. Une connexion par satellite est alors nécessaire. Elle est hélas plus lente que l'ADSL et plus onéreuse.

MAIS OÙ SE CACHE INTERNET EXPLORER ?

Après vingt ans de service, Internet Explorer a décidé de prendre sa retraite avec l'arrivée de Windows 10. Lancé en 1995, Internet Explorer avait besoin d'un codage spécial pour afficher des sites Internet réalisés avec d'anciennes technologies. Et tout ce code le ralentissait lorsqu'il fallait afficher des sites modernes. Il le rendait également plus vulnérable aux virus et autres agresseurs.

Microsoft a donc décidé de créer un tout nouveau navigateur, bien plus rapide : Microsoft Edge, que le commun des mortels appelle plus simplement Edge. Mais si vous préférez Internet Explorer, sachez que sa retraite est toujours active.

Pour réveiller Internet Explorer, cliquez sur le bouton Démarrer. Cliquez ensuite sur le dossier Accessoires Windows pour révéler son contenu. C'est là que vous trouverez Internet Explorer. Cliquez dessus, et c'est parti.

Internet Explorer n'est peut-être pas aussi rapide que Edge, mais certaines personnes lui trouvent encore des qualités. Microsoft envisage de continuer à lui appliquer des patches de sécurité via Windows Update, mais n'attendez plus de nouveauté de ce côté.

Se connecter sans fil à l'Internet

Windows recherche *constamment* à établir une connexion Internet, qu'elle soit ou non câblée. Dès qu'il en trouve une que vous aviez déjà utilisée auparavant, il s'y connecte automatiquement et communique la bonne nouvelle à Edge.

Mais quand vous êtes en déplacement, la connexion sans fil sera sans doute nouvelle. Vous devrez donc indiquer

à Windows que vous désirez l'utiliser et l'autoriser à s'y connecter.




FIGURE 9.1 Windows affiche tous les réseaux Wi-Fi qu'il trouve à proximité, et aussi les périphériques Wi-Fi, comme ici une imprimante HP Envy.

Voici comment vous connecter à un réseau, qu'il s'agisse du vôtre ou de celui d'un lieu public :



- 1. À droite dans la barre des tâches, cliquez sur l'icône des notifications.**

Le panneau des notifications apparaît.

2. Cliquez sur le pavé Réseau.

Si votre ordinateur possède une connectique Wi-Fi, Windows liste tous les points d'accès situés à proximité ([voir la Figure 9.1](#)). Ne soyez pas étonné si la liste est longue. Et songez que, si vous êtes chez vous, vos voisins voient aussi probablement le vôtre. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les codes de sécurité Wi-Fi sont si importants.



Les signaux des réseaux sont classés en fonction de la force du signal détecté, le plus puissant apparaissant en premier.

3. Cliquez sur le nom du réseau auquel vous voulez vous joindre, puis cliquez sur le bouton Connecter.



Si vous cochez la case Connexion automatique avant de cliquer sur Connecter, Windows se connectera spontanément à ce réseau chaque fois que l'ordinateur sera à portée.

Si vous êtes connecté à un réseau non sécurisé, qui n'exige de ce fait aucune clé ou mot de passe, la manipulation est terminée. Windows vous prévient que la connexion n'est pas sécurisée, mais vous laisse néanmoins continuer. Ne procédez à aucune transaction monétaire – achats ou opérations de banque – sur un réseau non sécurisé.

Pour ne pas vous faire de sérieux soucis, évitez les réseaux non sécurisés. Appelez plutôt l'accueil de l'hôtel, le type qui se tient derrière le bar du café ou l'équipe de l'aéroport pour demander un

mot de passe sécurisé. Vous pouvez alors passer à l'étape suivante.



Un réseau public Wi-Fi n'est pas nécessairement gratuit. Dans un hôtel, vous avez accès à ce réseau parce que vous êtes client. Et, dans un aéroport, ce service est souvent payant.

4. Saisissez la clé de sécurité si elle vous est demandée.

Chaque fois que vous vous connectez à un réseau sécurisé, Windows vous demande de saisir une clé de sécurité, autrement dit un mot de passe. Si vous êtes chez vous, cette clé figure sur l'étiquette de votre box ou de votre routeur (c'est souvent un code de 26 lettres et chiffres).

Si vous êtes hors de chez vous, demandez au propriétaire du réseau de vous communiquer la clé. Et rappelez-vous : public ne veut pas forcément dire gratuit !

5. Indiquez si vous désirez partager vos fichiers avec d'autres utilisateurs du réseau.

Si vous vous connectez à votre propre réseau, choisissez l'option Oui, activer le partage et la connexion aux périphériques.

En revanche, si vous vous connectez depuis un lieu public, choisissez l'option Non, ne pas activer le partage ou la connexion aux périphériques. Nul ne pourra ainsi venir farfouiller dans vos fichiers.



Procédez comme suit si vous rencontrez des problèmes de connexion :

- » Lorsque Windows ne parvient pas à se connecter à votre réseau sans fil, il effectue un diagnostic du réseau. S'il estime que le signal est trop faible, essayez de rapprocher l'ordinateur de la box ou du routeur.
- » Si vous ne parvenez pas à vous connecter à un réseau sécurisé, essayez d'en trouver un qui ne le soit pas. Un réseau non sécurisé est parfait pour visiter sporadiquement des sites Internet. Mais, bien entendu, n'allez pas plus loin et surtout ne révélez rien sur votre compte bancaire ou votre carte de crédit.
- » Les téléphones fixes sans fil et les fours à micro-ondes interfèrent avec les réseaux sans fil. Si possible, ne mettez pas le téléphone dans la même pièce que l'ordinateur et abstenez-vous de réchauffer une quiche pendant que vous vous baladez sur l'Internet.
- » Si l'icône représentée dans la marge est visible dans la barre des tâches, cliquez dessus et passez directement à l'Étape 3. Quand vous travaillez dans le bureau de Windows, cette icône est un moyen rapide d'accéder à de nouvelles connexions Wi-Fi.



**QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE
MICROSOFT EDGE ET INTERNET
EXPLORER ?**

Edge et Internet Explorer vivent dans des mondes complètement différents. Par exemple, si vous créez un favori dans Edge, il n'apparaîtra pas dans Internet Explorer.

Si vous avez connu Windows 8 ou 8.1, vous vous souvenez certainement que ces versions étaient fournies avec deux versions différentes du même programme : une pour l'écran d'accueil et une pour le bureau. Elles partageaient votre historique, vos cookies, vos mots de passe partagés ou encore vos fichiers temporaires. Supprimer ces données d'un côté les effaçait en même temps de l'autre. Ces temps sont maintenant terminés...

Visiter des sites avec Edge

Conçue pour une navigation rapide, à la volée, sur des sites modernes, l'application Microsoft Edge affiche aussi vite qu'elle le peut vos pages Internet. Mais cette rapidité est partiellement due à ses limitations. L'affichage en plein écran facilite la lecture, mais aucun menu n'est visible, ce qui rend la navigation assez ardue.



Pour lancer Edge, cliquez sur son icône dans la barre des tâches. L'application s'ouvre aussitôt et affiche le dernier site visité, ou bien les dernières nouvelles du monde, la météo locale ou encore des liens vers des sites populaires ([voir la Figure 9.2](#)).



FIGURE 9.2 Edge permet d'afficher plusieurs sites Internet, chacun dans son propre onglet.

Certes, le navigateur de Windows 10 dissimule l'essentiel de ses menus derrière des icônes plus ou moins ésotériques, mais un peu de repérage devrait vous aider à vous en sortir assez facilement :



- » **Précédent** : cliquez sur cette icône pour revenir à la page que vous venez de quitter.



- » **Suivant** : réaffiche la page que l'on vient de quitter.



- » **Actualiser** : cette icône recharge la page afin de la mettre à jour et d'obtenir les informations ou les données les plus récentes.

- » **Onglets** : Les sites que vous avez ouverts apparaissent dans des *onglets* en haut de la fenêtre du navigateur. Cliquez sur l'un d'entre eux, et vous revenez instantanément à la page

correspondante (vous pouvez aussi refermer ces pages en cliquant sur la croix qui se trouve en haut et à droite de ces onglets).

- » **Barre d'adresse** : saisissez l'adresse du site que vous désirez visiter. Ou alors, tapez simplement un sujet ou un thème. Edge proposera les sites correspondants (du moins, ceux qu'il retrouve). Vous ne savez pas très bien où aller ? Tapez quelques mots décrivant votre recherche, et le navigateur va rechercher et afficher tout ce qu'il retrouve à ce sujet. Il vous suffit lors de cliquer sur un des liens proposés pour accéder au site correspondant.



- » **Nouvel onglet** : cliquez sur le bouton « + » de la barre des onglets pour afficher un écran (plus ou moins) vierge. Vous pouvez alors saisir l'adresse du site à visiter ou un nouveau critère de recherche.



- » **Mode lecture** : cette option modifie l'affichage de manière à ce que la page Internet courante ressemble à une page de livre. Pour cela, les publicités ou les photos inutiles, ainsi que les options de mise en forme sans intérêt, sont rejetées de manière à ce que vous puissiez visualiser la page dans les meilleures conditions possibles.



- » **Ajouter aux favoris ou à la liste de lectures** : cliquez sur cette icône pour ajouter la page courante à vos *favoris*, c'est-à-dire une liste de sites que vous visitiez régulièrement en général et que vous appréciez en particulier. Cliquer sur ce bouton vous permet aussi de sauvegarder une

copie de la page que vous consultez pour la relire plus tard, aussi bien sur votre PC que votre tablette ou votre smartphone sous Windows 10.



- » **Hub** : ce nom un peu étrange recouvre une fonction qui vous permet de revisiter des sites Internet que vous avez marqués comme favoris ou enregistrés dans votre liste de lecture. Elle donne également accès à l'historique des sites que vous avez visités ainsi qu'aux fichiers que vous avez téléchargés.



- » **Note Web** : surtout destiné aux possesseurs de tablettes et de stylets, ce bouton sert à dessiner des légendes ou annotations et à enregistrer le résultat sous forme graphique. Vous pouvez ainsi mettre en valeur des passages avant de transmettre le résultat à un ami ou un collègue. Bien entendu, du fait même que l'enregistrement se fait sous forme graphique, tous les liens sont perdus.



- » **Partager** : cliquez ici pour partager la page courante, en particulier via l'application de prise de notes OneNote, ou encore en enregistrant une capture d'écran de la page.



- » **Autres actions** : cette icône formée de trois points affiche un menu proposant des options pour ouvrir une nouvelle fenêtre, changer la taille du texte dans la page Internet courante, rechercher un mot dans la page affichée, imprimer celle-ci, l'épingler dans le menu Démarrer, l'ouvrir dans Internet Explorer, ou encore accéder aux paramètres de Edge.

Si vous êtes pressé, Edge et ses menus simplifiés est un excellent compagnon pour accélérer vos recherches et votre consultation de l'Internet.



Si vous avez cliqué ou tapé sur le mauvais bouton, mais que vous n'avez pas encore relâché votre doigt, *stop* ! L'action des boutons de commande ne se déclenche qu'une fois votre doigt enlevé de l'écran ou de la souris. Faites alors simplement glisser le doigt ou le pointeur de la souris pour l'éloigner du mauvais bouton. Ouf ! Vous pouvez tranquillement reprendre de fil des choses.

De site en site, de page en page

Tous les navigateurs Internet sont fondamentalement pareils. Vous pouvez même utiliser un concurrent d'Internet Explorer comme Firefox (www.getfirefox.com) ou Chrome (www.google.com/chrome).

Quel que soit le navigateur Internet que vous adoptez, tous permettent de naviguer entre les pages de trois manières :

- » En cliquant sur un bouton ou un texte souligné appelé « lien », qui pointe vers une autre page ou un autre site et vous y mène aussitôt.
- » En saisissant une adresse Internet dans la barre d'adresse du navigateur, et en appuyant ensuite sur Entrée.
- » En cliquant sur les boutons de navigation de la barre d'outils du navigateur, généralement placée en haut de son interface.

Cliquer sur des liens

C'est le moyen de navigation le plus facile. Recherchez les liens – un mot souligné, un bouton ou une image – et cliquez dessus, comme l'illustre la [Figure 9.3](#). Observez comment le pointeur de la souris se transforme en main dès qu'il survole un lien. Cliquez pour atteindre la nouvelle page ou un nouveau site.

Saisir une adresse Internet dans la barre d'adresse

La deuxième technique est la plus ardue. Si quelqu'un vous a griffonné une adresse Internet sur un morceau de papier, vous devrez la saisir dans le navigateur. C'est facile tant que l'adresse est simple. Mais certaines sont longues et compliquées, et la moindre faute de frappe empêche d'accéder au site.



Vous voyez la barre d'adresse, en haut de la [Figure 9.3](#) ? Remarquez que j'ai tapé uniquement pourlesnuls.fr. Lorsque j'ai appuyé sur Entrée, Edge s'est débrouillé pour afficher la bonne adresse, sans que j'aie besoin de saisir en plus le préfixe `http:// www`. Génial, non ?

Utiliser les icônes du navigateur Edge

Finalement, vous pouvez manœuvrer dans les voies de l'Internet en cliquant sur divers boutons proposés dans sa barre d'outils, comme expliqué plus haut (reportez-vous aux Figures 9.2 ou 9.3). Par exemple, cliquez sur le bouton Précédent, la flèche qui se trouve à gauche de la fenêtre, vous ramène directement à la page que vous veniez de visiter auparavant.



FIGURE 9.3 Quand le pointeur de la souris se transforme en main, cliquez pour aller à la page ou sur le site vers lequel il pointe.



Laissez planer quelques instants le pointeur de la souris au-dessus d'un bouton affiche, dans Edge comme dans la plupart des programmes, une petite explication sur son rôle. C'est ce que l'on appelle une *info-bulle*.

Demander à Edge d'ouvrir votre site favori

Votre navigateur Internet affiche automatiquement un site Internet après la connexion. Mais lequel ? Il peut s'agir de n'importe quel site à votre convenance. Cette *page de démarrage* peut être changée (même Microsoft aimerait beaucoup que vous arriviez chez lui) en procédant ainsi :

1. Visitez votre site Internet favori.

Choisissez celui qui vous plaît. Personnellement, j'ouvre mon navigateur sur le moteur de recherche Google (<https://www.google.fr/>) afin de lancer une recherche ce qui est la nature même d'Internet. Mais vous pouvez aussi choisir le portail de votre fournisseur d'accès Internet.

2. Cliquez dans la barre d'adresse, puis appuyez sur la combinaison Ctrl + C pour copier son contenu.



3. Cliquez sur le bouton Plus, à droite de la barre d'outils de Edge, puis sur Paramètres, tout en bas du menu.

Le volet des paramètres du navigateur apparaît. Il contient diverses options.

4. Dans la section qui indique *Ouvrir Microsoft Edge avec*, activez l'option Une ou des pages spécifiques.

5. Cliquez sur le champ Indiquer une URL.

En jargon d'informaticien, une URL (*Uniform Resource Locator*) est tout bêtement une adresse Internet.

6. Appuyez alors sur la combinaison **Ctrl + V** pour coller l'adresse récupérée lors de l'Étape 2 ([voir la Figure 9.4](#)). Appuyez ensuite sur la touche **Entrée** afin de valider la saisie.

Pour ouvrir plusieurs pages de démarrage à la fois, il vous suffit de renseigner à nouveau ce champ en cliquant d'abord sur le signe « + ». Un nouveau champ apparaît. Tapez ici une autre adresse Internet. Vous pouvez répéter l'opération plusieurs fois selon ce que vous voulez voir s'afficher lorsque vous lancez Edge.




FIGURE 9.4 Définir une page de démarrage.

Les changements que vous apportez ainsi sont immédiatement mémorisés par Edge. Pour refermer le volet des paramètres cliquez quelque part ailleurs sur la fenêtre (en évitant de préférence les liens, bien sûr).

Lorsque Edge va s'ouvrir par la suite, il va afficher la ou les pages de démarrage que vous avez choisies. Vous pouvez bien entendu choisir ce que vous voulez faire : consulter vos pages, ouvrir un nouvel onglet et y saisir une autre adresse ou un critère de recherche, ou encore cliquer sur un lien.



Pour supprimer une page de démarrage, reprenez les Étapes 1 à 3 ci-dessus. Localisez l'adresse de la page, puis cliquez sur la croix affichée à droite de ce champ.

- » La page d'accueil d'un site Internet est l'équivalent de la page de couverture d'un magazine. Vous la regardez, puis vous en feuilletez les pages en cliquant sur des liens.

Revisiter vos pages favorites

Lors de vos visites, vous voudrez absolument mémoriser l'accès à une page sur laquelle vous avez flashé. Pour pouvoir y retourner rapidement, ajoutez-la à la liste des favoris de Edge en procédant ainsi :



1. **Cliquez sur l'icône des favoris, l'icône en forme d'étoile dans la barre d'outils de Edge. Dans le volet qui s'affiche alors, choisissez si vous voulez créer un favori ou ajouter la page à la liste de lecture.**

Votre page Internet peut être mémorisée dans deux endroits différents :

- **Favoris** : cliquez ici pour ajouter la page choisie à la liste des favoris afin d'y revenir rapidement plus tard. Les liens que vous enregistrez de cette manière vous

renvoient toujours à la dernière version disponible de la page courante.

- **Liste de lectures** : choisissez cette option pour retrouver plus tard des pages que vous voulez relire tranquillement. Cette option vous permet de retrouver ces pages dans leur état initial, tel qu'il se trouvait lorsque vous les avez consultées.

2. Cliquez sur le bouton **Ajouter**.

EDGE SE RAPPELLE OÙ VOUS ÉTIEZ

Edge conserve la trace de tous les sites Internet que vous visitez. Bien que sa liste Historique soit très commode, elle peut aussi être un outil de flicage.

Pour voir ce que Edge a mémorisé, cliquez sur le bouton Hub, puis sur l'onglet Historique (celui qui représente une sorte d'horloge). Edge liste toutes les visites que vous effectuez en les classant par date (aujourd'hui, hier, ces derniers temps, etc.). Ceci vous permet évidemment de revenir à un site que vous avez consulté il y a peu de temps et que vous souhaitez retrouver.

Pour ôter une page de l'historique, cliquez sur un des éléments temporels comme Aujourd'hui. Vous accédez à la liste des sites visités à cette période. Cliquez sur un site du bouton droit de la souris, et choisissez Supprimer.

Vous pouvez aussi supprimer dans l'historique toutes les visites que vous avez effectuées à une certaine adresse, pas uniquement la dernière. Pour cela, choisissez dans le menu l'option Supprimer toutes les visites sur. Dans ce cas, vous

n'êtes pas obligé d'effacer manuellement toutes les lignes correspondantes.

Pour supprimer la liste entière, cliquez sur le lien qui indique Effacer tout l'historique.

Dans tous les cas (favori ou liste de lectures), vous pouvez éditer à votre convenance le nom donné par défaut à la page.

Le bouton Ajouter mémorise votre choix, favori ou liste de lectures.



Pour retourner à la page qui vous a tant plu, cliquez sur le bouton Hub (l'icône de dossier frappé d'une étoile), Dans le volet qui s'affiche, cliquez sur l'icône souhaitée (l'étoile pour les favoris, ou les barres multiples pour les listes de lectures). Les noms des sites ou pages mémorisés apparaissent. Cliquez sur le nom voulu pour retrouver votre page.



Pour supprimer un élément des favoris ou de la liste de lectures, cliquez sur le bouton Hub. Sélectionnez ensuite dans le volet qui apparaît la catégorie voulue. Cliquez droit sur le nom que vous voulez effacer, puis choisissez Supprimer dans le menu qui s'affiche.

Trouver des informations sur l'Internet

De même qu'il est quasiment impossible de retrouver un livre dans une bibliothèque sans la fiche qui indique sa cote, il est impossible de retrouver quoi que soit sur l'Internet sans un bon index.

Pour faciliter vos recherches, Edge vous permet d'utiliser un moteur de recherche dans lequel sont indexés des millions de sites Internet.

Tapez quelques mots champ directement dans la barre d'adresse – **orchidées Seychelles**, par exemple – et appuyez sur Entrée. Edge lance aussitôt la recherche avec Bing, le moteur de recherche de Microsoft. Il vous suffit alors de cliquer sur un lien approprié pour apprendre des tas de choses passionnantes sur ces magnifiques fleurs.

Si Bing n'est pas votre tasse de thé, vous pouvez le remplacer par Google (www.google.fr) ou n'importe quel autre moteur de recherche de votre choix. Voici comment :



1. **Dans Edge, cliquez sur le bouton Autres actions, celui qui se trouve à droite de la barre d'outils, puis sur Paramètres.**

Le volet des paramètres va s'afficher.

2. **Faites défiler la liste des paramètres, puis cliquez sur le bouton Afficher les paramètres avancés.**
3. **Sous la rubrique Effectuer les recherches à partir de la barre d'adresse avec, cliquez sur la flèche qui suit le nom par défaut, Bing, puis le cas échéant sur Ajouter un nouvel élément. Sélectionnez votre moteur de recherche par défaut.**

Votre choix s'applique immédiatement. Cliquez en dehors du volet pour le refermer.



Edge ne supporte pas n'importe quel moteur de recherche, mais uniquement ceux qui sont compatibles avec le standard OpenSearch. Si vous ne voyez pas ici le moteur de recherche Google, il vous suffit simplement d'ouvrir la page google.fr pour y accéder...

Edge remplace Bing par le moteur de recherche que vous venez de sélectionner. Si vous utilisez Internet Explorer, sachez que le choix que vous faites dans l'un n'a aucune influence sur l'autre. Les deux navigateurs sont totalement indépendants l'un de l'autre.

Trouver encore plus d'informations avec Cortana

Cliquer sur un lien dans une page Internet vous conduit facilement vers un autre site, ou une autre page d'un même site.



En cliquant droit sur un lien, vous pouvez ouvrir la page correspondante dans un nouvel onglet, ou même dans une nouvelle fenêtre. Ce menu contextuel vous propose aussi de copier l'adresse du lien, pour exemple pour le coller dans un message afin de faire connaître cette adresse géniale à la planète entière.

Mais comment faire si vous recherchez quelque chose pour lequel vous ne trouvez pas de lien cliquable ? Par exemple, vous voudriez trouver l'adresse d'un de ces nouveaux restaurants paléo à la mode et l'afficher sur une carte. Et que faire aussi si vous trouvez un mot que

vous ne comprenez pas, et que vous voudriez simplement en apprendre plus sur ce terme ?

C'est à ce moment-là que l'assistant Cortana peut entrer en scène. Cet assistant personnel est capable de travailler à l'intérieur même de Edge pour compléter les informations que vous vous récupérez en ligne.

Voici comment il fonctionne :

- 1. Lorsque vous visitez une page Internet dans Edge, mettez en surbrillance le mot ou l'expression qui vous intéresse.**

Il suffit de faire un double clic sur ce mot. Vous pouvez également cliquer au début d'une expression, ou encore d'une phrase, maintenir enfoncé le bouton de la souris, puis, sans relâcher le bouton, faire glisser le pointeur jusqu'à la fin de l'expression ou de la phrase. Relâchez alors le bouton. Votre sélection est mise en surbrillance.

- 2. Maintenant, cliquez droit sur l'information sélectionnée. Dans le menu contextuel qui s'affiche, cliquez sur l'option Demander à Cortana.**

Cortana apparaît sur le bord droit de la fenêtre. Le petit robot se lance dans des recherches sur Internet et il essaie le plus rapidement possible de vous livrer des informations pertinentes ([voir la Figure 9.5](#)).

Cortana peut afficher des listes de sites, le contenu de pages Wikipedia, ainsi que d'autres informations ou images fournies par le moteur de recherche de Microsoft, Bing.

Si tout cela n'est pas encore satisfaisant, faites défiler le volet de Cortana jusqu'en bas et cliquez sur le lien qui vous propose de continuer la recherche sur Bing.




FIGURE 9.5 Cortana s'associe à Edge pour trouver des informations sur ce que vous avez sélectionné.

Enregistrer les informations provenant de l'Internet

L'Internet est comme une bibliothèque à domicile, mais sans la file d'attente pour déposer la liste de livres à consulter. Et à l'instar des photocopieuses que l'on trouve dans toutes les bibliothèques, Edge propose plusieurs façons d'enregistrer les informations que vous récoltez, à des fins uniquement privées, car tout ce qui est sur l'Internet relève de la législation sur la propriété intellectuelle.

Cette section explique comment copier dans l'ordinateur les informations provenant de l'Internet, qu'il s'agisse d'une page entière, d'une photo, d'un son, d'une vidéo ou d'un programme.



L'impression des pages Internet est expliquée au [Chapitre 8](#).

Enregistrer une page Internet

Vous voulez conserver cette longue page contenant la contre-valeur des euros en francs constants depuis un siècle ?

Il vous faut absolument conserver cet itinéraire vers Béton-les-Gruyères ? Quand vous trouvez une information utile, sur l'Internet, vous ne résistez pas à l'envie de la sauvegarder dans l'ordinateur, de peur qu'un jour elle ne disparaisse de l'Internet (ce qui arrive plus fréquemment qu'on ne l'imagine) ou tout simplement pour la partager, voire pour l'imprimer.

En fait, il n'y a rien de plus simple. Microsoft vous permet en effet de sauvegarder des pages Internet en l'ajoutant à votre liste de lectures, comme expliqué plus haut à la section « Revisiter vos pages favorites ».

Enregistrer du texte

Pour n'enregistrer qu'un peu de texte, sélectionnez-le, cliquez dessus du bouton droit, et exécutez la commande Copier (cette commande, ainsi que Couper et Coller, est

expliquée au [Chapitre 6](#)). Ouvrez votre traitement de texte, collez votre sélection dans un nouveau document, puis enregistrez ce dernier dans votre dossier Documents en lui donnant un nom explicite.

Pour enregistrer la totalité du texte d'une page Internet, il est préférable d'enregistrer l'intégralité de la page comme nous l'avons vu à la section précédente.



Pour enregistrer du texte provenant d'une page Internet, mais sans conserver la mise en page ou les enrichissements (gras, italique...), collez-le d'abord dans le Bloc-notes. Sélectionnez ensuite le texte dans cette application puis collez-le dans le logiciel de traitement de texte de votre choix.

Enregistrer une image

Pour enregistrer une image qui se trouve dans une page Internet, cliquez dessus du bouton droit et, dans le menu qui apparaît, choisissez Enregistrer l'image ([voir la Figure 9.6](#)).

La fenêtre Enregistrer sous apparaît. Elle vous permet de renommer le fichier ou de conserver son nom d'origine. Cliquez sur le bouton Enregistrer, et le graphisme que vous venez de dérober honteusement sur Internet est stocké dans le dossier Images.



FIGURE 9.6 Cliquez du bouton droit sur l'image convoitée et choisissez Enregistrer l'image sous dans le menu contextuel.

Le menu de la [Figure 9.6](#) contient d'autres options fort commodes, notamment pour envoyer l'image par courrier électronique, ou encore la copier dans le Presse-papiers pour la coller dans un autre programme.



Une image provenant de l'Internet peut aussi servir de photo pour votre compte d'utilisateur : cliquez dessus du bouton droit, enregistrez-la dans le dossier Images puis, dans la catégorie Comptes de l'application Paramètres, faites de cette image la nouvelle photo illustrant votre compte d'utilisateur (reportez-vous au [Chapitre 2](#) pour plus d'informations sur les comptes).

Télécharger un programme, un son ou un autre type de

fichier

Microsoft rend un peu plus facile le téléchargement de fichiers sur l'Internet. Mais, surtout, il est plus facile que jamais de *retrouver* ces fichiers une fois que vous les avez chargés.

Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le lien associé au fichier, ou encore sur le bouton qui indique Télécharger ou encore Download (ce qui veut dire la même chose). Edge lance alors le téléchargement (ce qui est généralement rapide), et enregistre l'élément dans votre dossier judicieusement appelé Téléchargements.



Avant de cliquer sur un bouton Télécharger/Download, prenez quelques instants pour vérifier que c'est le *bon* bouton. De nombreux sites essaient délibérément de vous induire en erreur pour vous faire télécharger quelque chose de complètement différent, comme un programme malfaisant ou encore payant.

Pour retrouver ce que vous téléchargez, c'est très simple :



- » **Dossier Téléchargements** : pour le trouver, ouvrez l'Explorateur de fichiers depuis la barre des tâches. Ce dossier apparaît dans le volet de gauche de l'Explorateur, soit directement dans la liste Accès rapide, soit encore sous la catégorie appelée Ce PC.



- » **Historique des téléchargements de Microsoft Edge** : cliquez sur le bouton Hub afin d'ouvrir le volet correspondant. En haut du volet, cliquez sur le bouton qui représente une flèche dirigée vers le bas. Edge va afficher l'historique de vos

téléchargements. Un clic sur la ligne voulue active soit le lancement d'un programme, soit l'ouverture d'une image dans l'application Photos, ou encore l'écoute d'un titre dans l'application Musique, etc. Vous disposez également d'un bouton Ouvrir le dossier qui vous renvoie au point précédent.



- » Beaucoup de programmes téléchargés se trouvent dans un fichier préalablement compressé afin de réduire la durée du téléchargement. Un tel fichier est souvent appelé « fichier Zip » ou « fichier zippé », par allusion à la fermeture à glissière appelée *zip* aux États-Unis. Windows les traite comme s'il s'agissait de dossiers normaux. Vous pouvez donc les ouvrir d'un double clic. Pour en récupérer le contenu, cliquez du bouton droit sur le fichier Zip et, dans le menu, choisissez Extraire tout.

Chapitre 10

Vive la sociale ! Courrier, Contacts et Calendrier

DANS CE CHAPITRE :

- » Ajouter vos comptes
 - » Configurer le courrier
 - » Envoyer et recevoir des fichiers et des photos
 - » Gérer vos contacts
 - » Gérer votre agenda
-

Grâce à la mémoire permanente d'Internet, vos amis et connaissances ne disparaissent jamais ; les vieux copains d'université, les relations d'affaires et même vos anciens rivaux de l'école primaire vous attendent en ligne. Internet a créé un immense réseau social à partir des informations et des divers messages échangés sur les sites Web.

Windows vous aide à rester en contact avec les amis que vous aimez et à éviter ceux qui vous sont indifférents. Pour gérer votre vie sociale en ligne, il met à votre disposition une suite d'applications de réseaux sociaux interconnectés : Courrier, Contacts et

Calendrier. Vous n'aurez aucune peine à deviner quelle application fait quoi !

Si vous avez utilisé ces applications avec les anciennes versions de Windows, vous allez trouver une différence : la nouvelle application Contacts de Windows 10 n'intègre plus vos comptes sur les réseaux sociaux. Visualiser le compte d'un ami ne fournit plus que des informations de base sur le contact. Exit donc Facebook et Twitter. Vous devrez donc passer par le Web ou par des applications spécialisées. Concurrence oblige ?

Quoi qu'il en soit, ces applications travaillent ensemble, ce qui simplifie considérablement la corvée de suivi des contacts et des rendez-vous. Ce chapitre décrit la suite des applications façon Windows et leur configuration.

Ajout de vos comptes à Windows

Pendant des années, vous avez entendu cette litanie : « Ne divulguez jamais votre nom d'utilisateur et votre mot de passe ». À présent, il semble que Windows veuille briser cette règle.

Lorsque vous ouvrez pour la première fois une des applications Contacts, Courrier ou Calendrier, Windows peut vous demander de saisir le nom de compte et le mot de passe de votre service de messagerie, ou encore de services tels que Google.

Ne paniquez pas. Si Microsoft et les autres réseaux ont accepté de partager vos informations, cela ne se fera effectivement que *si vous l'acceptez*. Et vous *devriez* autoriser Windows à se connecter à vos comptes pour qu'il puisse importer les informations dont vous avez besoin pour vos contacts, votre messagerie ou votre agenda.

Et, franchement, cette mise en commun de vos données personnelles vous permet de gagner énormément de temps. Lorsque vos comptes sont liés à Windows, votre ordinateur se connecte automatiquement à chaque service, il importe alors les informations relatives à vos « amis », et il les stocke dans vos applications.

Pour associer Windows à votre vie sociale en ligne, procédez de la manière suivante :

- 1. Cliquez sur menu Démarrer, puis sur l'application Courrier.**

Cliquez sur le pavé Courrier, vers la droite du menu Démarrer, pour ouvrir l'application.

Si vous n'avez pas encore créé un compte Microsoft, un message apparaît, rappelant que vous devez le faire (le [Chapitre 2](#) explique comment vous connecter avec un compte Microsoft).

- 2. Ajoutez de nouveaux comptes à l'application Courrier.**

Lorsque vous ouvrez Courrier pour la première, il commence par vous souhaiter la bienvenue. Il vous demande ensuite d'ajouter votre ou vos comptes de messagerie, comme l'illustre la

[Figure 10.1](#). Si vous avez ouvert votre session avec un compte Microsoft, celui-ci va également servir d'adresse de messagerie (elle se termine par exemple par Live, Hotmail ou Outlook). Cette adresse est automatiquement listée et déjà configurée.




FIGURE 10.1 L'application Courrier permet d'entrer les comptes de messagerie de services comme Google, Outlook, Hotmail, Yahoo ! et autres, dont bien entendu celle que vous utilisez avec votre abonnement Internet.

Pour définir d'autres adresses, cliquez sur le bouton Ajouter un compte. L'application Courrier va lister les types de comptes qu'il est possible de créer ici : Exchange (utilisé essentiellement dans des entreprises ou par des personnes qui utilisent

la version en ligne d'Office 365), Google, iCloud (Apple), [Outlook.com](https://outlook.com) (on est tout de même chez Microsoft...), Autre compte (c'est-à-dire des comptes utilisant un accès de type POP ou IMAP), ou bien encore Configuration avancée (afin de définir un compte Exchange ActiveSync ou E-mail sur Internet).

Par exemple, pour ajouter un compte Google, cliquez ce mot. Windows affiche une fenêtre sécurisée (en l'occurrence une zone du site Web de Google) dans laquelle il vous invite à entrer votre adresse de messagerie Google et votre mot de passe ([voir la Figure 10.2](#)). Quand c'est fait, cliquez sur le bouton Connexion ou son équivalent.



FIGURE 10.2 Ajouter un compte de messagerie Google.



La procédure peut connaître des étapes supplémentaires selon les autres fonctionnalités proposées par votre compte de messagerie.

Dès que le compte est bien identifié, les messages qu'il contient sont téléchargés dans Courrier.

Répétez les étapes précédentes pour ajouter d'autres comptes en autorisant chacun d'entre eux, si nécessaire, à partager leurs informations avec votre compte Windows.

Fournir vos noms de compte et mots de passe à Windows présente quelques avantages :

- » Au lieu d'avoir à saisir manuellement les informations de vos contacts, ils vous attendent déjà, et ce automatiquement, que vous définissiez un compte Google, Hotmail Outlook ou encore Windows Live.
- » Les applications de Windows fonctionnent bien avec les services d'autres sociétés que Microsoft. Par exemple, les anniversaires des membres de votre famille enregistrés dans votre agenda Google seront présentés dans l'application Calendrier sans que vous ayez à vous en soucier.
- » Vous n'appréciez pas les fonctionnalités de ces applications Windows ? Vous pouvez les ignorer et passer votre temps sur le bureau de Windows. À partir de là, vous pourrez accéder à Facebook et à vos autres applications à partir de votre navigateur, comme vous l'avez toujours fait.



Comprendre l'application Courrier

Windows 10 (contrairement à Windows 7) est livré avec une application intégrée de gestion de courrier. Il s'agit d'une application dite *dynamique*, ou encore vivante, car elle se met automatiquement à jour dans le menu Démarrer. Un coup sur le pavé de l'application

Courrier vous renseignera notamment sur le nombre de messages arrivés.

Les sections qui suivent expliquent comment travailler avec les menus de l'application Courrier, et comment composer, envoyer et lire des messages (si vous n'avez pas encore importé vos comptes de messagerie, reprenez à partir de la première section de ce chapitre).

L'application Courrier, son écran principal, ses menus et les comptes



Pour démarrer l'application Courrier, cliquez sur bouton Démarrer. Dans le menu Démarrer, cliquez ensuite sur le pavé Courrier.

L'APPLICATION COURRIER ET SES PARAMÈTRES

En cliquant sur la petite roue dentée, en bas de l'application Courrier, vous révélez le volet Paramètres, à droite de la fenêtre. Il vous permet d'ajuster divers réglages :

- » **Comptes** : cliquez ici pour ajuster la configuration de vos comptes de messagerie ou en ajouter de nouveau. Cependant, si un compte de messagerie fonctionne normalement, il est rare d'avoir à y changer quoi que ce soit.
- » **Image d'arrière-plan** : vous n'aimez pas le fond plus ou moins grisâtre de l'application Courrier ?

Cliquez ici pour le personnaliser en choisissant une photo dans votre dossier Images (ou une illustration à votre convenance).

- » **Lecture** : indiquez ici si, lorsque vous refermez un message, l'application doit automatiquement (ou non) ouvrir le suivant, ainsi que la manière dont le message que vous venez de lire doit être (ou non) marqué.

Lorsqu'un message est marqué comme ayant été lu, il reste toujours possible de faire marche arrière. Pour cela, cliquez du bouton droit sur l'en-tête du message et choisissez l'option Marqué comme non lu(s) dans le menu qui s'affiche.

- » **Options** : vous pouvez notamment ajuster ici la manière dont l'application réagit à vos doigts sur un écran tactile. Il est également possible de personnaliser (ou de supprimer) sa *signature*, autrement dit la phrase qui est automatiquement envoyée à la fin de tous les messages que vous envoyez. Enfin, ces options vous permettent de spécifier la manière dont vous êtes notifié lors de l'arrivée d'un nouveau message.
- » **Aide** : c'est surtout pour aider Microsoft à améliorer l'application.
- » **Centre de gestion de la confidentialité** : cette fonction mystérieuse et trop souvent oubliée autorise lorsqu'elle est activée (ce qui est le cas par défaut) les robots de Microsoft à vous envoyer des publicités, de même qu'elle autorise Cortana à lire vos messages. Au moindre doute sur la sincérité de Microsoft, n'hésitez pas à la désactiver.

» **À propos de** : révèle le numéro de version de l'application. Vous pouvez également en profiter pour consulter en ligne le contrat de licence qui vous est accordé (vous avez le droit de lire, d'écrire ou encore d'organiser des messages, et Microsoft a bien entendu tous les autres droits), ou encore les grandes proclamations sur la confidentialité de vos données, chose à laquelle plus personne ne croit.

En règle générale, vous ne devriez pas avoir de raisons particulières pour mettre un pied sur ce volet, mais c'est généralement la première destination à prendre quand quelque chose tourne mal.

L'application Courrier surgit devant vos yeux ébahis ([voir la Figure 10.3](#)). Elle liste en particulier les comptes que vous avez définis dans la section précédente.




FIGURE 10.3 Les comptes de messagerie et les dossiers s'affichent dans le volet de gauche, les e-mails apparaissant au centre.

Si vous cliquez sur un message pour lire son contenu, vous obtiendrez une vue semblable à celle qui est illustrée sur la [Figure 10.4](#).




FIGURE 10.4 Un message et ses options.



Le nombre de volets affichés simultanément dépend de la taille et de la résolution de votre écran. Vous pouvez en cas de besoin replier le volet de gauche en cliquant sur le bouton barré de trois traits (reportez-vous à la [Figure 10.2](#)).



Pour choisir un autre compte, cliquez sur la flèche qui suit le nom du compte courant.

Sous le nom du compte actif, l'application Courrier liste les dossiers qui lui sont associés :



- » **Boîte de réception** : elle contient tous les messages reçus par le compte courant. L'application Courrier vérifie automatiquement et très régulièrement l'arrivée de nouveaux

messages sur le serveur. Cependant, si

vous vous laissez d'attendre, cliquez sur le bouton de synchronisation (reportez-vous à la [Figure 10.3](#)). L'actualisation est immédiate.

- » **Éléments envoyés** : ce dossier stocke une copie de chaque message envoyé par vous (et non reçu).
- » **Brouillons** : si vous n'avez rédigé qu'une partie d'un mail et si vous souhaitez le terminer ultérieurement, cliquez sur le bouton fléché, en haut et à gauche de la fenêtre de composition des messages. Le courrier en attente est immédiatement placé dans ce dossier. Il vous suffit de cliquer dessus pour l'ouvrir à nouveau et terminer votre missive (ou de cliquer du bouton droit puis sur la commande Supprimer pour l'expédier *ad patres*).
- » **Plus** : si vous avez créé des tas de dossiers pour y ranger soigneusement vos messages, cliquez ici pour les retrouver. En particulier, ce volet contient deux dossiers standards : Boîte d'envoi (pour vérifier l'état d'avancement d'un gros envoi) et Éléments supprimés (pour contrôler l'état de votre corbeille).

Les icônes affichées en bas du volet permettent de commuter entre les applications Courrier et Calendrier, d'envoyer des commentaires à Microsoft et d'accéder aux paramètres de l'application.

Composer et envoyer un

message

Lorsque vous êtes prêt à envoyer un message, exécutez les étapes suivantes pour composer votre lettre et la déposer dans la boîte électronique, puis l'envoyer dans l'espace virtuel de votre destinataire :

1. **Ouvrez le menu Démarrer, puis cliquez sur le pavé bleu Courrier. Cliquez ensuite sur la ligne qui indique judicieusement Nouveau message (en haut et à gauche de la fenêtre).**

Une fenêtre Nouveau message, vide, apparaît.



Si vous avez configuré plus d'un compte de messagerie dans l'application Courrier, commencez par choisir celui que vous voulez activer pour envoyer le courrier en cliquant sur le nom du compte courant, dans le volet de gauche. *Seulement ensuite*, cliquez sur Nouveau message.

2. **Entrez l'adresse de messagerie du destinataire dans le champ À.**

Dès que vous commencez à saisir les premières lettres, l'application Courrier scanne votre liste d'adresses dans l'application Contacts et affiche sous la zone À, une liste de correspondances éventuelles. Si l'adresse de votre destinataire se trouve ici, cliquez simplement dessus. L'application Courrier ajoute alors automatiquement le nom du contact.



Pour envoyer un message à plusieurs personnes, procédez de la même manière en cliquant simplement à la suite du nom précédent.



Pour effacer le dernier nom que vous venez d'ajouter dans le champ À, il vous suffit d'appuyer sur la touche de retour arrière. Et pour effacer un nom quelconque, cliquez dessus puis appuyez sur la touche Suppr.

3. **Pour ajouter des contacts en copie (Cc) ou en copie invisible par les autres (Cci), cliquez sur le bouton Cc et Cci, à droite du champ À.**
4. **Cliquez dans le champ Objet situé au-dessus de la zone de saisie de votre message, et indiquez le sujet de votre message.**

Bien que techniquement facultatif, l'objet permet aux destinataires d'avoir une idée sur le contenu du mail et de trier leur courrier, et éventuellement de décider si ce message vaut le coup d'être ouvert. De plus, la plupart des gens détestent les messages sans objet. Cela leur fait perdre leur temps, et votre prose risquerait de finir très vite dans la corbeille...

5. **Saisissez le texte de votre message dans la zone vide sous la ligne Objet.**

Vous n'êtes pas limité pour la taille du message. Si vous orthographiez mal un mot, l'application Courrier le souligne immédiatement en rouge. Pour le corriger, faites un clic du bouton droit sur le mot souligné et choisissez la bonne orthographe dans la liste des propositions qui vous sont faites (d'accord, vous avez parfaitement le droit de n'en faire qu'à votre tête, et, après tout, c'est peut-être vous qui avez raison).

Le bandeau qui se trouve juste au-dessus de votre message présente trois onglets servant à compléter éventuellement votre message :

- **Format** : commencez par sélectionner une partie du message, puis cliquez sur cet onglet et choisissez vos options de mise en forme, comme sur la [Figure 10.5](#). En cliquant sur les chevrons, vous pouvez ainsi modifier le style de la police de caractères, celui des paragraphes, ou encore utiliser un style prédéfini. Veillez tout de même à ne pas abuser de ces outils sous peine de rendre votre message illisible et inaudible.



Si votre correspondant(e) lit ses messages sur un smartphone ou une tablette dont vous ne connaissez pas la marque et la référence, ou bien encore s'il ou elle n'arrive pas à se séparer de son vieux logiciel de messagerie, il est possible que la mise en forme de votre texte ne soit ni reconnue ni acceptée. C'est un point important à prendre en considération.




FIGURE 10.5 Mettre en forme un message.

- **Insertion** : cliquez ici pour joindre un fichier (nous allons y revenir plus loin dans ce chapitre). Vous pouvez également attacher au message un tableau, une image, ou encore transformer un passage sélectionné en lien hypertexte.



La plupart des fournisseurs de services Internet limitent la taille des pièces jointes. Lorsqu'elles atteignent 20 ou 25 Mo, elles ne sont tout simplement pas envoyées. De quoi partager deux ou trois chansons, quelques photos numériques et la plupart des documents. Quant aux vidéos, il vaut mieux oublier... De toute manière, au-delà d'une certaine taille, il est toujours

préférable de copier les fichiers sur OneDrive ou un autre nuage Internet, et de communiquer uniquement un lien de téléchargement. Sur OneDrive, par exemple, sélectionnez les éléments voulus, puis cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Partager un lien OneDrive. Il ne vous reste qu'à coller le lien dans votre message et à appuyer sur Entrée. Celui-ci en sera d'autant plus léger et rapide à envoyer comme à charger. Cela fera gagner beaucoup de temps à vos correspondants, surtout s'ils n'ont pas spécialement envie d'admirer les photos du petit dernier...

- **Options** : indiquez ici un ordre d'importance du message. C'est là aussi que vous pouvez faire vérifier l'orthographe du message en sélectionnant la langue dans laquelle il est rédigé.



Le correcteur orthographique met en surbrillance les erreurs qu'il détecte et propose des corrections. Cliquez sur celle qui convient, et le mot mal orthographié sera immédiatement corrigé.




Si le correcteur signale systématiquement une erreur sur le même mot, alors que vous savez pertinemment qu'il est correctement écrit (ce qui arrive souvent avec les noms propres), cliquez simplement sur Ignorer tout dans la liste des propositions. Vous avez également la possibilité d'ajouter le mot au dictionnaire en cliquant sur le

bouton qui l’affiche en le faisant précéder d’un signe « + ».



6. Cliquez sur le bouton Envoyer dans l’angle supérieur droit de la fenêtre.

L’application Courrier transfère immédiatement votre message par le biais de l’Internet jusqu’à la boîte de réception du/de la/des destinataire(s). Selon le débit de votre connexion et les capacités des serveurs de messagerie, le courrier peut arriver au bout de quelques secondes, mais parfois de quelques jours ; la moyenne étant de quelques petites minutes, et même souvent de quelques secondes.



Si vous *ne voulez pas* envoyer le message, cliquez sur le bouton Ignorer (la poubelle) situé vers l’angle supérieur droit de la fenêtre.

Lire un message reçu

Lorsque votre ordinateur (ou votre smartphone, ou votre tablette) est connecté à l’Internet, le menu Démarrer de Windows vous alerte dès qu’un nouveau message est arrivé. La vignette de l’application Courrier se met à jour automatiquement pour afficher le nombre des messages reçus, ainsi que l’expéditeur et l’objet des derniers messages non lus (du moins, si elle a assez de place pour cela).

Pour lire un message ou y répondre, exécutez les étapes suivantes :



1. **Ouvrez le menu Démarrer, puis cliquez sur le pavé Courrier.**

L'application Courrier s'ouvre et affiche la boîte de réception. Les messages sont répertoriés de manière chronologique, le dernier arrivé étant affiché en haut de la liste (reportez-vous à la [Figure 10.3](#)).



Pour trouver rapidement un message particulier, cliquez sur l'icône de la loupe située vers la partie supérieure droite de la liste des messages. Cette action ouvre un champ Rechercher dans lequel vous pouvez saisir le nom d'un expéditeur ou encore un mot-clé. Appuyez sur la touche Entrée pour voir tous les messages qui correspondent à votre critère.

2. **Cliquez sur le sujet du message que vous souhaitez lire.**

Le corps du message va s'afficher dans la partie droite de la fenêtre ou dans sa propre page.

3. **Une fois que vous avez lu le message, plusieurs possibilités s'offrent à vous, chacune étant accessible à partir des boutons situés en haut de la fenêtre (reportez-vous à la [Figure 10.4](#)) :**

- **Ne rien faire** : vous êtes indécis ? Ne faites rien ; le message sera simplement conservé dans la boîte de réception. Cliquez simplement sur la flèche pour revenir en arrière.

← Répondre

- **Répondre** : cliquez sur ce bouton pour afficher une fenêtre tout à fait semblable à celle qui vous permet de composer vos messages à quelques exceptions près. Tout d'abord, le nom du destinataire et le sujet sont déjà renseignés (celui-ci est précédé de la mention RE : , histoire de bien préciser qu'il s'agit d'une réponse). En outre, le message d'origine est généralement conservé au bas de votre réponse.

↩ Répondre à tous

- **Répondre à tous** : certains courriers sont adressés simultanément à plusieurs personnes. Si vous voyez plusieurs destinataires dans un message, vous pouvez répondre à tout le monde en cliquant sur ce bouton.

→ Transférer

- **Transférer** : vous avez un quelque chose qu'une autre personne doit simplement voir ? Cliquez sur ce bouton pour transmettre une copie du message à cette autre personne (ou à plusieurs destinataires).

🗑 Supprimer

- **Supprimer** : cliquez sur ce bouton pour déplacer le message dans le dossier Éléments supprimés (l'appellation varie selon l'origine des comptes). Pour les détruire définitivement, cliquez sur Plus, puis le dossier Éléments supprimés, sélectionnez ce que vous voulez, puis supprimez une seconde fois ce qui l'était déjà (si vous voyez ce que je veux dire).



- **Actions** : ce bouton révèle d'autres commandes. Vous noterez en particulier les options Définir un indicateur, qui place un petit drapeau coloré à droite de l'en-tête du message pour rappeler son importance, Imprimer, si vous avez besoin d'une trace d'un message sur papier, et Déplacer, qui vous permet de transférer un message de votre boîte de réception vers un autre dossier.



Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir un message pour exécuter les actions les plus importantes. Dans votre boîte de réception, les en-têtes des messages que vous survolez affichent de petites icônes pour les archiver, les supprimer ou définir un indicateur. De plus, un clic du bouton droit sur un en-tête affiche un menu proposant cinq outils courants : Archiver, Supprimer, Définir un indicateur, Marquer comme non lu(s) et Déplacer.

L'application Courrier est un client de messagerie de base. Si vous avez besoin d'une application plus performante, vous pouvez revenir au client de messagerie spécifique à votre messagerie. Sinon, vous pouvez ouvrir votre navigateur Internet habituel et gérer votre messagerie à partir du site dédié, par exemple celui d'Outlook (www.outlook.com) ou celui de Google (www.gmail.com).



Si jamais vous recevez un message suspect venant d'une banque, d'eBay, d'une administration ou de tout autre site impliquant un compte bancaire, ne cliquez surtout pas sur les liens proposés par le message. Des sites d'hameçonnage envoient des messages qui tentent de récupérer les comptes et les mots de passe des

utilisateurs en leur présentant par exemple, une interface de connexion en tous points semblable à celle de leur banque. L'hameçonnage ou *phishing* est traité plus en détail dans le [Chapitre 11](#).



Votre confiance à des limites ? Vous ne voulez pas que le pavé de l'application Courrier dans le menu Démarrer affiche quoi que ce soit de particulier ? Cliquez du bouton droit dessus, et choisissez Désactiver la vignette dans le menu qui s'affiche (l'option devient alors Activer la vignette). Certes, cela n'arrêtera pas grand monde, mais vous vous sentirez peut-être un peu plus rassuré(e).

Envoyer et recevoir des fichiers

Comme quelques places de cinéma glissées dans une enveloppe avec une lettre, une pièce jointe est un fichier qui se greffe sur un message électronique. Vous pouvez envoyer ou recevoir tout type de fichier en pièce jointe.

Les sections qui suivent décrivent comment envoyer et recevoir un fichier via l'application Courrier.

Sauvegarder une pièce jointe reçue avec un courrier

Lorsqu'une pièce jointe est associée à un message, elle se reconnaît facilement grâce à l'icône de trombone qui l'accompagne. Lorsque vous ouvrez le message, vous

pouvez voir une image générique ou encore un message qui vous propose de télécharger le fichier.

Sauvegarder le ou les fichiers joints ne demande que quelques étapes :

- 1. Cliquez sur la pièce jointe pour la télécharger.**

L'application Courrier ne télécharge rien tant que vous ne lui demandez pas explicitement de le faire. En fait, elle place une sorte d'aperçu générique (il peut s'agir d'un cadre grisé ou d'une vue en réduction d'une image) au-dessus du message lui-même.

Pour télécharger un fichier qui vous est transmis en tant que pièce jointe, cliquez du bouton droit sur l'icône générique ou l'aperçu du fichier attaché. Choisissez alors l'une des options Ouvrir (vous devez disposer de la bonne application) ou Enregistrer.

- 2. Si vous décidez d'enregistrer la pièce jointe, sélectionnez le dossier dans lequel vous voulez l'enregistrer.**

La boîte de dialogue Enregistrer sous va s'afficher ([voir la Figure 10.6](#)). Par défaut, c'est le dossier Documents qui vous est proposé. Pour en changer, choisissez un des autres dossiers disponibles dans le volet de gauche de l'Explorateur de fichiers (pourquoi pas Images si s'en est une ?).




FIGURE 10.6 Pour sauvegarder une pièce jointe, cliquez du bouton droit dessus et choisissez Ouvrir ou Enregistrer dans le menu, sélectionnez le dossier de destination et cliquez sur le bouton Enregistrer.



Sauvegarder le fichier dans l'un de vos dossiers principaux, comme Documents, Images ou encore Musique est le meilleur moyen de le retrouver plus tard.

Si le résultat proposé ne vous convient pas, vous pouvez aussi en créer un (voyez le [Chapitre 5](#) pour plus de détails). Cliquez sur le bouton Nouveau dossier et entrez ensuite le nom que vous voulez donner à ce dossier. Faites ensuite un double clic sur le nom du dossier que vous venez de créer pour l'ouvrir.

3. **Une fois le dossier de destination sélectionné, cliquez sur le bouton Enregistrer pour terminer l'opération (vous pouvez aussi changer le nom de fichier proposé par défaut).**

Même une fois la pièce jointe sauvegardée, elle reste attachée à votre e-mail. En effet, la procédure ci-dessus ne fait qu'enregistrer une *copie*. Si vous effacez par mégarde le fichier que vous avez sauvegardé, vous pourrez toujours en retrouver l'original dans vos messages, et donc l'enregistrer à nouveau.



L'antivirus intégré à Windows, Windows Defender, analyse automatiquement le courrier électronique et les pièces jointes au fur et à mesure de leur arrivée. Windows Defender est étudié au [Chapitre 11](#).

Envoyer un fichier en tant que pièce jointe

L'envoi d'un fichier par l'application Courrier fonctionne un peu comme l'enregistrement d'une pièce jointe, mais en sens inverse : au lieu d'enregistrer ce fichier dans un dossier ou une bibliothèque, vous le sélectionnez dans un dossier ou une bibliothèque, et vous l'associez à un message.

Pour envoyer un fichier en tant que pièce jointe dans l'application Courrier, procédez de la manière suivante :

1. **Ouvrez l'application Courrier et créez un nouveau message, comme décrit précédemment**



dans ce chapitre.

- 2. Cliquez sur l'onglet Insertion, puis sur le bouton Joindre dans la fenêtre de composition de message.**

La boîte Ouvrir de l'Explorateur de fichier va s'afficher. Elle vous montre par défaut le contenu de votre dossier Documents.

Si le dossier Documents contient le fichier que vous voudriez transmettre, passez à l'Étape 4. Pour faire un autre choix, suivez l'Étape 3.

- 3. Déplacez-vous jusqu'au dossier contenant le fichier que vous souhaitez envoyer.**

Cliquez sur Ce PC et sélectionnez la bibliothèque et/ou le dossier (ou encore l'unité de disque) contenant le fichier. La plupart des fichiers sont stockés dans les bibliothèques Documents, Images, Musique et Vidéos.



Cliquez sur le nom d'un dossier pour voir les fichiers qu'il contient. Si ce n'est pas le bon dossier, cliquez sur la flèche qui pointe vers le haut pour revenir en arrière. Faites un nouvel essai.

- 4. Cliquez sur le nom du fichier que vous souhaitez envoyer puis cliquez sur le bouton Ouvrir de la fenêtre.**

Cliquez sur un fichier pour le sélectionner. Pour joindre plusieurs fichiers, sélectionnez-les tout en maintenant enfoncée la touche Ctrl.



Si vous avez sélectionné trop de fichiers, il suffit de cliquer à nouveau sur les noms des fichiers non désirés *tout en maintenant enfoncée la touche Ctrl* pour les désélectionner. Lorsque vous cliquez sur le bouton Ouvrir, l'application Courrier ajoute le ou les fichiers à votre message.

5. Cliquez sur le bouton Envoyer.

Votre courrier est envoyé à son destinataire avec sa ou ses pièces jointes.



Lorsque vous envoyez un fichier attaché, vous ne faites qu'en transmettre une copie. L'original reste bien sagement dans votre ordinateur.

Gérer vos relations avec l'application Contacts

Lorsque vous avez permis à l'application Courrier de s'interconnecter avec vos comptes de messagerie, Windows a collecté au passage tout ce qu'il peut trouver dans vos carnets d'adresses en ligne. Il est donc probable que l'application Contacts est déjà peuplée d'informations sur des tas de personnes.

L'application Contacts de Windows 10 est assez différente de ce que proposaient Windows 8 et 8.1. Au lieu d'être un rendez-vous de réseaux sociaux, il s'agit simplement maintenant d'un simple carnet d'adresses qui liste vos contacts et les informations qui leur sont attachées.

Pour voir toutes vos relations dans l'application Contacts, cliquez sur la vignette Contacts dans le menu Démarrer. La fenêtre de Contacts apparaît. Elle liste tous vos amis en ligne dans l'ordre alphabétique ([voir la Figure 10.7](#)).




FIGURE 10.7 L'application Contacts affiche automatiquement vos amis répertoriés à partir de vos comptes de messagerie.

L'application Contacts synchronise automatiquement la plupart des informations qu'elle peut collecter lorsque vous commencez à échanger avec quelqu'un.

À l'occasion, cependant, vous devrez ajouter ou éditer manuellement les entrées dans votre carnet d'adresses. Les sections qui suivent expliquent comment procéder pour tenir à jour votre liste de contacts.

Ajouter des contacts

Bien que l'application Contacts aime gérer automatiquement les évolutions de votre carnet d'adresses, vous pouvez facilement ajouter des personnes à l'ancienne, en le faisant à la main.

Pour ajouter une personne à l'application Contacts, ce qui la fera apparaître dans les applications Courrier et Calendrier, procédez de la manière suivante :



1. **Dans le menu Démarrer, cliquez sur la vignette Contacts.**

La fenêtre de l'application Contacts apparaît.



2. **Cliquez sur l'icône Ajouter un contact.**
3. **Si l'application le demande, choisissez le compte à utiliser pour sauvegarder le nouveau contact.**

Si vous avez défini plusieurs comptes dans l'application Courrier, vous allez devoir indiquer celui qui sera associé au nouveau contact.

La bonne réponse dépend largement du téléphone portable que vous utilisez. Si vous possédez par exemple un smartphone Android, choisissez votre compte Google. Dans ce cas, le contact apparaîtra dans votre carnet d'adresses Gmail, et donc automatiquement sur votre smartphone.

L'application Contacts mémorise votre choix et ne vous pose plus la question par la suite.

4. Remplissez le formulaire Nouveau contact.

Les noms de la plupart des champs se passent d'explication ([voir la Figure 10.8](#)). Cliquez sur le bouton Autre pour ajouter des détails comme la fonction, le site Web, une note, etc.

FIGURE 10.8 Ajouter un contact.



5. Cliquez sur le bouton Enregistrer (la petite disquette – une antiquité ! – visible en haut et à droite de la fenêtre).

L'application Contacts enregistre les nouvelles informations.

Supprimer ou modifier des

contacts

Il peut arriver que les informations relatives à un contact aient changé. Voyons comment supprimer ou modifier un contact :



1. **Cliquez sur la vignette Contacts dans le menu Démarrer.**

L'application Contacts apparaît sur l'écran.

2. **Pour supprimer un contact, cliquez du bouton droit sur son nom.**

3. **Dans le menu, choisissez l'option Supprimer.**

La personne disparaît de l'application Contacts, ainsi que du compte de messagerie qui lui est associé.



4. **Pour modifier un contact, cliquez du bouton droit sur son nom. Dans le menu qui s'affiche, choisissez l'option Modifier.**

La fiche du contact apparaît. La seule différence avec l'exemple de la [Figure 10.8](#) est que la fenêtre indique maintenant Modifier le contact.

Elle apparaît comme une marge horizontale en bas de l'écran.

5. **Modifiez les informations du contact, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.**

Votre carnet d'adresses est mis à jour, aussi bien dans l'application Contacts que dans le compte de messagerie correspondant.



Pour envoyer rapidement un message à une relation, il vous suffit de cliquer sur la ligne E-mail dans la fiche du contact, ce qui lance l'application Courrier. De même, un clic sur un numéro de téléphone sert à déclencher un appel, et sur la ligne Carte à localiser le contact.

Gérer les rendez-vous dans le calendrier

Après avoir entré vos comptes de messagerie en ligne comme Gmail, Outlook ou autres, comme cela est décrit dans la première section de ce chapitre, vous avez déjà, sans le savoir, mis à jour l'application Calendrier avec les rendez-vous déjà créés avec ces comptes.



Pour voir vos rendez-vous, cliquez sur la vignette Calendrier dans le menu Démarrer. Vous pouvez également accéder à votre agenda en cliquant sur le bouton qui se trouve en bas de l'application Courrier.

Lors de son premier lancement, l'application Calendrier vous demande d'ajouter vos comptes de messagerie. Ceux qui ont déjà été définis dans l'application Courrier sont automatiquement déjà présents.

L'application Calendrier (qui n'est que l'autre visage de l'application Courrier) vous montre tous les rendez-vous associés à vos comptes de messagerie, comme [Outlook.com](https://outlook.com) ou encore Google ([voir la Figure 10.9](#)).



L'application Calendrier affiche par défaut une vue par mois. Pour passer à d'autres vues, cliquez en haut de la fenêtre sur le bouton de votre choix : Jour, Semaine de

travail, Semaine ou Mois.



FIGURE 10.9 L'application Calendrier. Les icônes en forme d'éclair, au jour d'aujourd'hui et le lendemain, indiquent la météo du temps orageux est prévu.



Quel que soit le mode de visualisation, vous pouvez parcourir les rendez-vous en cliquant sur les petites flèches situées en haut et à droite de la fenêtre. Cliquez sur la flèche droite pour avancer dans le temps, cliquez sur la flèche gauche pour revenir en arrière. Pour retourner à la date courante, cliquez sur le bouton Aujourd'hui.

Pour ajouter un rendez-vous à l'application Calendrier, procédez de la manière suivante :



1. **Cliquez sur la vignette Calendrier dans le menu Démarrer.**

Le calendrier apparaît, comme celui présenté précédemment sur la [Figure 10.9](#).



- 2. Cliquez sur l'icône Nouvel événement, en haut et à gauche de la fenêtre.**

Un formulaire vierge s'affiche. Si vous avez juste besoin de spécifier une heure, un lieu et un calendrier, remplissez-le et cliquez sur Terminer. Sinon, cliquez sur Autres détails pour obtenir un formulaire plus complet.

- 3. Remplissez le formulaire.**

La plupart des informations n'appellent pas d'explications particulières, comme l'illustre la [Figure 10.10](#).

Si vous avez déclaré plusieurs comptes de messagerie dans votre application Courrier, le renseignement du champ Calendrier risque d'être délicat. En effet, vous devez indiquer dans ce champ le compte de messagerie auquel sera affecté ce nouveau rendez-vous.

Comme avec l'application Contacts, la réponse s'articule principalement autour de votre téléphone portable. Choisissez votre compte Google (Gmail) si vous utilisez un smartphone Android. Ou choisissez votre compte Microsoft si vous possédez un téléphone sous Windows.



Si vous utilisez votre compte Microsoft, sachez que vous pouvez télécharger et installer sur votre smartphone (ou votre tablette) l'application Outlook qui est disponible aussi bien sous

Android que sur iPhone. Cette application assurera la synchronisation de votre agenda avec votre smartphone.

The screenshot shows the Windows Calendar application interface. At the top, there's a title bar 'Sans titre - Événement - Calendrier'. Below it, a navigation bar has 'Accueil' selected. A toolbar contains 'Enregistrer et fermer', 'Supprimer', 'Occupé(e)', '15 minutes', and a refresh icon. The main area is divided into 'Détails' and 'Personnes'. Under 'Détails', the event title is 'Conf. de rédaction', associated with 'Bernard's calendar - Outlook'. There's a 'Lieu' field. The start time is 'Début : 5 juin 2016' at '14:00', with a checkbox for 'Journée entière'. The end time is 'Fin : 5 juin 2016' at '14:30'. A note at the bottom says 'Ne pas oublier la doc !'. The 'Personnes' section shows an 'Inviter quelqu'un' button and a list of attendees, including 'Moi' (bit@live.fr).

FIGURE 10.10 Renseignez la date de rendez-vous, l'heure de début, la durée, etc.

Les applications développées par Microsoft ne se synchronisent pas bien, voire pas du tout, avec les produits Apple.

4. Cliquez sur le bouton **Enregistrer et fermer**.

L'application Calendrier ajoute le nouveau rendez-vous au Calendrier de Windows, ainsi qu'au compte que vous avez sélectionné à l'Étape 3.



Pour supprimer ou modifier un rendez-vous, ouvrez-le dans le Calendrier en cliquant dessus, puis cliquez sur

le bouton Supprimer. Si vous voulez le modifier, ouvrez-le de la même manière, apportez les changements voulus, puis cliquez sur le bouton Enregistrer et fermer pour valider la mise à jour.

Chapitre 11

La sécurité de votre ordinateur

DANS CE CHAPITRE :

- » Windows et ses messages d'avertissement
 - » Internet et la sécurité
 - » Échapper à l'hameçonnage
 - » Mettre en place un contrôle parental
-

Travailler avec Windows, c'est un peu comme conduire une voiture : vous êtes à peu près en sécurité tant que vous respectez les signaux et les distances de sécurité, que vous ne roulez pas à une vitesse excessive sans vous préoccuper des autres, et que vous ne passez pas votre temps à regarder le paysage sur les côtés.

Mais dans le monde de Windows et de l'Internet, apprendre le Code de la route n'est pas si simple que cela, voir et comprendre les signaux n'a rien d'évident, et trouver le volant, les pédales ou le frein à main demande une gymnastique mentale incroyable. Même des choses qui ont l'air tout à fait innocentes, comme un message envoyé par un ami, ou un programme trouvé sur Internet, peuvent se révéler être des virus capables

d'infecter votre ordinateur et vous poser des tas de problèmes.

Ce chapitre est donc conçu pour vous aider à ne pas vous fourvoyer dans des rues mal famées, à vous protéger vous-même et à minimiser les risques d'accident.

Windows et ses messages d'avertissement

Après plus d'une vingtaine d'années de développement, Windows reste toujours assez naïf. Il arrive, lorsque vous exécutez un programme ou que vous essayez de modifier un réglage sur votre PC, ou encore quand vous voulez installer un nouveau matériel, qu'il soit incapable de savoir si c'est *vous* qui faites le travail, ou si c'est un *virus* qui tente de s'infiltrer.

Dans ce cas, Windows ne se pose pas trop de questions existentielles. Au moindre risque réel ou supposé, il obscurcit l'écran et affiche un message de sécurité vous demandant d'accorder (ou de refuser) votre autorisation pour poursuivre (ou non) l'opération ([voir la Figure 11.1](#)).




FIGURE 11.1 Ce type de message vise à protéger votre ordinateur de l'exécution d'une application que vous n'auriez pas démarrée vous-même.

Lorsque vous voyez apparaître ce genre de fenêtre, vous savez que Windows se fait bien du souci pour vous, et surtout pour lui. En cas de doute, et si ce n'est pas vous qui avez démarré l'application, cliquez sur le bouton Non, ou Ne pas installer. Mais si c'est bien vous qui êtes à l'origine de l'action, cliquez sur Oui, ou sur Installer.

Mais tout cela ne vaut que si la session est ouverte avec un compte Administrateur. Si ce n'est pas le cas, inutile de se poser des questions : vous n'avez *pas* le droit d'installer quoi que ce soit. Vous devez partir à la recherche de l'administrateur du PC et le convaincre de saisir son mot de passe pour pouvoir poursuivre.

Eh oui : un robot de sécurité particulièrement vigilant monte la garde devant la porte de Windows. Cela peut être parfois agaçant, mais la sécurité est à ce prix

Éviter les virus avec Windows Defender

Lorsqu'on commence à parler de virus, alors *tout* devient suspect. Les virus voyagent non seulement en s'accrochant à des e-mails, des programmes, des fichiers, des réseaux ou encore des clés USB, mais aussi à des écrans de veille, des thèmes, des barres d'outils et des tas d'autres compléments à Windows.

Pour combattre ce fléau, Windows 10 contient une nouvelle version de son bras armé, Windows Defender, un programme spécialisé dans la sécurité et la lutte contre les virus.

Windows Defender analyse tout ce qui rentre dans votre ordinateur, et ce, quelle qu'en soit la source : téléchargements, messages, courriers électroniques, disques, clés USB, réseaux, etc. Il est même capable de jeter un coup d'œil sur vos fichiers stockés sur OneDrive.

S'il détecte un individu mal intentionné, il affiche un message d'avertissement dans un bandeau, aussi bien dans l'écran d'accueil que sur le Bureau. Il met alors le virus en quarantaine, ce qui l'empêche d'infecter votre ordinateur.

Windows Defender travaille en arrière-plan sans jamais s'arrêter. Mais rien ne dit qu'un petit malin n'arrive pas un jour à tromper sa vigilance. Si votre PC commence à avoir un comportement qui vous semble étrange, demandez à Windows Defender de passer

immédiatement l'ordinateur au scanner en suivant ces étapes :

1. **Depuis le bureau, cliquez sur le bouton Démarrer. Cliquez ensuite sur l'icône Paramètres, puis sur le lien Mise à jour et sécurité.**
2. **Dans le bandeau de gauche, choisissez Windows Defender.**

Commencez par vérifier que la protection en temps réel est bien activée ([voir la Figure 11.2](#)).




FIGURE 11.2 Si Windows Defender n'est pas activé, il ne vous protégera pas !

3. **Cliquez sur Ouvrir Windows Defender.**
4. **Dans la fenêtre de Windows Defender, cliquez sur le bouton Analyser maintenant ([voir Figure 11.3](#)).**

Windows Defender exécute immédiatement une analyse rapide de votre ordinateur.

Même si Windows Defender se tient derrière votre épaule pour vous protéger, suivez ces quelques règles pour réduire les risques d'infection :




FIGURE 11.3 Demandez à Windows Defender d'analyser votre ordinateur.

» Les mises à jour de Windows Defender se font automatiquement via Windows Update. C'est pourquoi il est important d'être connecté à l'Internet régulièrement, si ce n'est en permanence, de manière à ce que Windows Defender dispose toujours des renseignements les plus récents possible.

» Dans vos messages, n'ouvrez les pièces jointes que si vous les attendez. Si vous recevez d'un ami un fichier qui vous semble curieux, n'y touchez pas. Contactez immédiatement cette personne pour savoir si elle vous a *réellement*



envoyé quelque chose.



- » Faites très attention à tous les éléments qui arrivent dans votre boîte de réception et qui vous demandent de cliquer sur un lien. Si ce message vous dit par exemple que telle ou telle personne voudrait être votre ami sur Facebook, ne cliquez pas. Visitez votre page Facebook et vérifiez si cette personne est signalée comme voulant faire partie de vos amis. Plus vous éviterez de toucher aux liens dans les e-mails, et mieux vous vous porterez.



- » Si vous recevez un message douteux qui semblant provenir d'une banque ou même de votre opérateur Internet, et qui vous demande de cliquer sur un lien, puis de saisir votre nom ainsi qu'un mot de passe – pire encore, un numéro de compte bancaire ou de carte bancaire –, *n'en faites rien*. Il s'agit presque assurément d'une tentative d'hameçonnage, c'est-à-dire d'une escroquerie visant à soutirer votre argent. J'y reviendrais un peu plus loin dans ce chapitre.



- » N'installez pas *deux* antivirus car ils risquent d'entrer en conflit et ralentir sensiblement votre PC. Si vous voulez tester un nouveau système de défense, commencez par désactiver le premier, voire le désinstaller depuis le Panneau de configuration. Redémarrez l'ordinateur, puis installez l'antivirus que vous voulez essayer. Un nouveau redémarrage sera certainement nécessaire.

WINDOWS DEFENDER EST-IL EFFICACE ?

Comme plusieurs versions précédentes, Windows 10 contient le programme de protection antivirus Windows Defender. Il est rapide, se met automatiquement à jour, et attrape les intrus les plus courants avant même qu'ils n'arrivent à envahir votre ordinateur.

Mais est-il *meilleur* que d'autres applications spécialisées, y compris celles qui vous font payer tous les ans plusieurs dizaines d'euros pour vous protéger ? La réponse dépend de plusieurs choses.

Par exemple, la plupart des antivirus tiers sont capables d'intercepter plus de virus que Windows Defender. Cependant, ce travail supplémentaire peut ralentir votre PC. De plus, certaines suites de sécurité puissantes émettent parfois de fausses alarmes, ce qui ne vous laisse pas d'autre choix que de gérer vous-même cette désagréable situation.

Windows Defender fonctionne mieux avec les utilisateurs qui sont capables de repérer la présence d'un virus potentiel dans un message, et qui évitent de cliquer sur des liens ou des pièces jointes suspects. Par contre, ceux qui demandent une tranquillité maximale sans avoir à se prendre la tête préféreront certainement un programme payant. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse en soit.

Tout dépend donc du niveau de confort que vous souhaitez atteindre. Si vous trouvez un bon anti-virus, à un prix raisonnable, et qui ne ralentit pas trop votre ordinateur, n'hésitez pas. Mais si vous avez confiance dans votre capacité à intercepter une attaque potentielle avant que vous n'ayez cliqué sur quoi que ce soit, Windows Defender pourrait bien vous suffire. Et il est gratuit...



- » Si vous utilisez un autre antivirus, il y a de fortes chances pour que Windows Defender soit désactivé. *A priori*, cet antivirus développé par une autre société spécialisée en la matière assure la sécurité de votre ordinateur. En cas de doute, ou si vous préférez utiliser Windows Defender, commencez par désactiver la protection antivirus de votre application. Un message du centre Sécurité et maintenance s'affichera dans la zone de notifications. Cliquez dessus. Vous accédez alors à une boîte de dialogue indiquant que vos deux protections possibles sont désactivées. Dans les paramètres, cliquez sur Mise à jour et sécurité, puis sur Windows Defender, et enfin sur le bouton Activé. Pour utiliser de nouveau votre logiciel antivirus, réactivez-le. Windows Defender sera automatiquement désactivé.

Éviter l'hameçonnage

Un jour, vous recevez un message qui semble provenir de votre banque, d'eBay, de PayPal ou bien encore du ministère des Finances. Ce message vous dit qu'il y a un problème avec votre compte, et que vous devez cliquer sur quelque chose, puis entrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour que tout rentre dans l'ordre.



Même si tout paraît normal et que le site Internet vers lequel on veut vous renvoyer ressemble comme deux gouttes d'eau à celui de votre banque, d'eBay, de PayPal ou du ministère des Finances, et ainsi de suite.

Ce site est frauduleux et vous risquez d'être une victime d'une arnaque appelée *hameçonnage*, ou encore par l'anglicisme *phishing*. Les fraudeurs envoient des millions de ces messages, dans l'espoir qu'un destinataire naïf ou non prévenu fournira son nom d'utilisateur et son mot de passe.



Bien entendu, si ce message est dans une langue étrangère, en anglais notamment, il n'y a même pas à se poser la question. C'est de l'hameçonnage. Détruisez-le immédiatement.

Parfois, il est presque impossible de faire la différence lors de la lecture entre un vrai message et un faux. Pourtant, c'est très simple : ils sont *tous* faux ! Vous pouvez consulter vos relevés bancaires par Internet, faire des achats ou bien payer vos impôts. Mais jamais, jamais, un de ces organismes ne vous enverra un message contenant un lien demandant votre mot de passe ou votre nom d'utilisateur. *Jamais*.



En cas de doute, ouvrez un onglet de votre navigateur et rendez visite au *véritable* site Internet en tapant son adresse (et surtout pas en faisant un copier/coller depuis le message suspect !). Il est plus que vraisemblable que vous constaterez très vite qu'il n'y a aucun problème avec votre compte.

Internet Explorer, comme le nouveau navigateur Edge, utilisent la technologie SmartScreen. Ce filtre compare l'adresse d'un site Internet avec une liste de noms connus pour être liés à des problèmes d'hameçonnage. S'il trouve ce nom, le filtre SmartScreen devrait vous prévenir et vous empêcher d'entrer ([voir la Figure 11.4](#)). Dans ce cas, refermez simplement la page Internet.




FIGURE 11.4 Microsoft Edge vous avertit lorsqu'il détecte un site d'hameçonnage figurant dans sa base de données de site frauduleux.



Des sites sont spécialisés dans la recherche de sites frauduleux. C'est le cas de WOT (www.mywot.com), McAfee SiteAdvisor (www.mcafee.com/fr) et d'autres encore.

Les cyberdélinquants sont notoirement difficiles à localiser et à arrêter. Ils opèrent depuis n'importe où sur la planète, ce qui complique énormément le travail de la police.



Si vous êtes victime d'une cyberattaque, ou si vous découvrez par hasard un fait qui vous semble grave, vous pouvez en France communiquer les informations dont vous disposez sur un site spécialisé : internet-signalement.gouv.fr.

- » Si vous avez, hélas, déjà entré votre nom et votre mot de passe dans un site d'hameçonnage, il faut réagir immédiatement. Visitez le site authentique et changez votre mot de passe.

Contactez l'organisme en cause et demandez leur aide. Faites de même avec votre agence bancaire. C'est le seul moyen de stopper les voleurs avant qu'ils n'aient eu le temps de s'en prendre à votre compte. Soyez réactif : dès leurs mauvais coups faits, ils disparaissent dans la nature généralement en quelques heures.

- » La remarque précédente est encore plus vraie si vous avez communiqué des données concernant votre carte bancaire.
- » L'ouverture d'une pièce jointe piégée peut installer un virus qui crypte le contenu de l'ordinateur. Le code de décryptage ne peut être obtenu qu'en payant une rançon. Mais parfois, la rançon payée, le pirate informatique ne s'occupe plus de l'ordinateur qu'il a rendu inutilisable.



La plupart des problèmes liés à des virus, à de l'hameçonnage ou au cryptage de l'ordinateur sont malencontreusement provoqués par le manque de vigilance de l'utilisateur de l'ordinateur.

Configurer le contrôle parental

Voilà une fonctionnalité qui peut plaire aux parents, et que les enfants n'apprécieront pas du tout. Le contrôle dit parental offre différentes stratégies pour limiter ce que peuvent faire les autres utilisateurs d'un même PC, notamment quand ils souhaitent surfer sur Internet. Et cela ne s'adresse pas qu'aux enfants, mais potentiellement à tout le monde...

Le contrôle parental fonctionne en ligne, via un site Internet appartenant à Microsoft. En fliquant, oups... pistant l'activité de vos enfants grâce au suivi de l'activité mémorisée à partir de leur compte Microsoft, vous avez la possibilité d'espionner leurs activités en ligne, que ce soit sur un PC Windows 10 ou un smartphone Windows 10. Tout ce qui est ainsi enregistré reste uniquement en ligne, et vous pouvez accéder à ces informations à partir de votre PC, d'une tablette ou d'un smartphone. Et que vous vous sentiez ou non à l'aise avec cela en tant que parents, c'est une autre affaire. Mon rôle se borne à vous expliquer comment cela fonctionne...

Comme vous l'avez bien compris, le contrôle parental de Windows 10 ne fonctionne que si vous et vos enfants avez un compte Microsoft.



- » Il vous faut un compte Administrateur (voyez le [Chapitre 14](#) pour plus d'informations à ce sujet). Si tout un chacun peut se servir du même PC, assurez-vous que tous les autres utilisateurs ont un compte de type Standard (vos enfants, la nounou, votre conjoint(e), le reste de la famille, et y compris vous-même, en plus du compte Administrateur).



- » Si vos enfants, votre conjoint(e), la nounou, etc., ont leur propre PC, créez sur chacun d'eux un compte Administrateur à votre usage personnel, et mettez tous les autres comptes en comptes Standard.

Pour activer le contrôle familial, suivez ces étapes :

1. Ajoutez vos enfants (les adultes, c'est possible aussi...) à la catégorie Famille lorsque vous créez leur compte utilisateur.

J'explique comment procéder dans le [Chapitre 14](#). Si d'autres membres de votre famille possèdent leur propre ordinateur, vous devriez tout de même les définir en tant qu'utilisateurs familiaux sur votre ordinateur personnel ([voir la Figure 11.5](#)). Ceci permettra de lier tout le monde, et donc de pouvoir suivre l'activité en ligne de vos enfants.



FIGURE 11.5 La famille, c'est sacré !

Lorsque vous ajoutez des membres de votre famille à la liste des comptes utilisateur définis sur votre PC, chacun d'entre eux reçoit un

message l'invitant à rejoindre votre réseau familial. Une fois qu'ils ont accepté l'invitation (et s'ils l'acceptent...), leurs comptes apparaissent automatiquement sur votre ordinateur.

- 2. Visitez le site Internet réservé à ce genre de traque par Microsoft. Commencez par vous connecter, puis saisissez le nom de l'enfant que vous voulez suivre.**

L'adresse du site est familysafety.microsoft.com (rassurez-vous, il est en français). Une fois que vous êtes connecté, il va afficher la liste des membres de la famille qui ont accepté votre aimable invitation. Le site va vous montrer la liste des membres de votre famille qui ont accepté votre invitation. Cliquez sur le nom voulu, puis définissez les limites que vous accordez au bambin, ainsi que le mode de suivi de ses activités.

Windows applique le contrôle parental de manière indépendante pour chacun des utilisateurs concernés. Désolé pour vous si vous avez une grande famille !

- 3. Choisissez les catégories que vous voulez contrôler. Activez-les (ou non), puis définissez les limites à appliquer.**

Vous disposez de plusieurs catégories pour dessiner les frontières du contrôle parental :

- **Présentation** : affiche un résumé de l'état du contrôle parental pour les parents hyper stressés.

- **Rapports d'activité** : vous trouverez ici des informations détaillées sur les sites Internet visités, ou encore le nombre d'heures passées devant l'écran en général.
- **Filtrage Web** : activez ce filtrage, notamment pour les jeunes enfants. Cliquez ensuite sur le lien Définir le niveau de filtrage Internet. Dans la fenêtre qui apparaît, choisissez le niveau de protection que vous voulez établir. Si vous connaissez les noms des sites autorisés ou interdits, vous avez la possibilité soit d'établir une liste verte (seuls ces sites seront autorisés), ou inversement une liste noire (sites qui ne pourront pas être visités). Vous pouvez également autoriser ou interdire les téléchargements.
- **Limites horaires** : affiche une grille qui vous permet de spécifier la durée d'utilisation permise ou encore les horaires non autorisés. De cette manière, vous pourrez facilement désactiver le PC lorsqu'il est temps d'aller se coucher, ou encore limiter l'utilisation du PC à certaines plages horaires pour chaque journée.
- **Restrictions sur les applications** : Windows 10 utilise le même mot, applications, pour tous les programmes du Bureau *et* de l'écran d'accueil. Vous pouvez ici autoriser ou refuser l'accès à

certaines programmes, pardon, applications.

- **Restrictions sur les jeux :** vous pouvez ici bannir *tous* les jeux, ou n'autoriser que ceux qui sont reconnus comme inoffensifs, ou encore spécifier manuellement les jeux installés sur l'ordinateur qui seront ou non bloqués.
- **Téléchargements :** Si votre enfant possède un smartphone Windows, cette option vous permet de garder la main sur ce qu'il télécharge.
- **Demandes :** Un enfant qui tenterait malgré tout d'accéder à un site Internet bloqué peut vous envoyer une demande d'autorisation qui apparaît ici. Vous avez alors la possibilité de lever provisoirement l'interdiction, ou de faire preuve d'une ferme autorité.

4. Quand vous pensez avoir fait les bons choix, refermez la fenêtre du contrôle parental.

Vos définitions sont immédiatement appliquées.
Vous pouvez passer à autre chose.

Même si le contrôle parental est techniquement efficace, à trop vouloir interdire on peut aussi obtenir l'effet inverse de ce que l'on voulait faire. N'oubliez pas que nos chères têtes blondes sont bien souvent assez malignes pour contourner les interdictions de leurs parents... Jetez un coup d'œil de temps en temps sur ce que font vos enfants avec votre (ou leur) ordinateur, et

discutez avec eux si vous pensez qu'ils prennent un risque ou voient des choses inadaptées pour leur âge.

Personnaliser et faire évoluer Windows 10

DANS CETTE PARTIE...

Personnaliser les paramètres de Windows

Aider Windows à fonctionner en douceur

Partager un ordinateur entre plusieurs personnes

Connecter des ordinateurs en réseau

Chapitre 12

Personnaliser Windows avec les Panneaux de configuration

DANS CE CHAPITRE :

- » Comprendre les deux Panneaux de configuration de Windows
 - » Modifier l'apparence de Windows
 - » Changer de mode vidéo
 - » Installer et supprimer des programmes et des applications
 - » Régler le maniement de votre souris
 - » Configurer automatiquement la date et l'heure de votre ordinateur
-

Il y a beaucoup de films de science-fiction dans lesquels on vous montre un plan rapproché d'une sorte de panneau de contrôle dont sort une épaisse fumée, juste avant qu'il ne s'embrase. Si cela se produit dans Windows, courez acheter un second extincteur : Windows 10 contient *deux* panneaux de configuration !



- » **Paramètres** : ce panneau est facilement accessible depuis le menu Démarrer en cliquant sur l'icône Paramètres dans la colonne de gauche.

» **Le Panneau de configuration** : l'ancestral
Panneau de configuration des anciennes versions de Windows est toujours présent. Il est accessible d'un clic du bouton droit de la souris sur le bouton Démarrer.

Ces deux panneaux se renvoient souvent la balle. Parfois, un clic dans le Panneau de configuration renvoie vers l'écran des Paramètres, et réciproquement, pour terminer telle ou telle configuration.

Mais quels que soient les commutateurs et autres boutons, l'objectif reste le même : personnaliser l'aspect, le comportement et vos rapports avec Windows. Ce chapitre explique quels réglages vous pourrez avoir à modifier, et desquels vous devriez vous tenir éloigné s'ils sont susceptibles de déclencher un incendie.

Notez que certains paramètres et réglages du Panneau de configuration ne peuvent être changés que par un utilisateur dont le compte est du type Administrateur (c'est généralement le propriétaire de l'ordinateur).

Trouver le bon réglage

Windows comprend des centaines de réglages qui sont répartis entre l'écran Paramètres et le Panneau de configuration. Il est peu probable que le seul hasard vous conduise directement au réglage que vous voulez modifier. Plutôt que de cliquer sur des tas de menus et de boutons sans savoir où vous allez, laissez Windows partir à la chasse à votre place.

Pour trouver le réglage dont vous avez besoin, suivez ces étapes :



1. Cliquez sur l'icône Cortana puis, dans le champ **Posez-moi une question**, commencez à saisir un mot décrivant ce que vous recherchez, un paramètre en l'occurrence.

Lorsque vous tapez la première lettre, chaque élément, objet ou paramètre qui contient ce caractère apparaît dans une liste au-dessus du champ de saisie. Si vous ne connaissez pas le nom exact de votre réglage, contentez-vous d'un terme simple, comme **souris**, **affichage**, **utilisateur**, **sécurité**, comme l'illustre la [Figure 12.1](#).



FIGURE 12.1 Recherche du paramétrage de la souris.

Aucune proposition ne vous convient ? Appuyez plusieurs fois sur la touche de retour arrière afin d'en effacer le contenu. Tapez un autre mot.

Le champ de saisie – déjà rencontré dans le [Chapitre 7](#) – liste également d'autres correspondances trouvées pour votre mot-clé : des

fichiers présents sur votre ordinateur, des applications de la boutique Windows Store, et même des informations provenant de sites Internet.

2. Cliquez sur le réglage voulu.

Windows vous mène directement à la page de ce paramètre dans le panneau de configuration approprié.



Pour accéder à tel ou tel réglage, commencez toujours par faire appel au volet Rechercher. Quelques minutes passées ici vous donneront généralement de meilleurs résultats que si vous tentez de parcourir les centaines de réglages disséminés dans la fenêtre Paramètres ou dans le Panneau de configuration de Windows.



Une autre manière de rechercher un paramètre consiste à cliquer sur l'icône Paramètres, dans la colonne à gauche du menu Démarrer. Ensuite, dans le panneau Paramètres qui apparaît, saisissez la requête dans le champ de saisie Rechercher un paramètre.

Faire connaissance avec le panneau Paramètres



Pour accéder au panneau Paramètres, cliquez sur le bouton Démarrer, puis sur l'icône Paramètres, dans la colonne de gauche.

L'écran du panneau Paramètres apparaît ([voir la Figure 12.2](#)). En fait, cette fenêtre est pratiquement

identique quel que ce soit l'appareil : PC, tablette, smartphone et même téléviseur.

Dans le panneau Paramètres les réglages sont classés en plusieurs catégories, dont chacune sera traitée plus en profondeur dans ce chapitre :



- » **Système** : c'est fourre-tout contenant tout ce qui ne peut pas être classé ailleurs. Par exemple, vous pourrez à partir d'ici régler la *résolution* de l'écran, autrement la quantité d'informations que celui-ci peut afficher sans que tous les caractères ne deviennent illisibles. Vous y trouverez même des réglages pour dire à l'application Cartes comment elle doit réagir lorsqu'elle est déconnectée de l'Internet.



- » **Périphériques** : dans Windows, les *périphériques* sont des éléments physiques, comme la souris, le clavier, une imprimante ou encore un scanner. De ce fait, cette section vous permet par exemple d'ajuster le fonctionnement de la molette de la souris, ou encore d'indiquer la manière dont l'ordinateur doit se comporter lorsque vous insérez une carte mémoire. Bref, vous trouvez ici un fatras de réglages auquel il sera sans doute plus facile d'accéder en faisant appel au champ Rechercher (voir plus haut).




FIGURE 12.2 L'écran Paramètres vous permet de personnaliser le comportement de votre ordinateur.



» **Réseau et Internet** : la configuration Wi-Fi accessible ici sera plus facilement réalisable depuis l'icône correspondante sur la barre des tâches (voyez à ce sujet le [Chapitre 9](#)). Pour le reste, cette section est surtout dédiée aux *geeks* qui pourront y paramétrer leur réseau privé

virtuel, ou encore aux vieux de la vieille qui y retrouveront de quoi créer une connexion d'accès réseau à distance. Bref, la plupart des éléments listés ici ont purement et simplement été jetés là un jour de grand nettoyage du Panneau de configuration.



- » **Personnalisation** : choisissez ici une nouvelle image de fond pour votre bureau ou votre écran de verrouillage (celui qui vous accueille lorsque vous allumez votre PC). Il est aussi possible ici de personnaliser certaines parties du menu Démarrer, ou encore de dire si vous voulez que les éléments récemment ouverts soient affichés dans la barre des tâches ou sur l'écran d'accueil.



- » **Comptes** : ici, vous créez ou modifiez les comptes des personnes qui peuvent utiliser votre ordinateur, ou bien encore supprimer ces comptes si ces personnes ne sont plus les bienvenues. Ce sujet est traité dans le [Chapitre 14](#). C'est là également que vous pouvez changer votre mot de passe ou encore l'image associée à votre compte. Visitez la section Synchroniser vos paramètres pour contrôler ce qui devrait être coordonné entre les appareils sur lesquels vous avez activé votre compte Microsoft.



- » **Heure et langue** : pour régler la date, l'heure, la région et la langue d'utilisation de votre ordinateur.



- » **Options d'ergonomie** : ces réglages permettent de configurer Windows pour les handicapés.



- » **Confidentialité** : de nos jours, Internet laisse très peu de place à la vie privée... Pour autant, cette section vous permet de voir quels contrôles Windows vous offre pour limiter la quantité de données que les applications et les sites Internet peuvent collecter sur vous. Par exemple, il est possible de choisir les applications autorisées à accéder à vos informations de compte, celles qui auront le droit d'utiliser la webcam, ou encore celles qui pourront voir votre liste de contacts.



- » **Mise à jour et sécurité** : donne accès aux options de Windows Update, de l'historique des fichiers, et de récupération de votre système. Si tout cela vous fait un peu peur, voyez le [Chapitre 11](#) pour en savoir plus sur Windows Defender.

Le Panneau de configuration

Lorsque le panneau Paramètres ne suffit pas, cela signifie qu'il est temps de sortir l'artillerie lourde. Avec le Panneau de configuration du bureau, vous pourriez bien passer toute une semaine à cliquer sur les icônes et à ajuster des réglages pour pousser Windows dans ses derniers retranchements. Une partie de l'attrait de ce Panneau de configuration vient de son amplitude : il propose environ une cinquantaine d'icônes, et certaines de ces icônes activent des menus qui concernent des dizaines de réglages et de tâches. Certes, il offre en même temps un visage très familier aux utilisateurs chevronnés, car une bonne partie de ses

réglages n'a pas évolué depuis pratiquement une vingtaine d'années.



Ne soyez cependant pas surpris si vous touchez à quelque chose dans le Panneau de configuration et que vous vous retrouvez tout à coup dans la version Paramètres pour finir le travail (ou l'inverse). Ces deux éléments semblent bien ne pas pouvoir se passer l'un de l'autre.



Pour ouvrir le Panneau de configuration, cliquez du bouton droit sur le bouton Démarrer du bureau et, dans le menu contextuel qui apparaît, cliquez sur Panneau de configuration.

Pour vous éviter de vous perdre dans un dédale d'options, le Panneau de configuration est lui aussi divisé en catégories ([voir la Figure 12.3](#)). Vous noterez la présence d'un champ Rechercher en haut et à droite de la fenêtre afin de vous aider à localiser plus rapidement tel ou tel sujet particulier. De plus, une info-bulle apparaît en immobilisant le pointeur de la souris au-dessus d'une catégorie.



Sous le nom de chaque catégorie se trouvent des raccourcis vers les réglages les plus courants. Par exemple, le premier, Système et sécurité, propose de consulter l'état de votre ordinateur, de faire appel à l'Histoire des fichiers pour enregistrer des copies de sauvegarde, ou encore d'accéder à des outils de résolution des problèmes.

Certains contrôles ont du mal à trouver leur place dans une catégorie bien précise, tandis que d'autres servent surtout de raccourcis vers des réglages qui se trouvent ailleurs. Pour en voir davantage, et donc en savoir plus,

ouvrez le menu local Afficher par, en haut et à droite de la fenêtre, puis sélectionnez l'une des options Grandes icônes ou Petites icônes. Immédiatement, vous vous retrouvez avec des trillions d'icônes supplémentaires ([voir Figure 12.4](#)). Pour revenir à la vue par défaut, choisissez Catégorie dans la liste Afficher par.



FIGURE 12.3 Le Panneau de configuration contient des dizaines de réglages classés par catégories.




FIGURE 12.4 Le mode Petites icônes affiche toutes les icônes du Panneau de configuration, et est certainement conçu pour les utilisateurs expérimentés et dotés d'une excellente vue.

Ne croyez pas que quelque chose s'est égaré au passage si votre Panneau de configuration n'est pas la réplique exacte de ce que vous voyez sur la [Figure 12.4](#). Certains programmes, matériels ou encore modèles d'ordinateurs ajoutent couramment leurs propres icônes à ce panneau. Ces icônes peuvent également varier légèrement selon votre version de Windows 10 (revoyez à ce sujet le [Chapitre 1](#)).



Laissez le pointeur de votre souris planer quelques instants au-dessus d'une icône, d'un lien ou d'une catégorie qui ne vous évoque rien, et Windows va afficher un message qui vous explique quel rôle il ou elle joue dans la vie (voilà une raison de plus pour convaincre les utilisateurs d'écrans tactiles d'utiliser tout de même une souris lorsqu'ils visitent le bureau de

Windows).



Le Panneau de configuration concentre tous les principaux réglages de Windows dans une fenêtre très bien organisée, mais ce n'est certainement pas le seul moyen d'accéder à la plupart de ces paramètres. Vous pouvez presque toujours y parvenir en cliquant droit sur l'élément que vous voulez modifier, que ce soit sur votre bureau lui-même, sur une icône ou encore dans un dossier, puis en choisissant dans le menu contextuel qui s'affiche la commande Propriétés.

La suite de ce chapitre décrit les catégories du Panneau de configuration illustré sur la [Figure 12.3](#), les raisons de les visiter, et les raccourcis qui vous permettent d'accéder plus rapidement aux réglages voulus. Il indique aussi à quels moments le Panneau de configuration vous renvoie à la fenêtre Paramètres pour finaliser les modifications.

Systeme et sécurité



Comme une voiture qui aurait pris de l'âge, Windows a besoin d'une révision de temps à autre. En fait, une bonne maintenance est capable de le maintenir tellement en forme qu'une bonne partie du [Chapitre 13](#) est consacrée à ce sujet. Vous y découvrirez comment accélérer le fonctionnement de Windows, comment libérer de l'espace sur votre disque dur, sauvegarder vos données, et créer un cocon de sécurité appelé *point de restauration*.

Cette catégorie consacrée à la sécurité abrite toute une brigade de soldats que je vous ai déjà présentés dans le

[Chapitre 11](#). Le programme de sauvegarde de Windows, Historique des fichiers, sera présenté dans le [Chapitre 13](#).

Comptes utilisateurs



J'explique dans le [Chapitre 14](#) comment créer des comptes séparés pour chacune des personnes qui utilisent votre PC. Cela leur permet de travailler ou de jouer, tout en limitant les dommages qu'elles pourraient causer à Windows ou à vos fichiers. En fait, vous ne devriez avoir que rarement besoin de visiter cette section.

Si vous voulez créer un compte d'utilisateur pour un visiteur, voici une petite astuce qui vous évitera de feuilleter tout de suite les pages de ce livre pour consulter le [Chapitre 14](#) : ouvrez le menu Démarrer puis cliquez sur le bouton Paramètres. Dans la fenêtre Paramètres, cliquez sur Comptes puis sur Famille et utilisateurs dans le volet de gauche.

Réseau et Internet



Connectez votre PC à une box Internet, et Windows se met immédiatement à avaler des tas d'informations en provenance du Internet. Connectez-le à un autre PC, et il va tout de suite vouloir les relier pour former un groupement résidentiel, ou un autre type de réseau. Vous n'aviez pas encore de groupe résidentiel ? Voyez le [Chapitre 14](#).

Même si Windows fait très bien le travail sans avoir besoin d'assistance, la catégorie Réseau et Internet contient tout de même quelques outils utiles pour résoudre certains problèmes.

Le [Chapitre 15](#) est entièrement centré sur cette affaire de réseaux. Pour ce qui concerne l'Internet, revoyez le [Chapitre 9](#).

Apparence et personnalisation



C'est l'une des catégories les plus appréciées. Apparence et personnalisation permet de changer l'aspect et le comportement de Windows. Vous trouvez ici une demi-douzaine d'icônes :



» **Personnalisation** : inutile de faire appel à des architectes d'intérieur. Avec cette icône, vous avez la possibilité de concevoir vous-même l'apparence de Windows. Placez une nouvelle image ou photographie sur l'arrière-plan de votre bureau, ou bien choisissez un nouvel écran de veille. Il est même possible de tout changer d'un coup en choisissant un thème. Bon, d'accord. Il est encore plus rapide de faire un clic du bouton droit sur le fond du bureau et de choisir l'option Personnaliser dans le menu contextuel.



» **Affichage** : si Personnalisation sert à changer les couleurs de l'affichage, cette catégorie concerne quant à elle l'écran proprement dit de votre ordinateur. Par exemple, elle vous permet d'agrandir les caractères si vos yeux sont rougis de fatigue, d'ajuster la résolution de l'écran, ou encore de faire reconnaître un second écran.



- » **Barre des tâches et navigation** : vous pouvez ici ajouter de nouvelles icônes de programmes à votre *barre des tâches*, le bandeau qui se trouve en bas de votre bureau. Vous pouvez aussi configurer l'action du bouton Démarrer en affichant les options de l'onglet Navigation. Je traite cette manière simple d'éviter d'en passer par l'écran d'accueil dans le [Chapitre 3](#) (entre nous, vous pouvez aussi faire un clic du bouton droit sur la barre des tâches et choisir dans le menu l'option Propriétés pour arriver au même résultat).



- » **Options d'ergonomie** : conçue pour aider les gens qui ont des besoins particuliers, cette icône contient des réglages destinés à rendre Windows plus praticable par les personnes qui rencontrent des problèmes de vision, d'audition ou encore de mouvement. Du fait que ces options d'ergonomie constituent une catégorie spécifique, j'y reviendrai plus loin dans ce chapitre.



- » **Options de l'Explorateur de fichiers** : cette catégorie est surtout destinée aux utilisateurs expérimentés. Elle vous permet d'adapter l'aspect et le comportement des dossiers. Remarquez que vous pouvez aussi y accéder en ouvrant une fenêtre de dossier, puis en choisissant le menu Affichage et enfin le bouton Options.



- » **Polices** : vous pouvez ici visualiser, examiner, masquer ou supprimer les polices de caractères de votre système.



D'autres icônes peuvent être présentes dans le Panneau de configuration en fonction des périphériques installés sur votre ordinateur. Ainsi, vous pourrez y trouver l'icône de configuration du pilote de votre carte graphique.

Dans les quelques sections qui suivent, nous allons voir comment modifier certains aspects de Windows, et comment y procéder de la manière la plus rapide possible. Ainsi, ne soyez pas étonné de passer de l'écran Paramètres au Panneau de configuration, ou l'inverse, en fonction du réglage à appliquer.

Changer l'arrière-plan du bureau

Un arrière-plan, ou papier peint si vous préférez, est simplement une image qui recouvre votre bureau. Pour le modifier, suivez ces étapes :

1. **Cliquez du bouton droit sur le fond du bureau, et dans le menu contextuel qui apparaît, choisissez la commande Personnaliser.**

Windows affiche un panneau Arrière-plan ([voir la Figure 12.5](#)).



Vous ne pouvez pas cliquer du bouton droit en mode Tablette. Au lieu de cela, vous devrez presser le bouton Démarrer, taper le mot Paramètres, puis toucher l'icône Personnalisation.

2. **Cliquez sur le mot Image dans la liste déroulante.**

La section Arrière-plan vous permet de sélectionner une image, une couleur, et même un diaporama, autrement une série de photos qui s'enchaîneront automatiquement à des intervalles prédéfinis.




FIGURE 12.5 Cliquez sur la liste déroulante pour choisir si votre bureau affichera une splendide photo ou une simple couleur.



Les images d'arrière-plan peuvent être enregistrées dans de nombreux formats : BMP, GIF, JPG, JPEG, DIB ou encore PNG. Cela signifie que vous avez la possibilité d'utiliser pratiquement n'importe quelle photo ou image trouvée sur le Internet ou provenant d'un appareil numérique.

Lorsque vous cliquez sur la vignette d'une image, Windows l'affiche instantanément sur le fond du bureau. Si vous êtes satisfait du résultat, passez directement à l'Étape 3. Sinon, recommencez l'Étape 2.

3. Dans la liste Choisir un ajustement, décidez si vous voulez remplir, ajuster, étirer, mettre en mosaïque, ou encore centrer votre image.

Toutes les images ne remplissent pas parfaitement le bureau. Les petits dessins, par exemple, doivent être étirés pour remplir tout l'espace, ou bien être démultipliés en un certain nombre de rangées sur l'écran de manière à occuper celui-ci. Si le résultat ne vous enthousiasme pas, essayez l'une des options Remplir ou Ajuster de la liste Choisir un ajustement pour définir l'apparence de votre bureau, ou bien encore essayez de centrer l'image en acceptant de laisser un bord uni de chaque côté de celle-ci.

Vous pouvez également varier les images en sélectionnant l'option Diaporama. Il suffit pour cela de les cocher dans la zone d'affichage de leurs vignettes. Le fond du bureau sera alors changé par défaut toutes les trente minutes.



Vous trouvez soudain une magnifique image dont vous aimeriez faire votre arrière-plan alors que vous naviguez sur le Internet ? Faites un clic du bouton droit sur cette image et sélectionnez l'option Enregistrer l'image d'arrière-plan. Windows va alors copier cette illustration dans le dossier Images de votre ordinateur vous pourrez alors la choisir pour l'afficher sur le fond de votre bureau.

Personnaliser l'écran de verrouillage

L'écran de verrouillage s'affiche au démarrage de Windows, après une période d'inactivité de l'ordinateur, ou lorsque vous le lancez volontairement pour quitter votre poste de travail sans mettre l'ordinateur en veille.

Voici comment afficher un autre écran de verrouillage :

1. **Cliquez du bouton droit sur le fond du bureau, et dans le menu contextuel qui apparaît, choisissez la commande Personnaliser.**

Le panneau Arrière-plan que nous venons d'étudier apparaît.



2. **En haut à gauche du panneau, cliquez sur l'icône en forme de roue dentée.**

Le panneau Paramètres apparaît.

3. **Cliquez sur l'option Personnalisation.**



4. Dans la liste d'options, cliquez sur **Écran de verrouillage**.

Vous accédez à l'écran illustré à la [Figure 12.6](#).




FIGURE 12.6 Paramétrer l'écran de verrouillage.

3. Dans la liste Arrière-plan, cliquez sur l'option voulue.

Vous avez le choix entre un arrière-plan prédéfini par Windows ou bien une image personnalisée, ou encore un diaporama.



Microsoft change de temps à autre la photo sur l'écran de verrouillage.

4. Servez-vous des autres options pour personnaliser encore plus votre écran de verrouillage.

Par défaut, vos nouveaux messages devraient être présents. Mais vous pouvez aussi afficher des notifications supplémentaires en cliquant sur un des boutons « + ».

5. Dans le menu qui apparaît, choisissez l'application dont les notifications seront affichées par l'écran de verrouillage ([voir la Figure 12.7](#)).




FIGURE 12.7 Ajouter une application à l'écran de verrouillage.

6. **Pour supprimer une application de l'écran de verrouillage, cliquez sur sa vignette et, dans le menu local qui apparaît, cliquez sur le bouton **Aucun**.**
7. **Si vous le souhaitez, vous pouvez changer l'application par défaut qui affiche ses détails sur l'écran d'accueil. Cliquez sur sa vignette, et choisissez un autre programme dans le menu local qui apparaît.**

Choisir un écran de veille

Aux temps préhistoriques de l'informatique, un effet de rémanence – une image fantôme indélébile – affectait l'écran lorsqu'un programme restait affiché trop longtemps. Pour éviter cet inconvénient, les utilisateurs installaient un *économiseur d'écran* de manière à éviter qu'un affichage trop statique n'endommage les photophores de l'écran. Ce problème n'existe pas sur les écrans plats. L'économiseur d'écran est devenu un *écran de veille*.

Windows est livré avec plusieurs écrans de veille. Pour y accéder, suivez par exemple la procédure suivante :

1. **Accédez au panneau Paramètres et choisissez la catégorie Personnalisation. Cliquez ensuite sur Écran de verrouillage.**
2. **En bas du panneau Écran de verrouillage, cliquez sur le lien Paramètres de l'écran de veille.**

Le panneau Paramètres de l'écran de veille apparaît.

3. **Sélectionnez un modèle d'écran de veille dans le menu Écran de veille ([voir Figure 12.8](#)).**

Cliquez sur le bouton Aperçu pour vous faire une idée du résultat. N'hésitez pas à tester tous les écrans.

(Facultatif) Cliquez sur le bouton Paramètres. Certains écrans de veille proposent différentes options, permettant par exemple de régler la vitesse de défilement des photographies.

4. **Dans le champ Délai, indiquez la durée d'inactivité de l'ordinateur au terme de laquelle**

l'écran de veille entrera en service.

- 5. Si vous le voulez, vous pouvez également ajouter un peu de sécurité en cochant la case À la reprise, demander l'ouverture de session.**

Cela peut vous éviter de voir votre ordinateur « squatté » pendant les quelques minutes où vous êtes parti faire une pause café. Dans ce cas, Windows demandera votre mot de passe lorsque vous bougerez la souris ou appuierez sur une touche du clavier.



FIGURE 12.8 Choisir, tester et configurer un écran de veille. Ici, l'écran de veille Bulles.

6. Les réglages terminés, cliquez sur le bouton OK.

Windows sauvegarde vos choix.



Pour augmenter la durée de vie de l'écran et consommer moins d'électricité, oubliez les écrans de veille. Il vaut mieux pour cela mettre le PC en veille : cliquez sur le bouton Démarrer, cliquez sur l'icône Marche/Arrêt dans

la colonne de gauche, puis choisissez Mettre en veille. Pour « réveiller » le PC, il suffira d'appuyer sur une touche ou d'actionner la souris. Le mot de passe sera exigé.

Changer le thème de Windows

Les *thèmes* sont simplement des ensembles de réglages qui définissent l'apparence de votre bureau. Vous pouvez par exemple enregistrer dans un thème la configuration de votre écran de veille et l'arrière-plan du bureau. Vous n'avez plus ensuite qu'à passer d'un thème à un autre pour changer le costume de votre PC.

Pour essayer l'un des thèmes prédéfinis de Windows, cliquez sur le bouton Démarrer, puis dans la colonne de gauche, choisissez Paramètres. Cliquez sur Personnalisation, puis sur Thèmes. Cliquez ensuite sur Paramètres du thème pour accéder au panneau que montre la [Figure 12.9](#). Cliquez sur une vignette de thème, et Windows teste instantanément le thème.

Les thèmes sont classés en catégories :




FIGURE 12.9 Choisissez un thème prédéfini pour changer l'aspect de Windows et les sons qu'il utilise.

- » **Mes thèmes** : ce sont ceux que vous avez créés à partir d'une photo numérique.
- » **Thèmes Windows par défaut** : vous trouvez ici les thèmes choisis pour vous par Microsoft.
- » **Thèmes installés** : thèmes placés dans cette catégorie par le constructeur de l'ordinateur, par un logiciel, ou par tout autre intervenant externes.
- » **Thèmes à contraste élevé** : ils sont destinés aux malvoyants mais peuvent aussi servir à donner un aspect un peu rétro à Windows.

Vous pouvez librement vous servir des liens proposés dans la fenêtre Personnalisation le l'application Paramètres pour ajuster l'arrière-plan du bureau, les couleurs, les sons associés au système et aux programmes, ainsi que l'écran de veille. Pour en rester aux thèmes, si vous êtes satisfait de vos choix, sauvegardez vos réglages en cliquant sur le lien Enregistrer le thème. Donnez-lui un nom à votre convenance.

Changer la résolution de l'écran

La *résolution de l'écran* fait partie de ces multiples paramètres que l'on configure une bonne fois pour toutes, et que l'on oublie ensuite. Cette résolution détermine la quantité d'informations graphiques que Windows est capable d'afficher sur votre écran. Si vous l'augmentez, il sera capable d'afficher plus de *pixels*. Si vous la diminuez, tout deviendra plus grand, mais vous verrez moins de choses.

Pour trouver la résolution la plus confortable pour vos yeux, ou bien si un programme ou un jeu vous suggère de changer cette résolution ou de *mode vidéo*, suivez ces étapes :

1. **Cliquez sur le menu Démarrer, puis sur l'icône Paramètres. Dans la fenêtre Paramètres, cliquez sur le bouton Système.**
2. **Dans la page Système, cliquez sur Affichage.**
3. **En bas du panneau Affichage, cliquez sur le lien Paramètres d'affichage avancés.**

La fenêtre des paramètres d’affichage avancés apparaît ([voir la Figure 12.10](#)).




FIGURE 12.10 Plus la résolution est élevée, et plus Windows peut afficher d’informations.

4. Ouvrez le menu Résolution, puis choisissez la résolution qui vous convient.

La liste propose une série de valeurs. Plus celles-ci sont élevées, plus la résolution est importante,

et donc plus Windows pourra afficher d'informations sur votre écran. En même temps, cela réduit la taille relative des textes et des images.

Il n'y a pas ici de choix qui serait bon ou mauvais, mais il est tout de même conseillé d'appliquer la résolution recommandée par Windows (et n'oubliez pas aussi que vous aurez besoin de pas mal de pixels si vous voulez regarder des vidéos dans de bonnes conditions).

5. **Vérifiez ce que donne votre affichage en cliquant sur le bouton Appliquer. Si cela vous convient, cliquez ensuite sur le bouton Conserver les modifications (ou sinon sur Rétablir).**



Si vous changez la résolution, Windows accorde quinze secondes pour confirmer votre choix en cliquant sur le bouton Conserver les modifications. Admettons qu'un problème quelconque vous empêche justement de voir ce bouton. Au bout d'un certain temps, Windows constate que vous ne validez pas ce mode, et il revient à la résolution précédente, celle dans laquelle votre écran était parfaitement lisible.

6. **Si vous êtes satisfait du résultat, refermez simplement la fenêtre des paramètres.**

Une fois votre résolution d'affichage ajustée selon vos besoins et désirs, vous n'aurez probablement plus jamais à y revenir, à moins que vous ne changiez d'écran plus tard. Une autre raison de revenir à cette fenêtre, c'est l'ajout d'un second

écran à votre PC. Voyez ce qu'en dit la section qui suit.

Augmenter l'espace de travail avec un second écran

Vous voilà à la tête non plus d'un, mais de deux écrans. Vous avez peut-être récupéré le second sur un PC moribond, ou c'est un cadeau qu'on vous a fait, ou toute autre bonne raison. Branchez-le sur votre PC, placez-le à côté du premier écran, et voilà votre bureau Windows doublé. Windows va en effet étendre par défaut votre espace de travail sur les deux écrans. De quoi par exemple consulter une encyclopédie en ligne d'un côté, tout en rédigeant votre article de l'autre.



Pour brancher un second écran, l'ordinateur doit posséder une sortie écran DVI, HDMI ou VGA supplémentaire, ou, pour un ordinateur portable, une sortie HDMI ou VGA.



Si votre ordinateur est équipé d'une sortie numérique HDMI et que l'écran possède un port analogique VGA, ou si l'ordinateur ne propose qu'une sortie VGA tandis que l'écran possède un port DVI numérique, un simple câble équipé des connecteurs appropriés est insuffisant. Vous devrez en plus utiliser un convertisseur numérique/analogique HDMI vers VGA par exemple, ou analogique/numérique, VGA vers DVI.

Une fois le branchement (second écran ou vidéoprojecteur) réalisé, suivez ces étapes :

1. **Cliquez sur le menu Démarrer, puis sur l'icône Paramètres. Dans la fenêtre Paramètres, cliquez sur le bouton Système.**

2. **Dans la page Système, cliquez sur Affichage.**

Les écrans sont visibles côte à côte, comme sur la [Figure 12.11](#). Si le second écran n'apparaît pas, cliquez sur le lien Détecter. Vous devrez peut-être l'éteindre, attendre vingt ou trente secondes, puis le rallumer.

4. **Cliquez sur l'une des vignettes et faites-la glisser de manière à ce que la disposition de ces écrans virtuels corresponde à l'emplacement physique sur votre bureau de vos écrans réels. Choisissez ensuite l'écran qui sera considéré comme l'écran principal.**

Vous avez un doute sur les écrans ? Cliquez sur le bouton Identifier. Windows affichera un numéro sur chaque écran. Vous pouvez alors disposer les vignettes dans le bon ordre.

Vous pouvez maintenant, si nécessaire, cliquer sur la vignette du second écran, puis cocher l'option Faire de cet affichage l'affichage principal (donc celui qui contient le bouton Démarrer).

5. **Ajuster l'orientation à votre convenance et, le cas échéant, le paramètre Affichages multiples.**



FIGURE 12.11 Déplacez l'image d'un des écrans virtuels pour définir le positionnement des écrans réels.

L'orientation concerne essentiellement les écrans capables de pivoter sur 90 degrés, ainsi que les tablettes posées sur une station d'accueil. Mais, la plupart du temps, vous conserverez l'orientation par défaut, Paysage.

La liste déroulante Affichages multiples vous permet de préciser la manière dont Windows doit répartir l'affichage du bureau sur le second écran. Quatre scénarii vous sont proposés :

- **Dupliquer ces affichages** : votre bureau est reproduit à l'identique sur les deux écrans, ce qui peut être pratique pour une projection sur grand écran.
- **Étendre ces affichages** : le bureau est agrandi de manière à remplir l'espace total offert par les deux écrans.
- **Afficher le bureau uniquement sur 1** : choisissez cette option par exemple pour préparer une présentation. Vous commuterez ensuite sur Dupliquer ces affichages pour débiter votre show.
- **Afficher le bureau uniquement sur 2** : désactive l'écran principal, ce qui peut être intéressant pour regarder un film sur un téléviseur connecté en HDMI (mais ce n'est qu'un exemple).

6. Cliquez sur le bouton Appliquer pour sauvegarder vos choix.

Si vous inversez la position de vos écrans, il vous suffira de reprendre les étapes ci-dessus en échangeant les écrans 1 et 2.



La résolution de chaque écran peut être configurée de manière indépendante en cliquant au préalable sur la vignette correspondante.

Matériel et audio



La catégorie Matériel et audio du Panneau de configuration affiche quelques visages familiers ([voir la Figure 12.12](#)). L'icône Affichage, par exemple, se retrouve également dans la catégorie Apparence et personnalisation, décrite un peu plus haut.



FIGURE 12.12 La catégorie Matériel et audio permet de contrôler les aspects physiques du PC, comme l'affichage, les sons et les divers périphériques.

Cette partie contrôle les éléments de votre PC que vous pouvez toucher physiquement ou brancher. Il est possible ici d'ajuster les réglages de votre affichage, de votre souris, de vos haut-parleurs, de votre clavier, de vos imprimantes, de votre scanner, de votre appareil photo numérique, de votre contrôleur de jeu ou encore de votre tablette graphique, etc.

Pour autant, il n'y a pas de motif valable pour passer son temps ici, d'autant que la plupart de ces paramètres se retrouvent ailleurs, par exemple en cliquant droit sur une icône et en choisissant dans le menu la commande Propriétés.

Que vous arriviez à ces pages après avoir ouvert le Panneau de configuration ou via un raccourci, les sections qui suivent décrivent les raisons les plus populaires de les visiter.

Régler le volume et les sons

La rubrique Son permet de régler le volume audio de votre PC, ce qui peut-être bien pratique si vous essayez de jouer discrètement sur votre tablette Windows pendant une réunion particulièrement ennuyeuse.



Les tablettes sous Windows possèdent généralement un dispositif de réglage du volume sonore sur leur bord gauche (ou droit). Le bouton du haut augmente le volume, et celui du bas le diminue. Réglez le son comme il faut un peu avant de commencer à jouer à Angry Birds ou à Candy Crush dans la salle de conférence...



Pour régler le volume audio depuis votre bureau, cliquez sur la petite icône de haut-parleur, à droite de la barre des tâches, puis faites glisser le curseur pour augmenter ou réduire le son ([voir la Figure 12.13](#)). Si vous ne voyez pas cette icône, faites un clic du bouton droit sur l'horloge, choisissez Propriétés, puis l'option Activé sur la ligne Volume. Cliquez sur OK. Le haut-parleur est réactivé.

Pour rendre votre PC muet, cliquez sur l'icône du haut-parleur qui se trouve à gauche du contrôle de volume (reportez-vous à la [Figure 12.13](#)). Un nouveau clic sur cette icône, et l'ordinateur retrouve sa voix.





FIGURE 12.13 Cliquez sur l'icône de haut-parleur, puis faites glisser le curseur pour ajuster le volume sonore.

Cliquez du bouton droit sur l'icône de haut-parleur, puis choisissez dans le menu qui apparaît l'option Ouvrir le mélangeur de volume, et vous pourrez alors configurer plus finement le niveau sonore pour différentes applications. Vous pouvez tranquillement faire exploser des mines dans votre jeu favori, pendant que votre programme de messagerie vous avertira en douceur de l'arrivée d'un nouveau courrier (malheureusement, les sons pour les *applications* ne peuvent pas être configurés ici).

Installer ou configurer des haut-parleurs

La plupart des PC sont fournis avec seulement deux haut-parleurs. D'autres en ont quatre, et d'autres encore, destinés au jeu ou au *home cinema*, peuvent en posséder jusqu'à huit. Pour prendre en compte toutes ces configurations possibles, Windows inclut un outil de configuration et de test de haut-parleurs.

Si vous installez de nouvelles enceintes, ou si vous n'êtes pas certain que votre installation actuelle est parfaitement configurée, suivez ces étapes :



- 1. Cliquez du bouton droit sur l'icône du haut-parleur, à droite dans la barre des tâches. Dans le menu qui apparaît, choisissez Périphériques de lecture.**
- 2. Dans la boîte de dialogue Son, cliquez sur l'icône qui correspond à votre matériel, puis sur le bouton Configurer.**

La boîte de dialogue Configurer les haut-parleurs apparaît ([voir la Figure 12.14](#)).




FIGURE 12.14 Configurez vos haut-parleurs.

- 3. Cliquez sur le bouton Tester. Ajustez si nécessaire les réglages de vos haut-parleurs, puis cliquez sur le bouton Suivant.**

Windows va vous demander de choisir le nombre de haut-parleurs à utiliser et de valider leur position. Chacun va jouer un son tour à tour pour que vous puissiez bien vous rendre compte du résultat.

- 4. Cliquez sur Terminer pour clore la configuration. Recommencez la même procédure pour vos autres dispositifs audio. Cliquez sur OK quand vous avez fini.**

Tant que vous y êtes, vous devriez aussi tester le réglage de volume de votre micro en cliquant sur l'onglet Enregistrement de la boîte de dialogue Son. Parcourez

également les réglages des autres appareils audio que vous auriez pu vous offrir.

Si vos haut-parleurs et votre micro n'apparaissent pas dans cette boîte de dialogue, c'est que Windows ne les a pas reconnus, et donc qu'il ne sait pas qu'ils sont branchés sur votre PC. Cela signifie généralement que vous devez installer un nouveau *pilote*, un travail ennuyeux que je traite dans le [Chapitre 13](#).

Ajouter un appareil Bluetooth

La technologie Bluetooth vous permet de connecter des appareils sans fil à votre ordinateur, ce qui peut vous aider à faire un peu de ménage sur votre bureau. Avec une tablette, il est possible d'ajouter ainsi une souris et un clavier sans accaparer l'un de vos ports USB.

Les liaisons Bluetooth peuvent aussi permettre une communication sans fil entre votre téléphone portable et votre ordinateur ou votre tablette, du moins si votre matériel et votre fournisseur d'accès vous y autorisent.

Pour ajouter un dispositif Bluetooth à votre système, suivez ces étapes :

- 1. Assurez-vous tout d'abord que 'appareil Bluetooth est allumé et opérationnel.**

Parfois, il vous suffit d'actionner un commutateur. Dans d'autres cas, il faut appuyer sur un bouton jusqu'à ce que sa petite lumière commence à clignoter.

- 2. Dans le menu Démarrer, cliquez sur l'icône Paramètres.**

3. Cliquez sur le bouton Périphériques.

La liste des dispositifs connectés à votre système va apparaître.

4. Cliquez sur l'option Bluetooth.

L'ordinateur recherche un nouvel appareil Bluetooth situé à portée.

Si rien ne se passe, recommencez à partir de l'Étape 1 et vérifiez que votre appareil Bluetooth est bien allumé (attendez tout de même une trentaine de secondes avant de recommencer).

5. Lorsque le nom de votre dispositif apparaît sous le bouton Ajouter un périphérique, cliquez dessus ou tapotez-le.

6. Si nécessaire, saisissez le code associé à votre matériel puis demandez à jumeler le tout.

C'est là que la situation se complique. Pour des raisons de sécurité, vous devez prouver que vous êtes bien assis devant votre *propre* ordinateur, et que vous n'êtes pas un vulgaire malfrat qui tenterait de le pirater. Malheureusement, les appareils emploient des techniques plus ou moins différentes pour vous demander de prouver votre innocence.

Parfois, vous devez entrer une chaîne secrète de chiffres (un *passcode*) aussi bien sur votre dispositif Bluetooth que sur votre ordinateur. En général, ce code se dissimule quelque part dans le manuel de votre appareil. Mais vous devez faire vite avant que l'autre bout de la chaîne se lasse et arrête d'attendre.

Dans certains cas, par exemple avec une souris Bluetooth, vous devez appuyer à ce moment sur un petit bouton. Les téléphones portables peuvent aussi vous demander d'appuyer ou de cliquer sur quelque chose lorsque les codes sont identiques des deux côtés.



En cas de doute, tapez **0000**. C'est le code universel et par défaut du matériel Bluetooth.

L'ordinateur et le dispositif Bluetooth correctement appariés, le nom et l'icône de celui-ci apparaîtront dans la liste des périphériques de l'écran Paramètres.

Ajouter une imprimante

Les constructeurs d'imprimantes étant incapables de se mettre d'accord sur une procédure d'installation standard, deux voies s'offrent éventuellement à vous :

- » Certains fabricants vous demandent simplement de brancher l'imprimante en reliant un câble à un port USB de votre ordinateur. Windows détecte alors automatiquement le nouveau matériel, le reconnaît et l'installe. Il ne vous reste plus qu'à mettre de l'encre ou du toner, insérer du papier dans le bac prévu à cet effet, et c'est tout.
- » D'autres fabricants utilisent une approche moins souple. Ils vous demandent d'installer leur logiciel *avant* de connecter l'imprimante. Et celle-ci risque de ne pas fonctionner

correctement si vous ne respectez pas cet ordre d'installation.

Il n'y a hélas qu'une seule façon de savoir comment vous y prendre : consulter le manuel de l'imprimante (dans le meilleur des cas, vous trouverez dans le carton de celle-ci un joli document plein de couleurs qui décrit toute la procédure à suivre).

Si votre imprimante n'est pas livrée avec un ou deux CD-ROM, insérez vos cartouches, mettez du papier dans le bas, et suivez ces étapes :

1. **Windows étant actif et bien éveillé, branchez l'imprimante au PC et allumez-la.**

Windows, avec un peu de chance, affichera un message vous informant que l'imprimante a été installée avec succès. Mais ne vous en contentez pas et effectuez quelques tests.

2. **Cliquez du bouton droit sur le bouton Démarrer, et choisissez Panneau de configuration.**

3. **Dans la catégorie Matériel et audio, cliquez sur le lien Afficher les périphériques et imprimantes.**

Le Panneau de configuration va afficher les périphériques présents, dont les imprimantes. Avec un peu de chance, vous allez y retrouver la vôtre. Quand vous avez localisé son icône, faites un clic du bouton droit sur celle-ci puis choisissez dans le menu l'option Propriétés de l'imprimante. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, cliquez sur le bouton Imprimer une page de test. Si tout se

déroule comme vous l'espériez, vous avez terminé. Félicitations.

La page de test ne s'est pas imprimée correctement ? Vérifiez que tous les éléments de l'emballage ont bien été retirés de l'imprimante, et qu'elle est bien alimentée en encre ou en toner. Si cela ne suffit pas, il est bien possible que le matériel soit défectueux. Il ne vous reste plus qu'à retourner à la boutique où vous l'avez acheté, ou à contacter le service après-vente adéquat.

4. Si l'imprimante n'est pas localisée par Windows, cliquez sur le bouton Ajouter une imprimante.

Le système d'exploitation relance une analyse des imprimantes avec ou sans fil. Au bout de quelques minutes, il affiche la liste des imprimantes disponibles dont le pilote d'impression n'a pas été installé sur votre PC. Sélectionnez l'imprimante à installer et cliquez sur Suivant puis conformez-vous aux instructions qui s'affichent.



Windows possède par défaut une imprimante appelée Microsoft XPS Document Printer. Comme ce n'est pas *réellement* une imprimante, vous pouvez l'ignorer sans problème.



Avec de nombreuses applications, vous pouvez aussi demander à imprimer un document sous la forme d'un fichier au format PDF. Vous pourrez ensuite, par exemple, transmettre ce fichier via un e-mail. Et si votre correspondant(e) n'arrive pas à le lire, dites-lui de télécharger et d'installer Acrobat Reader (get.adobe.com/reader/).

Et voilà. Pour la plupart des utilisateurs, tout cela est suffisant et l'imprimante fonctionne très vite parfaitement. Dans le cas contraire, reportez-vous au [Chapitre 8](#) pour plus d'explications sur les problèmes d'impression.



Si plusieurs imprimantes sont attachées ou connectées à votre ordinateur, faites un clic du bouton droit sur l'icône de celle dont vous vous servez le plus souvent, et choisissez l'option Définir comme imprimante par défaut dans le menu contextuel. Windows s'en servira alors automatiquement, sauf spécification contraire de votre part.

- » Pour supprimer une imprimante dont vous ne vous servez plus, faites un clic du bouton droit sur l'icône qui la représente dans le Panneau de configuration, et choisissez dans le menu l'option Supprimer le périphérique. Son nom n'apparaîtra plus lorsque vous lancerez une impression à partir d'une application. Si Windows vous propose de désinstaller aussi les pilotes et tout le logiciel associé, cliquez sur Oui (à moins que vous ne pensiez avoir à réinstaller ce matériel à l'avenir).
- » Vous pouvez modifier les paramètres d'impression dans la plupart des programmes. Ouvrez le menu Fichier ou son équivalent (vous devrez peut-être appuyer sur la touche Alt du clavier pour faire apparaître les menus), et sélectionnez-y la commande Imprimer, ou Configuration de l'impression, ou quelque chose du même style. La fenêtre qui s'affiche vous permet de définir une taille de papier, de

configurer graphismes et polices de caractères, et plein d'autres choses encore, par exemple l'impression recto verso.



- » Pour partager rapidement une imprimante sur un réseau, créez un groupe résidentiel (voyez à ce sujet le [Chapitre 14](#)). Avec un peu de chance, votre imprimante devrait être facilement accessible à tous les utilisateurs du réseau.
- » Si le logiciel associé à votre imprimante vous semble confus, essayez de cliquer sur un bouton Aide ou son équivalent dans la boîte de dialogue correspondante. Chaque imprimante a ses propres options et paramètres, et Windows ne peut pas tout savoir sur votre modèle particulier.

Horloge, langue et région



Microsoft a conçu cette rubrique pour les utilisateurs itinérants, ceux qui voyagent loin et traversent les fuseaux horaires. Sinon, cette information n'apparaît le plus souvent qu'une seule fois, lors de la première mise en route de l'ordinateur. Windows se souvient de la date et de l'heure, même quand votre PC est éteint.

Les possesseurs d'appareil portable, comme ceux qui doivent travailler dans différentes langues, apprécieront cependant de pouvoir adapter facilement tout cela à leurs besoins.

Vous pouvez facilement régler la date, l'heure, et la région depuis l'écran d'accueil :

1. Cliquez du bouton droit sur le bouton **Démarrer**, et choisissez l'option **Panneau de configuration**.
2. Dans l'écran éponyme qui apparaît, cliquez sur la catégorie **Horloge, langue et région**.

Trois sections sont proposées :



- » **Date et heure** : vous pouvez ici définir le jour et l'heure, changer de fuseau horaire, ou encore définir plusieurs horloges. Notez en passant qu'il est aussi possible de cliquer sur le bouton qui donne l'heure et la date, à droite de la barre des tâches, puis sur le lien **Modifier les paramètres** de la date et de l'heure.



- » **Langue** : si vous êtes bilingue ou multilingue, visitez cette zone pour choisir d'autres langages en fonction des documents sur lesquels vous travaillez.



- » **Région** : vous voyagez au Mexique ? Cliquez sur l'icône de cette catégorie et choisissez ce pays dans la liste **Format**. Automatiquement, Windows va basculer vers le format de date et de monnaie de ce pays. Cliquez sur l'onglet **Localisation**, et choisissez également le nom du pays que vous visitez dans la liste **Localisation d'origine**.

Ajouter ou supprimer des programmes

Supprimer une application du menu Démarrer ne demande aucun effort particulier. Cliquez du bouton droit sur le pavé voulu, et choisissez Supprimer du menu Démarrer dans le menu contextuel qui s'affiche. Simple comme bonjour...

En fait, cette action ne supprime pas réellement l'application. Vous la retrouverez en sélectionnant par exemple l'option Toutes les applications dans le menu Démarrer. Pour détruire totalement une application ou un programme de votre PC, suivez ces étapes :



1. **Cliquez sur le bouton Démarrer puis, dans la colonne de gauche, sur l'icône Paramètres.**

La fenêtre Paramètres apparaît.



2. **Cliquez sur l'icône Système, puis sur Applications et fonctionnalités.**

La liste des applications installées dans le PC apparaît ([voir la Figure 12.15](#)). Remarquez au passage que cette liste peut être triée par nom, par taille ou par date d'installation.



FIGURE 12.15 Cliquez sur le nom d’une application indésirable, puis sur Désinstaller.



Il est aussi possible de se limiter aux programmes installés sur certains lecteurs, ce qui peut être pratique par exemple avec une tablette pour déplacer une application vers la carte mémoire.

3. **Cliquez sur le programme dont vous ne voulez plus, puis sur le bouton Désinstaller.**

Lorsque vous cliquez sur un nom, un panneau s'affiche. Il propose deux boutons :

- **Modifier** ou **Déplacer** : l'option Modifier permet à l'éditeur du programme de lui apporter des modifications. Si la place commence à manquer dans la mémoire principale de la tablette, le bouton Déplacer permet de déplacer le programme vers la carte mémoire installée dans l'appareil. Sur un PC, le bouton Déplacer est inopérant.
- **Désinstaller** : cliquez sur ce bouton pour supprimer totalement le programme de l'ordinateur. Vous devrez confirmer ce choix.

La désinstallation d'un programme est définitive (vous pourrez toujours le réinstaller si vous avez conservé le fichier d'installation, ou l'adresse du site Internet d'où vous l'avez téléchargé, ou le CD d'origine). Contrairement aux autres éléments que vous supprimez, un programme désinstallé ne laisse aucune trace dans la Corbeille.



Pour désinstaller un programme, passez toujours par le Panneau de configuration. Ne vous contentez pas d'effacer les fichiers ou les dossiers de l'application. Cela risquerait fort de ne pas résoudre le problème et même de déstabiliser Windows.

Installer de nouveaux programmes

De nos jours, la plupart des programmes s'installent automatiquement dès que vous insérez leur CD-ROM (ou leur DVD) dans votre lecteur, ou après un double-clic sur leur fichier, une fois le téléchargement terminé.

Si vous n'êtes pas sûr qu'un programme se soit installé correctement, recherchez son nom dans le menu Démarrer. S'il apparaît dans la liste alphabétique Toutes les applications, vous avez gagné.

Dans le cas contraire, voici quelques conseils qui pourraient bien vous aider :

- » Pour installer des programmes, vous devez être connecté avec un compte au niveau Administrateur (ce qui est normalement et automatiquement le cas de l'acheteur de l'ordinateur). Cela permet d'éviter que les enfants, des personnes indésirables ou tout autre individu avec un compte limité ou invité, puissent infecter votre ordinateur avec un programme malveillant. Les comptes d'utilisateurs sont expliqués au [Chapitre 14](#).
- » Les programmes récupérés sur l'Internet sont normalement stockés dans le dossier Téléchargements de Windows. Ouvrez l'Explorateur de fichiers depuis la barre des tâches. Cliquez ensuite sur la ligne Téléchargement, dans la rubrique Accès rapide du volet de gauche. Double-cliquez alors sur le nom du programme que vous venez de télécharger pour l'installer.
- » Nombre de programmes font preuve de gourmandise en vous proposant lors de leur

installation de créer un nouveau raccourci sur le bureau, dans le menu Démarrer *et* dans la barre d'accès rapide. Dites Oui à tout. Vous pourrez ainsi lancer le programme depuis votre bureau, ce qui vous évitera une recherche dans le menu Démarrer. Et si vous changez d'avis, aucun problème : faites un clic du bouton droit sur l'icône du programme, et choisissez selon le cas Supprimer ou encore Détacher ce programme de la barre des tâches pour vous débarrasser de cette icône.



- » Une bonne idée, c'est de toujours créer un point de restauration avant d'installer un nouveau programme (voyez à ce sujet le [Chapitre 13](#)). Si celui-ci commence à vous jouer des tours, servez-vous de l'utilitaire de restauration du système pour revenir à un état stable de Windows et retrouver celui-ci dans l'état où il se trouvait avant cette installation.



- » Alors que vous double-cliquez sur le fichier .exe du programme à installer, vous voyez apparaître un message abscons signalant qu'il manque un élément (souvent une librairie dll), empêchant ainsi le programme de s'installer. Pas de panique. Fermez ce message. Ensuite, faites un clic du bouton droit sur le fichier d'installation. Dans le menu contextuel qui apparaît, choisissez l'option Exécuter en tant qu'administrateur. Dans la boîte de dialogue Contrôle de compte d'utilisateur, cliquez sur le bouton Oui. Le programme devrait maintenant s'installer sans aucun problème.

Modifier Windows pour l'adapter à un handicap

Le Panneau de configuration contient de nombreuses d'options améliorant l'ergonomie de Windows.

Si votre vue est déficiente, vous apprécierez de pouvoir agrandir la taille des caractères affichés à l'écran.



Il est désormais possible de régler les options d'ergonomie depuis l'écran d'accueil, en exécutant la procédure suivante :

1. **Ouvrez le menu Démarrer puis dans la colonne à gauche, cliquez sur l'icône Paramètres.**
2. **Dans la fenêtre Paramètres, cliquez sur la catégorie Options d'ergonomie.**

Vous accédez aux sous-catégories et options de la [Figure 12.16](#) :

- **Narrateur** : en activant cette option, tout le contenu, actions, et comportements sont décrits par une voix. Le narrateur est idéal pour les malvoyants. Vous pouvez choisir la voix, la tonalité et la vitesse de la diction. Vous pouvez définir les catégories de sons émis, et les indications vocales des mouvements du curseur (pointeur de la souris).
- **Loupe** : si vous avez des problèmes de vue, la loupe agrandit l'affichage sur l'écran pour que vous puissiez mieux repérer la position de la souris.

- **Contraste élevé** : élimine la plupart des couleurs à l'écran de manière à ce que les personnes ayant des difficultés de vision puissent mieux distinguer les fenêtres et la position du pointeur de la souris.




FIGURE 12.16 Les options d'ergonomie sont accessibles depuis la fenêtre Paramètres.

- **Sous-titres** : ces options permettent d'afficher si possible les sous-titres dans les films.

- **Clavier** : permet de définir le comportement du clavier en fonction de votre aptitude à l'utiliser malgré votre handicap. Vous pouvez activer le clavier visuel afin de taper les caractères à l'aide de votre souris.
- **Souris** : permet de choisir la taille de la souris et son niveau de contraste. Vous pouvez également activer une option qui permet de déplacer le pointeur de la souris avec les touches du clavier.
- **Autres options** : donne accès à des paramétrages spécifiques comme la durée d'affichage des notifications, l'épaisseur du curseur (point d'insertion des zones de saisie de texte), et l'affichage ou non de l'arrière-plan de Windows.



Vous pouvez accéder à ces paramètres depuis le Panneau de configuration :

1. Ouvrez le Panneau de configuration.

Vous disposez de plusieurs méthodes pour activer le Panneau de configuration, en particulier :

- **Souris** : cliquez du bouton droit sur le bouton Démarrer. Dans le menu qui apparaît, cliquez sur la ligne Panneau de configuration.
- **Écran tactile** : depuis le bureau, effectuez un balayage à partir du côté droit de l'écran, puis tapez sur l'icône



Paramètres, et enfin sur Panneau de configuration.

2. Dans le Panneau de configuration, cliquez sur la catégorie Options d'ergonomie.
3. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, cliquez de nouveau sur Options d'ergonomie.

La fenêtre correspondante s'affiche ([voir la Figure 12.17](#)). La voix de Windows s'active aussi pour vous expliquer comment choisir et configurer ces outils.

4. Cliquez sur le lien Afficher des recommandations pour faciliter l'utilisation de l'ordinateur.




FIGURE 12.17 La fenêtre Options d'ergonomie propose de multiples aides pour les utilisateurs victimes de certains handicaps.

De cette manière, Windows va afficher un questionnaire qui vous permettra de juger des adaptations dont vous avez besoin (ou qui permettra à une personne qui vous aide de le faire pour vous). Après quoi, Windows ajustera automatiquement ses réglages pour s'adapter à vos problèmes.

Si cela ne vous convient pas, passez à l'Étape 5.

5. Effectuez manuellement les modifications voulues.

La fenêtre Options d'ergonomie propose divers commutateurs pour vous aider à mieux contrôler votre clavier, votre souris, vos sons ou encore votre affichage.

Choisissez les options voulues pour activer immédiatement les fonctionnalités correspondantes. Refermez la fenêtre Options d'ergonomie pour annuler ces aides. Sinon, passez à l'Étape 6.

6. Choisissez un réglage spécifique dans la section Explorer tous les paramètres.

Ici, Windows vous permet d'opérer des réglages plus fins de manière à configurer certains réglages, notamment pour :

- Optimiser l'affichage pour les non ou malvoyants.

- Utiliser l'ordinateur sans souris et sans clavier.
- Ajuster la sensibilité de la souris et du clavier pour compenser des difficultés de mouvement.
- Remplacer les sons par d'autres types d'alertes.
- Rendre certaines tâches plus faciles à accomplir.

Certaines associations peuvent proposer une assistance pour aider les personnes handicapées à opérer ces réglages afin qu'elles puissent utiliser leur ordinateur dans les meilleures conditions possibles.

Chapitre 13

Efficacité et sécurisation

DANS CE CHAPITRE :

- » Créer un point de restauration
 - » Sauvegarder votre ordinateur avec l'Histoire des fichiers
 - » Libérer de la place sur votre disque dur
 - » Accélérer votre ordinateur
 - » Rechercher et installer un nouveau pilote
-

Si votre PC semble fonctionner raisonnablement bien, et que ce « raisonnablement » ne vous paraît pas suffisant, restez avec moi. Ce chapitre vous explique comment continuer dans cette voie le plus longtemps possible.

Vous allez trouver ici une sorte de « check-list », chaque section décrivant une tâche assez simple, et surtout nécessaire, pour que Windows (et vous avec) soit en pleine forme. Vous découvrirez par exemple ici comment activer la sauvegarde automatique des fichiers avec le programme de Windows appelé *Histoire des fichiers*.

Si quelqu'un vous dit que votre ordinateur a un mauvais pilote, ne le prenez pas comme une insulte personnelle. Un *pilote* est un petit programme qui aide Windows à dialoguer avec divers matériels internes et externes connectés à votre ordinateur. Ce chapitre vous explique aussi comment vous débarrasser d'un mauvais pilote pour mettre le bon derrière le volant.



En plus de tout ce qui est décrit dans ce chapitre, assurez-vous que ses outils Windows Update (pour les mises à jour) et Windows Defender (pour se débarrasser des intrus malveillants) sont bien activés en mode de pilotage automatique. Si nécessaire, reportez-vous au [Chapitre 11](#). Ces programmes font un gros travail pour aider votre ordinateur à fonctionner en toute sécurité.

CRÉER UN POINT DE RESTAURATION

Windows prend ses distances avec les points de restauration des anciennes versions. Il propose d'autres outils, comme Dépannage et Récupération. Mais les fans des points de restauration ne sont pas oubliés, et il est toujours possible de faire appel à ceux-ci pour remettre votre PC dans un état antérieur où il se sentait en meilleure santé.

Pour créer un point de restauration, suivez ces étapes :

1. **Cliquez sur le bouton Cortana. Dans le champ de recherche, saisissez le mot restauration.**

Une liste de fonctions correspondant à la restauration apparaît.

2. **Cliquez sur Créer un point de restauration.**

La fenêtre Propriétés système s'affiche en ouvrant son onglet Protection du système. Vous y trouvez une liste d'options concernant la restauration du système ([voir la Figure 13.1](#)).

- 3. Dans la liste des lecteurs disponibles, cliquez sur Disque C : (Système). Cliquez ensuite sur le bouton Configurer. Dans la fenêtre qui apparaît, cliquez sur l'option Activer la protection du système, puis sur le bouton OK.**

De cette manière, vous activez la protection pour votre disque C : , ce qui est indispensable pour pouvoir créer un point de restauration. Vous revenez à l'onglet Protection du système.

- 4. Cliquez sur le bouton Créer situé dans la partie inférieure droite de la boîte de dialogue.**
- 5. Entrez un nom pour votre nouveau point de restauration puis cliquez sur Créer.**

Windows fait le travail demandé, puis vous informe que le point de restauration a été créé. Cliquez sur Fermer. Vous pouvez refermer la boîte de dialogue Propriétés système.

En créant vos propres points de restauration les bons jours, vous saurez immédiatement lesquels utiliser lorsque le temps se couvre.




FIGURE 13.1 Créer un point de restauration.

Windows et ses outils de maintenance

Windows contient toute une boîte à outils pour améliorer son fonctionnement. Certains s'exécutent

automatiquement, ce qui limite votre intervention à vérifier qu'ils sont bien activés. D'autres vous aident à prévenir des désastres potentiels en sauvegardant les fichiers de votre PC.



Pour accéder à cette boîte à outils de survie, cliquez du bouton droit de la souris sur le bouton Démarrer si vous utilisez Windows sur un ordinateur non tactile. Dans le menu contextuel qui apparaît, choisissez Panneau de configuration. Cliquez sur la catégorie Système et sécurité. La fenêtre illustrée sur la [Figure 13.2](#) apparaît.




FIGURE 13.2 Les outils Système et sécurité de Windows.

Voici les outils qui vous seront particulièrement utiles :



- » **Système** : les types du support technique adorent cette catégorie. Vous y trouvez votre

version de Windows, le type de composants que contient votre PC, la description de votre ordinateur ou encore le nom de votre ordinateur.



- » **Options d'alimentation** : vous n'êtes pas certain de savoir si votre PC est en veille, s'il hiberne ou s'il est tout simplement éteint ? Le [Chapitre 3](#) vous explique les différences entre ces états, et ce chapitre vous montre aussi comment ajuster le degré de léthargie que subit votre ordinateur quand vous appuyez sur le bouton d'arrêt (ou lorsque vous refermez le couvercle de votre ordinateur portable).



- » **Historique des fichiers** : c'est le programme de sauvegarde introduit depuis Windows 8. Il tisse un filet de sécurité autour des fichiers enregistrés dans vos principaux dossiers, ce qui vous permet d'en retrouver des copies en bon état si par malheur les choses tournaient mal. Vous n'avez donc aucune excuse si vous ne l'activez pas. Tous les disques durs peuvent mourir un jour, et vous y avez enregistré des tas et des tas de souvenirs. De plus, l'Historique des fichiers facilite le transfert d'un ancien PC vers un nouvel ordinateur.



- » **Outils d'administration** : cette catégorie *a priori* rébarbative contient une pépite. Il s'agit d'un programme de nettoyage qui permet d'éliminer plein de déchets sur votre disque dur afin de libérer de la place.

Ces différentes tâches sont décrites plus en détail dans les sections qui suivent.

Sauvegarder l'ordinateur avec l'Historique des fichiers

Malheureusement, votre disque dur peut tomber en panne, anéantissant de ce fait tout ce qu'il contient : toutes vos photographies numériques, vos morceaux de musiques, vos lettres, vos données financières, les vieux documents que vous aviez numérisés, bref tout ce que vous aviez pu créer et enregistrer sur votre PC.

C'est pourquoi vous devez régulièrement sauvegarder vos fichiers. Si votre disque dur vous lâche, ces copies de sauvegarde sauveront vos documents du désastre.

Windows 8 a introduit une solution de sauvegarde appelée *Historique des fichiers*. Il est présent dans Windows 10. Une fois que vous l'avez réveillé, cet historique sauvegarde le contenu de vos bibliothèques une fois par heure. Ce programme est facile à activer, facile à configurer, s'exécute automatiquement, et sauvegarde tout ce dont vous pourrez avoir besoin un jour.

Mais avant que l'Historique des fichiers ne devienne opérationnel, vous avez besoin de deux éléments :

- » **Un disque dur externe** : cet accessoire est indispensable pour pouvoir réaliser automatiquement ces sauvegardes. Après l'avoir connecté à un port USB de l'ordinateur, Windows le reconnaît immédiatement. Il vous suffit de le laisser connecté pour que les sauvegardes s'effectuent automatiquement.



Utilisez une clé USB si vous avez un ordinateur portable, ou une carte mémoire si vous possédez une tablette, pour vos sauvegardes. Mais, il y a un inconvénient : si on vous vole votre appareil, et que cet accessoire était branché dessus, vous perdez tout d'un coup...

- » **Activer l'Histoire des fichiers** : cet outil est livré gratuitement avec toutes les versions de Windows. Mais il ne fera rien tant que vous ne lui aurez pas donné l'ordre de démarrer.

Pour que Windows puisse automatiquement sauvegarder votre travail toutes les heures, suivez ces étapes :

1. **Branchez le disque dur externe sur un port USB de l'ordinateur**

Ou insérez votre clé USB dans un port de votre ordinateur, ou bien encore une carte mémoire de bonne capacité dans votre tablette.

2. **Ouvrez le Panneau de configuration.**

Le [Chapitre 12](#) vous explique dans les détails comment procéder.

3. **Sélectionnez la catégorie Système et sécurité, puis cliquez sur le lien Historique des fichiers.**

La fenêtre Historique des fichiers s'affiche ([voir la Figure 13.3](#)). Le programme va s'efforcer de déterminer quelle unité de disque il peut utiliser pour vos sauvegardes. S'il fait le bon choix, passez à l'Étape 5. Sinon, continuez à l'Étape 4.

4. **Si vous avez besoin de changer de disque, cliquez sur le lien Sélectionner un lecteur situé**

dans le volet gauche de la fenêtre.



FIGURE 13.3 Sélectionner un lecteur pour y effectuer la sauvegarde de votre système.

La fenêtre Sélectionner un lecteur apparaît. Vous y trouvez la liste de tous les supports disponibles. Cliquez sur celui que vous voulez utiliser, puis sur le bouton OK. Si votre disque n'est pas affiché, cela signifie que Windows ne l'a pas reconnu. Débranchez-le, redémarrez votre ordinateur, et reconnectez le disque sur un autre port USB.

La fenêtre Sélectionner un lecteur propose aussi une option Ajouter un emplacement réseau. Vous pouvez l'utiliser pour choisir une unité (et un dossier) disponible sur votre réseau (ce sujet est traité dans le [Chapitre 15](#)).

5. Cliquez sur le bouton Activer.

Cette action lance le démarrage de l'Historique des fichiers. Il est alors possible que Windows vous demande si vous voulez partager vos sauvegardes avec d'autres membres de votre

groupe résidentiel. Choisissez Oui si l’Historique des fichiers est enregistré sur un gros disque dur accessible par tous, ou Non si vous utilisez un support facilement amovible (ou tout simplement si vous préférez jouer en solo).

L’Historique des fichiers fait un travail remarquable pour vous faciliter l’existence, de manière totalement automatique. Pour autant, quelques connaissances un peu plus poussées à son sujet vous seront utiles :



- » Si vous essayez de sauvegarder une unité de disque en réseau sur un autre PC, Windows vous demandera d’entrer le nom et le mot de passe d’un compte Administrateur sur l’autre machine.
- » L’Historique des fichiers sauvegarde tout ce qui se trouve dans vos bibliothèques (Documents, Musique, Images et Vidéos) ainsi que le contenu du dossier Public. Ce qui paraît naturel, puisque c’est là que vous stockez normalement vos fichiers. Pour ajouter de nouveaux dossiers ou pour éliminer certaines bibliothèques (vos vidéos sont par exemple déjà conservées ailleurs), cliquez sur le lien Exclure des dossiers situé dans le volet gauche de la fenêtre Historique des fichiers.
- » Normalement, Windows effectue une sauvegarde toutes les heures. Pour modifier ce réglage, cliquez, toujours sur la gauche de la fenêtre, sur le lien Paramètres avancés. Choisissez la fréquence voulue dans la liste Enregistrer les copies des fichiers puis cliquez sur le bouton Enregistrer les modifications (vous pouvez régler de toutes les dix minutes à une fois par jour).

- » Lorsque vous activez l’Historique des fichiers, Windows lance immédiatement la procédure de sauvegarde, même si rien n’est encore programmé. Cela vient du fait que Windows est toujours extrêmement vigilant et qu’il ne veut pas risquer de vous faire perdre quoi que ce soit. Après tout, votre disque dur va peut-être vous lâcher dans moins de dix minutes...



Initialement, Windows sauvegarde la totalité du contenu des dossiers concernés. Par la suite, il va uniquement enregistrer les fichiers qui ont été modifiés depuis la dernière fois. Mais comme il conserve des copies de tout le monde, ceci vous permet d’avoir des tas de sauvegardes parmi lesquelles vous pourrez faire votre choix en cas de besoin.

- » Non seulement l’Historique des fichiers travaille dans l’urgence, mais il vous permet en plus de comparer l’état actuel des fichiers avec les versions enregistrées quelque temps auparavant. Cela vous permet de rappeler à la vie de meilleures versions dans le cas où vous auriez récupéré les pires.



- » Windows place vos sauvegardes dans un dossier appelé FileHistory du disque que vous avez choisi. Ne déplacez pas ce dossier, ou sinon Windows risque de ne plus pouvoir le retrouver le jour où vous aurez besoin d’effectuer une restauration.



Utiliser l’Historique des fichiers est aussi une bonne méthode pour transférer des fichiers vers un nouvel ordinateur.

Trouver des informations techniques sur votre ordinateur

Vous pouvez trouver des informations sur votre système informatique pour le cas où vous auriez besoin de les communiquer à un quelconque service technique.

Pour cela, cliquez du bouton droit sur le bouton Démarrer et choisissez l’option Panneau de configuration. Cliquez ensuite sur Système et sécurité, puis sur Système. La fenêtre Système contient un certain nombre d’informations techniques sur les entrailles de votre système ([voir la Figure 13.4](#)) :



FIGURE 13.4 Cliquez sur l'icône Système pour afficher des informations techniques sur votre PC.

- » **Édition Windows** : Windows existe en plusieurs versions. Cette section permet de savoir laquelle tourne sur votre ordinateur.
- » **Système** : pour tout savoir sur le type du processeur, ainsi que la quantité de mémoire vive installée dans l'ordinateur, ou encore pour savoir si votre écran est tactile ou non.
- » **Paramètres de nom d'ordinateur, de domaine et de groupe de travail** : cette section identifie le nom de votre ordinateur ainsi que son *groupe de travail*, un terme utilisé lorsque plusieurs machines sont reliées en réseau (les réseaux sont traités dans le [Chapitre 15](#)). Windows définit automatiquement le nom du groupe de travail

dans le cas d'un réseau domestique. Par défaut, c'est WORKGROUP.

- » **Activation de Windows :** pour empêcher les gens d'acheter une seule copie de Windows pour l'installer sur plusieurs ordinateurs, Microsoft exige que Windows soit *activé*, un processus qui lie le fonctionnement du système d'exploitation à ce seul ordinateur.

Le volet gauche de la fenêtre propose des tâches plus avancées qui pourront peut-être vous servir un jour de grande panique, lorsque quelque chose semble mal tourner sur votre PC et que vous cherchez l'issue de secours. Voyons brièvement cela :

- » **Gestionnaire de périphériques :** cette option liste tout ce que contient votre ordinateur, mais avec une présentation franchement inamicale. Si vous voyez un point d'exclamation devant le nom d'un matériel, cela signifie qu'il y a un problème avec lui. Double-cliquez dessus pour voir les explications que donne Windows à ce sujet. Parfois, un bouton proposant une aide à la résolution du problème apparaît. Cliquez bien sûr dessus pour que Windows tente de régler lui-même la situation.
- » **Paramètres d'utilisation à distance :** rarement utilisé, cet outil complexe permet à des techniciens de prendre le contrôle de votre PC via l'Internet. Assurez-vous que c'est vraiment un technicien et qu'il est compétent. Vous pourrez alors le laisser faire pour résoudre vos difficultés. Et ne croyez jamais les messages qui

vous demandent d'activer l'utilisation à distance. C'est une arnaque bien connue...

- » **Protection du système** : cette option vous permet de créer des points de restauration (reportez-vous au début de ce chapitre). Vous pouvez également utiliser ce lien pour restaurer votre PC dans un état antérieur, disons à un jour où il était en bien meilleure forme.
- » **Paramètres système avancés** : seuls les technogourous aiment passer du temps ici. Tous les autres utilisateurs peuvent s'en passer.

La plupart des réglages et paramètres qui se trouvent dans la fenêtre Système sont plutôt compliqués. Ne vous cassez pas trop la tête avec eux, à moins de savoir exactement ce que vous faites, ou que quelqu'un d'une assistance technique vous dise de changer tel ou tel paramètre.

Libérer de l'espace sur le disque dur

Windows occupe un certain espace sur votre disque dur, même s'il est plus mince que certaines versions précédentes. Si vos programmes commencent à se plaindre d'un manque de place, essayez ce qui suit :

1. **Cliquez du bouton droit sur le bouton Démarrer, puis choisissez l'option Panneau de configuration.**



- 2. Cliquez sur la catégorie Système et sécurité, puis sur le lien Libérer de l'espace disque dans la rubrique Outils d'administration (elle se trouve vers le bas de la fenêtre).**

Si le PC contient plusieurs disques durs, Windows demandera de choisir celui que vous voulez nettoyer. Sélectionnez votre disque principal, C : , puis cliquez sur OK.

Windows analyse le lecteur puis affiche la boîte de dialogue Nettoyage de disque où il liste tout ce qui peut être supprimé du disque dur et ainsi y libérer de l'espace, comme le montre la [Figure 13.5](#).

- 3. Cochez toutes les cases des éléments à supprimer, puis cliquez sur OK.**




FIGURE 13.5 Les divers éléments pouvant être supprimés d'un disque dur.

Lorsque vous cochez une case, la section Description vous explique ce qui va être supprimé. Quand vous cliquez sur OK, Windows vous demande si vous êtes *totale*ment sûr de vouloir continuer.

Cliquez aussi sur le bouton Nettoyer les fichiers système. Il supprime les débris générés par votre



PC, pas par vous.

4. Cliquez sur le bouton **Supprimer les fichiers**.

Windows va commencer par vider votre corbeille, détruire les résidus de sites Internet visités antérieurement, et ainsi de suite.



Si vous avez procédé à une mise à niveau vers Windows 10, votre ancienne version est normalement conservée sur votre disque dur dans un dossier appelé windows.old. Ce dossier prend une place importante, et vous pouvez vous en débarrasser en cliquant sur le bouton Nettoyer les fichiers système de la boîte de dialogue Nettoyage de disque. Bien entendu, la conséquence de cette action, c'est que vous ne pouvez plus revenir à cette ancienne version.

Un bouton d'arrêt plein de pouvoirs

Au lieu d'utiliser l'icône Marche/Arrêt du menu Démarrer (voyez à ce sujet le [Chapitre 2](#)), éteignez Windows en cliquant du bouton droit sur le bouton Démarrer et choisissez Arrêter ou se déconnecter. Vous disposez ainsi d'une option supplémentaire : Se déconnecter. Elle s'ajoute aux autres options que sont Mettre en veille, Arrêter et Redémarrer.

Se déconnecter signifie refermer sa session utilisateur pour revenir à l'écran d'accueil de Windows. Veillez d'abord à enregistrer les fichiers ouverts, ainsi que les applications actives.

Mettre en veille suspend l'activité de l'ordinateur sans l'arrêter. Il consomme ainsi peu d'énergie et en le réveillant, vous reprenez vos tâches dans l'état où vous les aviez laissées.

Les commandes de Windows sont accessibles en quelques petits clics de souris, mais vous pouvez aussi dire à Windows comment il doit réagir quand vous appuyez sur le bouton Marche/ Arrêt *physique* de l'ordinateur. Arrêter ou ne pas arrêter, là est la question.

Cette même question se pose aux utilisateurs d'un ordinateur portable : que doit-il faire quand le couvercle est refermé ?

Pour choisir votre réponse, suivez ces étapes :



1. **Cliquez du bouton droit sur le bouton Démarrer, puis choisissez l'option Panneau de configuration. Cliquez ensuite sur la catégorie Système et sécurité.**



2. **Cliquez sur l'icône Options d'alimentation.**

La fenêtre des options d'alimentation s'affiche. Par défaut, c'est le mode Utilisation normale (recommandé) qui est activé.

3. **Dans le volet de gauche, cliquez sur le lien Choisir l'action des boutons d'alimentation.**

La fenêtre illustrée sur la [Figure 13.6](#) apparaît. Les options proposées varient selon que vous utilisez un PC de bureau, un ordinateur portable ou encore une tablette.




FIGURE 13.6 Choisissez la réaction de votre ordinateur quand vous appuyez sur le bouton d'arrêt.

4. Sélectionnez les modifications que vous voulez apporter aux réglages par défaut.

En utilisant les menus locaux présents dans cette fenêtre, vous avez la possibilité de demander au bouton Marche/ Arrêt de votre PC de ne rien faire, d'arrêter la machine ou tout simplement d'éteindre l'écran. En cas de doute, choisissez de conserver le mode par défaut, Arrêter (après tout, c'est assez logique).

Les ordinateurs portables et les tablettes disposent de plus d'options que les PC de bureau. Vous pouvez ainsi personnaliser leur comportement selon que vous êtes branché sur le secteur ou que

vous travaillez uniquement avec la batterie. Cela vous permet d'être à pleine puissance dans le premier cas, et d'économiser l'énergie dans le second.



Avec un ordinateur portable, vous pouvez aussi choisir l'action qui suit la fermeture du capot.

Cliquez sur le lien Modifier des paramètres actuellement non disponibles pour affiner vos choix.



Pour plus de sécurité, cochez la case Verrouiller. Cela forcera toute personne qui « réveillerait » votre ordinateur à saisir votre mot de passe pour accéder à Windows, et donc à vos informations.

5. **Cliquez sur le bouton Enregistrer les modifications pour valider vos choix.**

Configurer des périphériques qui ne fonctionnent pas (une histoire de pilotes)

Windows est livré avec un ensemble de *pilotes*, qui sont des programmes lui permettant de communiquer avec les gadgets branchés sur votre PC. Normalement, Windows reconnaît automatiquement vos nouveaux matériels, et tout fonctionne pour le mieux dans le meilleur des mondes. Parfois, il va voir sur l'Internet s'il trouve des instructions lui permettant de terminer automatiquement le travail.

Mais il peut aussi arriver que ce beau conte de fées ne se déroule pas comme espéré. Vous branchez quelque chose qui est trop nouveau pour que Windows le connaisse, ou quelque chose de trop ancien pour qu'il s'en souvienne. À moins qu'un appareil connecté à votre PC ne commence à perdre la tête, et qu'un message bizarre vous demande d'installer un nouveau pilote (ou *driver* si la chose ne connaît pas le français).

Dans de tels cas, il va vous falloir trouver et installer vous-même un pilote Windows adapté à ce matériel. Les meilleurs pilotes sont fournis avec un programme d'installation qui enregistre automatiquement le logiciel au bon endroit, ce qui doit suffire à résoudre le problème. Mais les pires vous laissent vous débrouiller par vos propres moyens.

Si Windows ne reconnaît pas automatiquement, et donc n'installe pas, le pilote qui convient à votre nouveau matériel (même si vous redémarrez votre PC), suivez ces étapes :

- 1. Visitez le site Internet du constructeur et téléchargez la dernière version en date du pilote pour Windows.**

Le nom du site Internet du fabricant est généralement écrit quelque part sur l'emballage ou dans la documentation. Sinon, vous pouvez effectuer une recherche avec Google ou avec Bing en tapant son nom. Vous avez alors une bonne chance de tomber sur un lien du genre `www.nomdufabricant` suivi de `.fr`, ou `.com`, ou encore `.com/fr`.

Recherchez dans les menus du site Internet les liens Support, Téléchargements, ou *Downloads* (c'est pareil, mais en anglais). Vous devez alors entrer généralement le nom de votre modèle, voire son numéro de série, votre système d'exploitation (en l'occurrence Windows 10), ou d'autres informations encore avant de pouvoir accéder au pilote. Certains sites Internet vous demandent même de créer un compte justifiant que vous avez bien acheté un produit de leur marque.

Vous ne trouvez aucun pilote dédié à Windows 10 ? Essayez alors de télécharger une version pour Windows 8.1, 8 ou même 7. Bien souvent, le résultat est le même.

2. Une fois le programme téléchargé, lancez son installation.

Il suffit dans certains cas de valider le message affiché par votre navigateur Internet, et dans d'autres de double-cliquer sur le nom du fichier. Si c'est ce qui se produit, vous êtes pratiquement sauvé. Sinon, passez à l'Étape 3.



Si l'icône du fichier que vous venez de télécharger montre comme une petite fermeture Éclair, faites un clic du bouton droit dessus et choisissez dans le menu qui s'affiche l'option Extraire tout afin de *décompresser* son contenu dans un nouveau dossier. Windows donne à ce dossier le même nom que le fichier, ce qui permet de le retrouver plus facilement.

3. Faites un clic du bouton droit sur le bouton Démarrer et, dans le menu contextuel qui

apparaît, choisissez Gestionnaire de périphériques.



La fenêtre correspondante apparaît. Elle affiche la liste de tous les dispositifs qui se trouvent dans votre ordinateur ou qui lui sont attachés. Celui qui vous pose problème devrait se signaler par la présence sur sa gauche d'une icône figurant un point d'exclamation sur fond jaune.

4. Cliquez sur la ligne correspondant au matériel suspect. Ouvrez ensuite le menu Action, en haut de la fenêtre, et choisissez-y l'option Ajouter un matériel d'ancienne génération.

Cette commande lance l'assistant Ajout de matériel qui vous guide pas à pas dans la procédure d'installation de votre matériel en installant si nécessaire votre nouveau pilote. Mais reconnaissons que cette technique a parfois de quoi dérouter même des utilisateurs expérimentés...

Pour éviter ce genre de problème, le mieux est de toujours avoir des pilotes à jour. Même ceux que vous trouvez sur le disque fourni dans l'emballage d'un nouveau matériel sont bien souvent déjà périmés (mais toujours utilisables). Visitez le site Internet du constructeur, et téléchargez la dernière version en date des pilotes. Il y a de bonnes chances pour qu'elle règle certains problèmes que d'autres utilisateurs ont pu rencontrer par le passé.

Vous avez des problèmes avec un nouveau pilote ? Revenez au Gestionnaire de périphériques, double-cliquez sur la ligne du matériel incriminé, puis activez

l'onglet Pilote dans la boîte de dialogue qui apparaît. Respirez un grand coup, puis cliquez sur le bouton Version précédente. Windows élimine le pilote que vous veniez d'installer pour réactiver la version antérieure. Ce qui ne règle pas forcément votre problème...



Vous venez de découvrir Windows 10. Les constructeurs de matériels aussi... Ils aiment mettre sur le marché de nouveaux appareils. Et pour mieux vous pousser à changer d'imprimante ou autre périphérique, ils laissent de côté la mise à jour de leurs pilotes qui étaient destinés à d'anciennes versions de Windows. Pas de chance pour vous. Désolé...

Chapitre 14

Partager un ordinateur avec plusieurs utilisateurs

DANS CE CHAPITRE :

- » Les comptes d'utilisateurs
 - » Ajouter, supprimer et modifier un compte d'utilisateur
 - » Se faire reconnaître sur l'écran d'accueil
 - » Changer d'utilisateur
 - » Comprendre les mots de passe
-

Windows permet à plusieurs personnes de partager un ordinateur, un portable ou une tablette sans que personne ne puisse jeter un coup d'œil sur les fichiers des autres.

Le secret ? Windows associe à chaque personne un *compte d'utilisateur* personnel qui l'isole efficacement des autres. Lorsque quelqu'un clique sur son nom et saisit son mot de passe, l'ordinateur lui donne accès à ce qui lui appartient, et uniquement à cela. Il affiche en particulier l'écran d'accueil et le bureau de *cette*

personne, avec ses propres réglages, ses programmes et ses fichiers. Il lui interdit de regarder dans les dossiers possédés par d'autres utilisateurs.

Ce chapitre vous explique comment configurer des comptes d'utilisateurs séparés pour chacun des membres de votre famille, y compris le « propriétaire » de l'ordinateur, ou pour tout autre visiteur occasionnel, susceptible d'accéder à votre système.

Il vous explique aussi comment créer des comptes pour vos enfants, ce qui vous permet de suivre leurs activités et de poser des limites là où vous les pensez nécessaires.

Les comptes d'utilisateurs

Windows préfère, sans tout de même l'exiger, que vous définissiez un compte d'utilisateur pour chaque personne qui utilise votre PC. Un tel compte fonctionne un peu comme une invitation personnalisée à une soirée : chacun porte un badge à son nom, ce qui aide Windows à savoir qui est assis devant le clavier. Il existe en fait plusieurs types de comptes d'utilisateurs : Administrateur, Standard, et Invité (plus un compte Standard spécial pour les enfants).

Pour commencer à jouer avec le PC, l'utilisateur doit cliquer sur son propre nom dans l'écran de démarrage ([voir la Figure 14.1](#)).



FIGURE 14.1 Windows permet à chaque utilisateur de se connecter avec son propre compte.

Windows autorise chaque type de compte à effectuer, ou non, tel ou tel type de tâche. Prenons une image. Si l'ordinateur était un hôtel, le compte Administrateur serait celui du gérant, le type qui doit avoir la clé de toutes les chambres. Un client aurait un compte Standard, lui donnant accès à sa chambre et aux parties communes. Un compte Invité serait dévolu à un simple visiteur devant repartir le soir même. Pour utiliser un langage un peu plus « informatique », tous ces types de comptes ont des caractéristiques bien précises :

- » **Administrateur** : l'administrateur contrôle tout l'ordinateur. Il peut décider qui a le droit de jouer avec le PC, et de ce que chaque autre utilisateur peut ou ne peut pas faire. Dans le cas d'un ordinateur sous Windows, c'est généralement son propriétaire qui détient ce

compte seigneurial. L'administrateur crée des comptes pour chacun des autres membres de la famille ou de l'équipe, et il décide des autorisations qu'il délivre ou qu'il refuse.

- » **Standard** : les titulaires d'un compte Standard ont accès à la majeure partie de l'ordinateur, mais ils ne peuvent pas lui apporter des changements importants. Ils n'ont par exemple pas le droit d'installer de nouveaux programmes. Mais ils sont autorisés à lancer ceux qui existent, à la condition toutefois que l'administrateur les ait installés pour tout le monde.
- » **Enfant** : c'est un compte standard, mais qui permet de définir un contrôle parental afin de « surveiller » et de définir l'activité d'un enfant sur un ordinateur. Ce sujet a été abordé dans le [Chapitre 11](#).
- » **Invité** : les invités sont autorisés à jouer avec l'ordinateur, mais celui-ci ne les reconnaît pas par leur nom. Ce genre de compte ressemble assez au type Standard, mais sans aucune confidentialité. Si tout un chacun peut se connecter en tant qu'invité, le bureau conservera l'aspect qui lui a donné le dernier utilisateur. C'est très bien pour naviguer sur l'Internet, mais pas plus.

Voici quelques règles classiques à appliquer lorsqu'un même ordinateur doit être partagé entre plusieurs personnes :

- » Dans une famille, les parents ont en général un compte Administrateur, les enfants ont chacun

leur compte Enfant ou leur compte Standard, et la nounou doit se contenter d'un compte Invité.

- » Dans un appartement partagé par plusieurs personnes, le propriétaire du PC se réserve le compte Administrateur, et les colocataires possèdent un compte Standard ou Invité (selon leur degré de proximité, ou encore selon qu'ils ont ou non rangé et nettoyé la cuisine la semaine dernière).



Pour que personne d'autre que vous n'ait la possibilité d'accéder à votre propre compte, vous devez le protéger par un mot de passe (nous y reviendrons plus loin dans ce chapitre).

Parfois, quelqu'un se connecte avec son compte, mais l'ordinateur finit par se mettre en veille si aucune action du clavier ou de la souris n'est enregistrée pendant un certain temps. Lorsque le PC se réveille, seuls le nom du compte et l'image associée apparaissent sur l'écran. Windows liste cependant les noms des autres comptes en bas et à gauche de l'écran, ce qui permet de changer facilement d'utilisateur.

ATTRIBUEZ-VOUS AUSSI UN COMPTE STANDARD

Si un programme malveillant arrive à se glisser dans votre ordinateur, et que vous êtes connecté en tant qu'administrateur, il peut causer beaucoup de ravages. C'est très risqué, car un compte Administrateur peut supprimer ou endommager à peu près tout et n'importe quoi. C'est pourquoi Microsoft suggère de créer *deux* comptes pour vous-même : un compte

Administrateur *et* un compte Standard. Au quotidien, servez-vous du second, et n'ouvrez une session avec le premier que pour réaliser des tâches de maintenance ou encore installer de nouveaux programmes.

De cette manière, Windows vous traitera exactement comme n'importe quel autre utilisateur standard.

Lorsque l'ordinateur est sur le point de faire quelque chose de potentiellement nuisible, ou simplement trop poussé, Windows vous demande de saisir le nom et le mot de passe du compte d'administrateur. Entrez ces informations, et Windows vous laissera passer la porte. Mais vous savez alors que quelque chose est sans doute suspect, ou du moins risque de modifier des paramètres importants de l'ordinateur.

Il est certain qu'avoir un second compte est une astreinte. Mais après tout, c'est comme sortir sa clé pour ouvrir la porte de son domicile. Vous verrouillez votre habitation pour votre sécurité. Avec Windows, c'est pareil.



Les comptes d'invités peuvent accéder à l'Internet, mais uniquement si vous disposez déjà d'une connexion rapide, de type ADSL ou câble.

Modifier un compte utilisateur ou ajouter un nouveau compte

Windows 10 propose deux méthodes légèrement différentes pour l'ajout de comptes utilisateur. Il peut séparer en effet ces comptes en deux types de personnes, disons celles que vous avez en toute probabilité à ajouter à votre ordinateur.

- » **Membres de la famille** : en faisant ce choix, vous pouvez automatiquement définir des contrôles pour les comptes de vos enfants. Et tous les adultes définis ici seront tout aussi automatiquement à même de surveiller l'utilisation de l'ordinateur par les enfants. Tous les membres de la famille doivent posséder un compte Microsoft. Si ce n'est pas le cas, le processus vous aide à les créer.
- » **Autres membres** : ce type de compte concerne logiquement toutes les autres personnes qui sont susceptibles d'utiliser l'ordinateur, mais qui n'ont aucun besoin de savoir ce que font vos enfants.

Les sections qui suivent vous expliquent comment créer les deux types de comptes, comment activer le compte Invité, et comment modifier un compte existant.



En tant que citoyens de seconde zone, les comptes Standard ont moins de droits. Mais le pouvoir *réel* est détenu par l'administrateur. Lui seul peut créer ou supprimer n'importe quel autre compte, supprimant ainsi de l'ordinateur le nom, les fichiers et les paramètres du condamné. C'est pourquoi il ne faut jamais se fâcher avec l'administrateur d'un ordinateur !

Ajouter un compte pour un membre de la famille (ou un ami)

Ajouter un membre de la famille introduit une importante distinction dans la nature du compte. Si vous définissez un compte pour un enfant, l'activité de celui-ci pourra être encadrée par les limites que vous imposerez. Et si vous ajoutez un adulte, celui-ci aura également la possibilité de traquer le comportement des enfants.

Si vous voulez créer un compte sans rapport avec votre famille, choisissez l'option Ajouter un autre utilisateur sur ce PC.

Les administrateurs ont le pouvoir d'ajouter tous ces types de comptes en suivant ces étapes :

- 1. Cliquez sur le bouton Démarrer, puis dans la colonne à gauche, cliquez sur l'icône Paramètres.**
- 2. Dans le panneau Paramètres, cliquez sur le bouton Comptes.**

L'écran Comptes apparaît ([voir la Figure 14.2](#)). Il sert à personnaliser votre compte, et à créer ou gérer des comptes pour d'autres utilisateurs.




FIGURE 14.2 Cliquez sur la ligne Famille et autres utilisateurs pour créer un nouveau compte.

3. Cliquez sur l’option Famille et autres utilisateurs (pour créer un compte qui n’a rien à voir avec votre famille, passez à l’Étape 5).

La fenêtre illustrée sur la [Figure 14.3](#) vous permet d’ajouter deux types de comptes : un pour les membres de la famille (suivez l’Étape 4) et un pour les autres personnes (passez à l’Étape 5).




FIGURE 14.3 Ajoutez les membres de votre famille, enfants y compris, en cliquant sur le premier lien.

4. Cliquez sur Ajouter un membre de la famille, et suivez les étapes pour envoyer une invitation à la personne.

La fenêtre qui apparaît demande si vous voulez ajouter un enfant ou un adulte ([voir la Figure 14.4](#)). Cliquez sur la case appropriée, puis indiquez quelle adresse de messagerie sera

utilisée pour cette personne. Vous avez plusieurs options :



Voulez-vous ajouter un adulte ou un enfant ?

Saisissez l'adresse e-mail de la personne que vous souhaitez inviter. Si elle utilise Windows, Office, Outlook.com, OneDrive, Skype ou Xbox, saisissez l'adresse e-mail qu'elle utilise pour se connecter.

☒ Ajouter un enfant
Les enfants sont plus en sécurité en ligne lorsqu'ils disposent de leur propre compte

☐ Ajouter un adulte

Saisissez son adresse e-mail

[La personne que je souhaite inviter ne dispose pas d'une adresse e-mail](#)

Suivant Annuler

FIGURE 14.4 Ajouter un adulte ou un enfant de la famille.

- Si vous connaissez déjà l'adresse de messagerie de la personne, saisissez-la dans le champ correspondant. Cliquez ensuite sur le bouton Suivant (si cette adresse n'est pas déjà un compte Microsoft, elle sera transformée en un compte de ce type).
- Si vous ne connaissez pas cette adresse de messagerie, cliquez sur le lien La personne que je souhaite inviter ne dispose pas d'une adresse e-mail. Ceci vous

conduit à une page où vous pourrez créer pour elle une nouvelle adresse, qui servira aussi de compte Microsoft.

Quelle que soit l'option choisie, le membre de la famille que vous invitez, adulte ou enfant, va recevoir un message l'informant qu'il ou elle a été invité(e) à posséder un compte familial sur votre ordinateur. Une fois l'invitation acceptée, ce compte apparaîtra automatiquement sur votre PC.

Si la personne ignore l'offre (vous êtes fâchés ?), ou si elle ne répond pas dans les deux semaines qui suivent (elle est en exploration dans une forêt vierge ?), l'invitation devient invalide. Si nécessaire, il faudra donc reprendre toute la procédure.

5. Choisissez Ajouter un autre utilisateur sur ce PC.

Microsoft se met à compliquer les choses en demandant comment cette personne va se connecter ([voir la Figure 14.5](#)). Il vous faut pour cela saisir son adresse de messagerie (c'est-à-dire un compte Microsoft, comme il se doit).

Comment cette personne pourra-t-elle se connecter ?

Saisissez l'adresse e-mail de la personne que vous souhaitez ajouter. Si elle utilise Xbox Live, Outlook.com, Windows ou OneDrive, saisissez l'adresse e-mail qu'elle utilise pour se connecter.

xyz@example.com

[La personne que je souhaite ajouter ne dispose pas d'une adresse e-mail](#)

[Déclaration de confidentialité](#)

Suivant Annuler

FIGURE 14.5 Entrez une adresse e-mail pour ajouter un nouvel utilisateur.


- 6. Tapez l'adresse de messagerie Microsoft du nouvel arrivant dans le champ du haut. Cliquez sur Suivant, puis sur Confirmer.**

Le nouveau compte apparaît sur l'écran d'accueil de Windows (reportez-vous à la [Figure 14.1](#)).

Lorsque la personne veut utiliser l'ordinateur, elle va choisir le compte qui correspond à son adresse de messagerie, puis saisir son mot de passe. Windows va farfouiller dans l'Internet, et si tout est conforme (adresse et mot de passe), elle va gentiment accéder à son bureau personnel. Vous avez terminé.

- 7. Comme indiqué plus haut, l'autre solution consiste à cliquer sur le lien La personne que je souhaite ajouter ne dispose pas d'une adresse**

e-mail (reportez-vous à la [Figure 14.5](#)). Windows vous proposera de créer un compte Microsoft. Refusez en cliquant sur la phrase Utilisez plutôt votre adresse e-mail ([voir la Figure 14.6](#)).



Créer un compte

Windows, Office, Outlook.com, OneDrive, Skype, Xbox. Ils sont tous plus efficaces et plus personnalisés lorsque les utilisateurs se connectent avec leur compte Microsoft. [En savoir plus](#)

Prénom

Nom

Nouvel e-mail

@outlook.fr

[Utilisez plutôt votre adresse e-mail](#)

Mot de passe

France

Jour de naissance

Mois

Année

Suivant

Précédent


FIGURE 14.6 Non, le nouvel utilisateur ne veut pas créer un compte Microsoft.

Il faut savoir résister à Microsoft. Et, après tout, le titulaire d'un compte local peut toujours le convertir en compte Microsoft quand il le souhaite.

Un nouvel écran apparaît. Il vous demande le nom du compte (celui qui est attribué à l'utilisateur), le mot de passe qui devra être utilisé, ainsi qu'une indication qui servira à retrouver le mot de passe en cas d'oubli ([voir la Figure 14.7](#)).

8. Saisissez le nom, le mot de passe et l'indication.

N'essayez pas d'inventer des choses compliquées. L'utilisateur ne pourra pas changer son nom, mais il aura la possibilité de redéfinir aussi bien le mot de passe que l'indication, ce qui est évidemment conseillé.



The screenshot shows the 'Créer un compte pour ce PC' (Create an account for this PC) window. It has a title bar with a close button (X) in the top right corner. The main heading is 'Créer un compte pour ce PC' in a large blue font. Below it, a subtitle reads: 'Si vous souhaitez utiliser un mot de passe, choisissez une expression facile à retenir, mais difficile à deviner.' The next section is 'Qui sera amené à utiliser ce PC ?' (Who will be using this PC?). It contains a text input field labeled 'Nom d'utilisateur' (User name). Below this, the instruction 'Sécurisez votre mot passe.' (Secure your password.) is followed by a mouse cursor icon. There are three stacked text input fields for the password: 'Entrer un mot de passe' (Enter a password), 'Entrer à nouveau le mot de passe' (Enter the password again), and 'Indication de mot de passe' (Password hint). At the bottom right, there are two buttons: 'Précédent' (Previous) in a grey box and 'Suivant' (Next) in a blue box.

FIGURE 14.7 Définir le nom et le mot de passe pour le nouveau compte local.

9. Cliquez sur Suivant. Vous avez fini.

Vous devez bien entendu communiquer à la personne concernée les informations qui la concernent ! Son nom d'utilisateur apparaîtra sur l'écran d'accueil de Windows, et elle pourra saisir son mot de passe pour accéder à son bureau personnel.

Windows crée par défaut des comptes de type Standard pour tous les nouveaux utilisateurs. Vous pouvez, si vous



le souhaitez, les transformer par la suite en compte Administrateur (voir la prochaine section). Mais c'est très vivement déconseillé...

Modifier un compte utilisateur existant et activer le compte Invité

L'application Paramètres vous permet de créer un nouveau compte pour un membre de votre famille ou pour un ami. C'est ce que nous avons vu dans la section précédente. Il vous sert aussi à personnaliser votre propre compte, à changer votre mot de passe ou encore à basculer entre compte Microsoft et compte local.

Les administrateurs peuvent même modifier d'autres comptes, et les changer en comptes Standard ou Administrateur. Mais, pour cela, il vous faut toute la puissance offerte par le Panneau de configuration. Celui-ci vous permet également de créer un compte Invité, ce qui peut être pratique pour permettre à un visiteur d'accéder rapidement à l'Internet, mais rien de plus que cela.



Vous ne pouvez pas modifier les comptes Microsoft de cette manière. Seuls leurs titulaires ont accès en ligne à leurs propres données. Par contre, vous pouvez parfaitement changer un compte local.

Voici comment modifier un compte d'utilisateur local ou activer le compte Invité :

1. Cliquez du bouton droit sur le bouton Démarrer et choisissez **Panneau de configuration**.



Avec un écran tactile, maintenez le doigt appuyé sur le bouton Démarrer, puis tapez les mots Panneau de configuration dans le menu local.



2. Dans le **Panneau de configuration**, cliquez sur la catégorie **Comptes d'utilisateurs**.

3. Cliquez sur le lien **Comptes d'utilisateurs**, puis **Gérer un autre compte**.

La liste des comptes actuellement définis sur votre ordinateur apparaît ([voir la Figure 14.8](#)).



Tant que vous êtes là, n'hésitez pas à activer le compte Invité en cliquant sur son nom puis sur le bouton Activer.




FIGURE 14.8 La fenêtre Gérer les comptes vous permet de modifier la configuration des comptes définis sur votre ordinateur.

Un compte Invité représente un moyen commode et sûr pour laisser un visiteur ou une visiteuse utiliser votre ordinateur sans lui donner accès à vos fichiers, sans lui permettre de modifier vos paramètres, ou faire quelque chose susceptible d'affecter votre ordinateur.

4. Cliquez sur la vignette du compte à modifier.

Windows affiche une page avec la photo (éventuelle) du compte. Vous pouvez alors effectuer diverses manipulations :

- **Changer le nom du compte :** c'est le moment de corriger une faute de saisie, voire même de modifier votre propre nom.
- **Créer ou modifier un mot de passe :** chaque compte devrait être associé à un mot de passe qui empêche d'autres personnes d'y accéder. C'est donc l'occasion de réparer ce grave oubli, ou encore de changer un mot de passe défini depuis un peu trop longtemps.
- **Configurer le contrôle parental :** voilà qui est fait pour les parents inquiets, afin de limiter les heures d'ouverture du compte, ou encore les programmes et jeux auquel l'enfant peut ou non accéder. Reportez-vous au [Chapitre 11](#) pour plus d'informations à ce sujet.



- **Modifier le type de compte** : vous pouvez ici promouvoir un compte Standard au rang d'Administrateur, ou inversement rétrograder un Administrateur au rang de simple Standard.
- **Supprimer le compte** : ne choisissez surtout pas cette option à la légère. Supprimer un compte risque fort de supprimer aussi tous les fichiers qui lui sont associés. Pour éviter cela, il vaut mieux choisir l'option Conserver les fichiers dans la fenêtre de confirmation. Cette option place les fichiers personnels de l'utilisateur dans un dossier de votre bureau. D'autre part, vous ne devez même pas songer à supprimer votre compte d'utilisateur principal, celui que vous avez créé en tant que propriétaire. Les conséquences seraient terribles !
- **Gérer un autre compte** : termine les modifications apportées au compte courant, et vous ramène à la fenêtre Choisir l'utilisateur à modifier.

5. **Quand vous avez terminé, refermez la fenêtre en cliquant sur la croix rouge qui se trouve à droite de sa barre de titre.**

Toute modification opérée sur un compte d'utilisateur est immédiatement appliquée.

Passer rapidement d'un

utilisateur à un autre

Windows permet à toute une famille, une troupe de colocataires ou aux employés d'une petite société de partager le même ordinateur. Celui-ci mémorise tous les fichiers et programmes de chaque utilisateur disposant d'un compte. Maman peut jouer aux échecs avant de rendre le clavier à sa grande fille qui va aller tchatcher avec ses copines. Quand Maman revient, une heure ou deux plus tard, sa partie d'échecs en est exactement là où elle l'avait laissée, ce qui lui a laissé le temps de réfléchir à une attaque surprise.

Passer d'un utilisateur à un autre est facile et rapide. Lorsque quelqu'un d'autre veut accéder à son compte, par exemple pour consulter ses messages, suivez ces étapes :

- 1. Ouvrez le menu Démarrer.**
- 2. Cliquez sur l'avatar de votre compte d'utilisateur, en haut de la colonne à gauche.**

Un menu apparaît ([voir la Figure 14.9](#)).




FIGURE 14.9 Le menu liste les noms de tous les comptes d'utilisateurs autorisés à utiliser l'ordinateur.

- 3. Choisissez le nom de l'utilisateur dont vous voulez activer le compte.**

Windows conserve votre connexion, mais il affiche immédiatement l'écran d'ouverture de session de l'autre personne afin qu'elle puisse saisir son mot de passe.

Lorsque l'autre utilisateur n'a plus besoin de l'ordinateur, il lui suffit de reprendre les étapes ci-dessus. Cette fois, la personne va choisir dans le menu Démarrer l'option Se déconnecter. Windows referme alors sa session, ce qui vous permet de reprendre la vôtre, en tapant bien entendu votre mot de passe pour retrouver votre propre bureau.



Gardez présentes à l'esprit les remarques suivantes pour bien gérer l'utilisation du PC par de multiples utilisateurs :

- » Lorsque le nombre de comptes est assez important, vous pouvez ne plus vous souvenir de celui que vous utilisez. Dans ce cas, ouvrez le menu Démarrer. Le nom actuel et l'image associée sont affichés en haut et à gauche de celui-ci. De plus, l'écran d'ouverture de Windows affiche le mot Connecté sous le nom de chaque utilisateur pour lequel une session est ouverte.



- » Ne redémarrez pas le PC si quelqu'un d'autre est encore connecté, car cette personne perdrait tout le travail qui n'a pas encore été sauvegardé. Windows 10 vous demandera de toute manière une confirmation, ce qui vous laisse une chance de demander à l'autre personne de reprendre sa session et d'enregistrer ses documents.

- » Si un compte d'utilisateur Standard essaie de modifier un réglage du système ou d'installer un logiciel, une fenêtre va s'ouvrir pour demander l'autorisation de l'Administrateur. Si vous acceptez cette action, entrez dans cette fenêtre votre mot de passe. Windows effectue alors l'action demandée, exactement comme si vous l'aviez déclenchée depuis votre propre compte.

Partager des fichiers entre des comptes

Normalement, le système de comptes d'utilisateurs dresse un mur entre les fichiers de chacun, ce qui évite que Noé n'aille voir ce que fait Nathan, et réciproquement. Mais comment faire si Noé rédige par exemple un rapport conjointement avec Nathan ? Bien sûr, chacun pourrait transmettre à l'autre une copie de son travail via sa messagerie, ou encore copier ces fichiers sur une clé USB qui serait échangée à chaque étape du travail.

Mais il y a plus simple en faisant appel aux bibliothèques de Windows. Placez une copie du ou des fichiers voulus dans une des bibliothèques du dossier appelé Public. Ce dossier public est visible par *tout le monde*. Chacun peut donc y accéder, modifier son contenu et même le supprimer. Et cela vaut également pour toute personne qui se connecterait avec le compte Invité.

Plus largement, un dossier public est accessible depuis les autres ordinateurs connectés au PC via un groupement résidentiel (une façon simple de créer un réseau, qui sera décrite dans le [Chapitre 15](#)).

Voici comment trouver un dossier public et y enregistrer les fichiers qui peuvent être partagés avec les autres utilisateurs :

1. Ouvrez l'Explorateur de fichiers depuis la barre des tâches.

Le volet de gauche de l'Explorateur de fichiers affiche notamment vos quatre bibliothèques (Documents, Images, Musique et Vidéos) ainsi que tout le contenu accessible sur l'ordinateur.

2. Dans le volet de gauche, cliquez si nécessaire sur la ligne qui indique Ce PC (si c'est un PC, bien sûr) afin d'ouvrir son contenu.

3. Cliquez sur le nom de votre disque local C : .

Son contenu va s'afficher dans le volet de droite.

4. Cliquez double sur le dossier Utilisateurs, puis sur le dossier Public, et enfin sur le nom de la bibliothèque où vous voulez partager vos fichiers.

Ouvrez par exemple ainsi la bibliothèque Images publiques.

La beauté d'un dossier public réside dans le fait qu'il est visible par tout le monde. Si Chloé place une chanson dans son dossier Musique publique, elle apparaîtra automatiquement dans le même dossier chez Virginie, Noé et Nathan.

5. Copiez les fichiers et/ou les dossiers que vous voulez partager avec les autres utilisateurs dans le dossier public approprié.

Dès que la copie est terminée, tout un chacun peut en profiter, mais aussi en faire ce qu'il veut, y compris renommer ou supprimer les fichiers ([voir la Figure 14.10](#)). C'est d'ailleurs pourquoi il est généralement préférable de *copier* les fichiers dans un dossier public plutôt que de les y *déplacer*.




FIGURE 14.10 Partager ses fichiers, par exemple des souvenirs de vacances, grâce aux dossiers publics.

Voici quelques conseils supplémentaires sur l'utilisation des dossiers publics :

- » Si vous remarquez dans un dossier public quelque chose que vous ne voulez plus partager,

déplacez-le en sens inverse vers votre propre dossier personnel. Par exemple, faites glisser *cet* album des Beatles du dossier Musique publique vers le dossier Musique. Plus de partage !

- » Si le PC est relié à un réseau (voyez à ce sujet le [Chapitre 15](#)), vous pouvez créer un *groupe* ou *groupement résidentiel*, ce qui est une façon simple de partager des fichiers à la maison ou dans une petite entreprise. Une fois ce groupement activé, tous les utilisateurs des PC du réseau pourront accéder au contenu des bibliothèques qui ont été partagées. C'est un procédé simple et pratique pour partager photos, musiques et vidéos.

Changer l'image d'un compte d'utilisateur

Voici quelque chose d'important : vous *voulez* remplacer cette horrible silhouette que Windows affecte par défaut à votre compte d'utilisateur. Trouvez quelque chose qui vous ressemble plus en choisissant une image sur votre disque dur (ou un autre support), ou encore en vous prenant en photo avec la caméra de votre ordinateur.

Pour modifier l'image associée à un compte d'utilisateur, ouvrez le menu Démarrer et cliquez sur la vignette de votre compte, en haut et à gauche de l'écran. Dans le menu qui s'affiche, choisissez l'option Modifier les paramètres du compte. Windows présente alors l'écran de la [Figure 14.11](#).

La page du compte propose deux méthodes pour modifier votre image (ou *avatar*) :

- » **Caméra** : cette option n'est disponible que si une webcam est attachée à votre ordinateur (ce qui est le cas avec les portables comme avec les tablettes). Elle vous permet de choisir entre l'application de gestion de la caméra de Windows, ou un autre programme adapté que vous auriez vous-même installé.
- » **Rechercher une valeur** : cette curieuse appellation sert à choisir une image présente dans l'ordinateur, cliquez sur le bouton Parcourir. Un écran Ouvrir apparaît. Il affiche le contenu de votre dossier Images dans le menu qui s'affiche. Cliquez sur la vignette voulue, puis sur le bouton Choisir une image. Vous pouvez alors refermer la page Paramètres pour revenir à votre bureau et constater que votre nouvel *avatar* est bien là.



FIGURE 14.11 Windows permet à chaque utilisateur de choisir son propre avatar.



Voici quelques conseils supplémentaires pour bien choisir votre avatar :

- » Une fois votre photo choisie, elle est attachée à votre compte Microsoft et à tout ce à quoi vous

vous connectez avec ce compte : votre téléphone Microsoft, par exemple, les sites Internet de Microsoft, ou encore tout ordinateur sous Windows auquel vous accédez via ce compte.

- » Vous pouvez parfaitement repérer une image intéressante sur l'Internet et la télécharger vers votre dossier Images pour l'utiliser comme avatar (dans votre navigateur, faites un clic du bouton droit sur l'image voulue et choisissez dans le menu contextuel l'option Enregistrer sous ou son équivalent).
- » Ne vous souciez pas de savoir si l'image est trop petite ou trop grande. Windows ajuste automatiquement sa taille pour qu'elle remplisse l'espace dévolu à la vignette de l'avatar.
- » Seuls les titulaires d'un compte de type Administrateur ou Standard peuvent changer leur avatar. Les invités n'auront droit qu'à une anonyme silhouette grise...

MON COMPTE MICROSOFT ET MOI

Comme toutes les autres sociétés de l'ère numérique (sans parler des organismes officiels ou officieux), Microsoft collecte des informations sur vous. Ce n'est même pas une surprise. Google, Facebook et la plupart des sites Internet font de même, et il en va ainsi de votre banque, de votre fournisseur de services Internet, de votre compagnie d'assurances, de votre caisse de retraite et de tout un tas d'autres organismes.

Pour protéger dans une certaine mesure votre vie privée, Microsoft permet de voir quelles informations il a stockées sur vous (du moins certaines d'entre elles), et de supprimer les éléments que vous trouvez superflus.

Pour cela, visitez le site <https://account.microsoft.com/about>. Saisissez votre adresse Microsoft et votre mot de passe. Vous pouvez alors visualiser et éditer vos informations, gérer vos services et abonnements, voir ce que vous avez dépensé au profit de Microsoft, enregistrer vos gadgets Windows (ce qui peut être important le jour où le petit bijou s'égare), accéder au contrôle parental, ou bien contrôler ce qui est dit sur votre activité et vos options de sécurité.

Notez de surcroît que, si un enfant quitte le foyer ou s'il atteint sa majorité et refuse tout contrôle de votre part, c'est là aussi que vous pourrez le supprimer en tant qu'enfant, et donc rendre son compte purement Standard.

Mots de passe et sécurité

Avoir un compte d'utilisateur n'a aucun intérêt et aucun sens si vous ne lui associez pas un mot de passe. Sinon, n'importe qui peut cliquer sur votre nom dans l'écran de verrouillage et aller voir tout ce que contiennent vos fichiers (et même les détruire !).

Les administrateurs, en particulier, *doivent* avoir des mots de passe. Sinon, cela revient à autoriser tout un chacun à faire ce qu'il veut avec le PC.

Pour créer ou modifier un mot de passe, suivez ces étapes :



Les possesseurs d'un compte Microsoft peuvent changer leur mot de passe à tout instant et depuis n'importe où en accédant au site <https://account.microsoft.com/about>.



1. **Ouvrez le menu Démarrer puis cliquez sur le bouton Paramètres.**

2. **Dans la fenêtre Paramètres, cliquez sur le bouton Comptes.**

3. **Cliquez sur le lien Options de connexion.**

4. **Dans la section Mot de passe, cliquez sur le bouton Modifier.**



Si aucun mot de passe n'a encore été défini, ce bouton indiquera Créer.

5. **Tapez votre actuel mot de passe, et cliquez sur Suivant.**

En effet, Windows doit s'assurer que c'est bien vous qui demandez le changement de mot de passe. On n'est jamais trop prudent.

6. **Dans l'écran qui apparaît, saisissez votre ancien mot de passe ([voir la Figure 14.12](#)).**

Vous ne vous en souvenez plus ! Morbleu ! Vous venez pourtant de le taper à l'Étape 5 !


The image shows a Windows-style dialog box titled "Modifiez le mot de passe de votre compte Microsoft". It contains three text input fields: the first is for the current password (displayed as dots), the second is labeled "Créer un mot de passe", and the third is labeled "Entrez de nouveau le mot de passe". A link "Mot de passe oublié ?" is positioned between the first and second fields. At the bottom right, there are two buttons: "Suivant" (highlighted in blue) and "Annuler" (greyed out). A mouse cursor is pointing at the "Suivant" button.

FIGURE 14.12 Pour plus de sécurité, changez régulièrement votre mot de passe.



Si vous modifiez un mot de passe existant, vous devez d'abord saisir l'ancienne version dans un premier champ avant de définir le nouveau (cela pour éviter qu'un individu mal intentionné n'arrive à changer votre mot de passe pendant que vous êtes parti faire une pause).

- 7. Ensuite, tapez votre nouveau mot de passe dans le champ Créer un mot de passe, et confirmez-le dans le champ Entrez de nouveau le mot de passe.**

Saisir deux fois un mot de passe permet d'éliminer le risque d'erreur.

- 8. Cliquez sur Suivant.**

Pour plus d'informations sur les mots de passe, reportez-vous au [Chapitre 2](#).

CRÉER UN DISQUE DE RÉINITIALISATION DU MOT DE PASSE

Un disque de réinitialisation du mot de passe est une sorte de clé qui vous permet d'ouvrir à nouveau votre compte *local* dans le cas où vous auriez oublié votre mot de passe.

Vous ne pouvez pas créer un disque de réinitialisation du mot de passe avec un compte Microsoft.

Suivez ces étapes :

- 1. Cliquez sur l'icône Cortana, dans la barre des tâches, puis cliquez dans le champ de saisie.**
- 2. Saisissez les mots *Disque de réinitialisation*. Dès que le bouton **Créer un disque de réinitialisation du mot de passe** apparaît en haut de la fenêtre, cliquez dessus.**

Un assistant vous guide dans la création de ce « disque » sur une clé USB ou une carte mémoire.

Le jour où vous oubliez votre mot de passe, insérez votre disque de réinitialisation. Windows va vous demander de choisir un nouveau mot de passe, et la vie va reprendre son cours. N'oubliez pas de ranger votre disque de réinitialisation dans un endroit *vraiment* sûr, car toute personne qui le trouverait pourrait accéder à votre compte.

Vous pouvez changer autant de fois que vous le voulez de mot de passe. Le disque de réinitialisation sera toujours là pour vous donner une clé grâce à laquelle vous arriverez à déverrouiller votre compte.

Chapitre 15

Mettre des ordinateurs en réseau

DANS CE CHAPITRE :

- » Les éléments d'un réseau
 - » Choisir entre réseau filaire et réseau sans fil
 - » Configurer un petit réseau
 - » Se connecter sans fil
 - » Créer un groupe résidentiel pour partager des fichiers
 - » Partager une connexion Internet, des fichiers et des imprimantes en réseau
-

Acheter un PC supplémentaire peut engendrer de nouveaux problèmes : comment faire en sorte que plusieurs ordinateurs partagent une même connexion Internet et la même imprimante ? Et comment partager des fichiers entre plusieurs machines ?

La solution porte un nom : *réseau*. Lorsque vous connectez deux PC ou plus, Windows les présente les uns aux autres, leur permettant automatiquement d'échanger des informations, de partager une connexion

Internet ou encore de se servir de la même imprimante pour éditer des documents.

De nos jours, la plupart des ordinateurs sont capables de dialoguer sans avoir à jongler avec des quantités de câbles. Ces connexions *sans fil* permettent aux ordinateurs de papoter par le biais d'ondes radio plutôt qu'en passant par des fils.

Ce chapitre explique comment relier tous les ordinateurs de la maison (ou du bureau) de manière à ce qu'ils puissent partager des choses. Une fois que vous avez créé un réseau sans fil, vous pouvez partager votre connexion Internet non seulement avec votre PC sous Windows, mais aussi avec des smartphones, des tablettes et autres gadgets informatisés. Et si vous acceptez de leur donner votre code Wi-Fi, même vos invités pourront se connecter à l'Internet avec les propres petites machines.

Vous trouverez aussi ici des explications un peu techniques. Ne vous y risquez pas trop, à moins de disposer d'un compte d'administrateur, et de ne pas craindre un peu de prise de tête avant de constater au final que cela marche...

Comprendre les réseaux et leurs composants

Un *réseau* est un ensemble formé de deux ordinateurs au moins qui sont connectés pour partager des fichiers. Mais les réseaux concernent un champ qui peut aller du « agréablement simple » au « terriblement complexe ».

Pour autant, tous les réseaux partagent plusieurs points communs :

- » **Un routeur** : cette petite boîte est comme un agent qui règle la circulation des données entre les ordinateurs et en contrôle le flux. La plupart des routeurs (les *box* des fournisseurs d'accès Internet si vous préférez) supportent à la fois les connexions filaires et sans fil.
- » **Un adaptateur réseau** : chaque ordinateur a besoin de son propre *adaptateur réseau*, un truc électronique qui l'aide à communiquer avec les autres. Vous trouvez d'une part les adaptateurs filaires, qui assurent donc la connexion par l'intermédiaire d'un câble. Et il y a les adaptateurs sans fil (typiquement, le fameux Wi-Fi) qui transforment les données en signaux radio qui sont transférés entre ordinateur et routeur.
- » **Câbles réseau** : les ordinateurs et autres appareils qui sont connectés en Wi-Fi n'ont pas besoin de câbles. Ceux-ci sont indispensables aux autres pour qu'ils soient branchés sur le routeur (ou la box, comme vous voulez).

Lors que vous connectez un modem sur un routeur, celui-ci distribue immédiatement le signal Internet à chaque ordinateur du réseau.



La distinction entre modem (l'appareil qui reçoit les signaux) et routeur (celui qui les diffuse) ne se pose pas avec les *box* des fournisseurs d'accès Internet qui intègrent les deux.

La plupart des réseaux domestiques ressemblent à une espèce de toile d'araignée avec des fils qui relient le

routeur aux ordinateurs ([voir Figure 15.1](#)). D'autres PC, tablettes, smartphones et divers gadgets n'ont quant à eux même pas besoin de câbles pour participer au réseau.




FIGURE 15.1 Un réseau ressemble à une toile d'araignée, tous les ordinateurs et autres composants communiquant avec un routeur central grâce à des câbles ou bien sans fil comme ici.

Le routeur (ou la box) répartit efficacement les données entre tous les ordinateurs et autres gadgets qui lui sont connectés, de manière à ce que la connexion Internet puisse être partagée par tous.

Windows permet aussi à plusieurs ordinateurs de partager la même imprimante. Si deux personnes tentent d'imprimer un document ou une photo en même temps, il

met une tâche en attente, puis reprend ce travail une fois l'imprimante libérée de son autre tâche.



Un routeur sans fil délivre un signal Internet à *tous* les matériels Wi-Fi connectés dans son environnement, pas seulement aux ordinateurs sous Windows. Cela inclut donc les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables, les iPad d'Apple, et même certains systèmes de *home cinema* et de loisirs (télévisions, lecteurs Blu-ray, consoles, etc.). Sans oublier tout le voisinage...

RÉSEAU SANS FIL OU RÉSEAU FILAIRE ?

Vous pouvez facilement relier par un câble des ordinateurs qui sont posés sur le même bureau ou qui se trouvent dans la même pièce. Au-delà, ces câbles deviennent encombrants. La plupart des ordinateurs actuels (notamment les portables sous leurs différentes formes, de même que les tablettes et les téléphones portables) possèdent un adaptateur sans fil (Wi-Fi si vous préférez) qui leur permet de communiquer par ondes radio.

Mais plus vous vous éloignez du signal (ou plus il y a de murs qui s'interposent), et plus celui-ci faiblit. Et plus il faiblit, plus la connexion ralentit et devient mauvaise. Deux ou trois murs intermédiaires peuvent suffire à empêcher des ordinateurs de se parler. De plus, les réseaux sans fil sont généralement plus compliqués à configurer que les réseaux filaires.

De surcroît, les solutions filaires sont aussi plus rapides, plus efficaces, plus sûres et en définitive moins onéreuses. Mais si votre conjoint ne veut pas voir des câbles passer le long des murs, le Wi-Fi peut être votre meilleure option. Et pour un

maximum d'efficacité, combinez les deux : filaire dans votre bureau, sans fil dans le reste de la maison...

De surcroît, les boîtiers CPL constituent une autre façon de concevoir un réseau filaire, car ils utilisent non pas des câbles apparents, mais votre propre installation électrique : vous branchez vos boîtiers CPL (pour Courant Porteur en Ligne) sur des prises, et le tour est joué. De plus en plus répandue, cette solution peut donner de très bons résultats (par exemple, pour relier la box à votre téléviseur), mais elle est aussi nettement plus chère et dépend totalement de la qualité de votre installation électrique. Le seul moyen de savoir si elle peut vous convenir, c'est d'essayer... Il vaut mieux alors se faire prêter un jeu de boîtiers CPL pour effectuer des tests avant de se lancer dans un achat !

Configurer un petit réseau

Si vous devez mettre en réseau un tas d'ordinateurs, vous avez probablement besoin d'un autre livre que celui-ci. En général, les réseaux sont assez faciles à configurer, mais partager leurs ressources est un travail qui peut devenir rapidement très complexe, surtout si les ordinateurs contiennent des données sensibles. En revanche, si vous avez juste besoin de connecter entre eux quelques machines, que ce soit chez vous ou au bureau, la procédure est beaucoup plus simple.

Dans cette section, nous allons donc voir ce dont vous avez besoin : comment réaliser votre installation, et comment configurer votre réseau dans Windows.

Les composants du réseau

Pour constituer votre réseau, vous avez pour l'essentiel besoin de trois éléments :

- » **Un routeur** : c'est lui qui joue le rôle du magicien. De nos jours, les routeurs que l'on trouve sur le marché comprennent un modem, c'est-à-dire le composant qui se charge de tout ce qui concerne la connexion Internet elle-même, un émetteur/récepteur sans fil (seule la norme dite 802.11a/b/g/n est à considérer sans se poser de question) et un certain nombre de prises pour y brancher toutes sortes d'appareils (ordinateur, téléphone, téléviseur, et ainsi de suite). Pour la plupart d'entre nous, ce routeur va se présenter sous la forme d'une « box » ADSL fournie par votre prestataire Internet et qui comprend tout ce dont vous avez besoin (y compris une prise gigogne, dite filtre ADSL, qui vient s'insérer sur l'arrivée de votre ligne de téléphone).
- » **Des adaptateurs réseau (facultatif)** : les ordinateurs contiennent systématiquement un adaptateur filaire (ou *Ethernet*), et Wi-Fi pour ce qui concerne les portables. Si vous avez un ordinateur dépourvu du Wi-Fi, vous trouverez facilement de quoi pallier cela en achetant un petit adaptateur venant se brancher sur un port USB.
- » **Des câbles réseau (facultatif)** : vous n'avez pas ou ne voulez plus du Wi-Fi ? Achetez des câbles *Ethernet*, qui ressemblent à des cordons de téléphone, mais avec une prise (dite RJ45) un

peu plus grosse. Il vous faut dans ce cas un câble par machine. Prenez-les d'une longueur suffisante et de bonne qualité.

Configurer une connexion sans fil

Si vous avez opté pour le routeur sans fil de votre fournisseur d'accès Internet (une *chosebox*), tout devrait y être configuré à l'avance, et vous n'avez normalement à vous préoccuper de rien. Si : de bien noter le numéro de téléphone de l'assistance du prestataire, et de faire preuve d'une bonne dose de patience le jour où vous en aurez besoin...



Vous avez évidemment pris un abonnement ADSL avec téléphone inclus. Mais comme justement, votre problème, c'est que votre box refuse d'accéder à l'Internet, le téléphone qui va avec ne fonctionne pas... Et pas question évidemment de pouvoir accéder au site Internet du prestataire. Avoir un téléphone portable à portée de main est donc indispensable.

Sinon, et dans le cas où vous posséderiez un routeur acheté dans le commerce, vous aurez besoin de deux informations essentielles :

- » **Un nom réseau (SSID) :** c'est un nom court qui permet d'identifier chaque ordinateur ou appareil mis en réseau. Dans le cas d'une box, il est automatiquement attribué par celle-ci. Sinon, choisissez quelque chose de court et de simple à retenir, l'important étant que chaque appareil ait un identifiant unique.

- » **Une clé de sécurité** : pour préserver la sécurité de vos données, tout routeur devrait posséder une clé, ce qui permet d'encrypter les informations pour qu'une personne mal intentionnée ne puisse pas (en théorie) les décoder. Il existe à l'heure trois formats pour ces clés : WEP (c'est mieux que rien), WPA (c'est bien mieux que WEP) et WPA2 (c'est encore meilleur). Avec une box, cette clé de sécurité est prédéfinie et réputée unique, et vous la trouvez écrite sur une étiquette collée sur le boîtier.



Notez par écrit les informations qui vous sont fournies (le nom SSID et la clé de sécurité). Vous en aurez certainement besoin le jour où vous aurez un problème. D'autre part, la clé de sécurité est indispensable pour connecter un nouvel appareil Wi-Fi à votre réseau sans fil.

Configurer Windows pour le connecter à un réseau

En principe, tout est très simple dans le cas d'une box et d'un réseau filaire : vous branchez un côté de votre câble Ethernet dans le port réseau de votre ordinateur, vous branchez l'autre extrémité dans un des ports de votre box (n'importe lequel fera l'affaire, sauf si l'un de ces ports est spécifiquement dédié à la télévision), vous allumez la box et vous attendez qu'elle soit opérationnelle, vous allumez votre ordinateur, vous ouvrez votre session Windows et c'est tout. L'Internet

est à vous ! Et si vous avez d'autres systèmes filaires à ajouter, c'est pareil.

Configurer une connexion sans fil est une autre histoire. Une fois votre box (ou votre routeur) opérationnelle, vous devez expliquer à Windows comment s'y connecter. Voyons rapidement comment procéder (revoyez le [Chapitre 9](#) pour plus de détails) :



- 1. Dans la partie droite de la barre des tâches, cliquez sur l'icône de la Wi-Fi.**

Windows détecte puis liste tous les réseaux sans fil situés à portée. Si tout va bien, c'est le vôtre qui apparaît en premier, et tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes ([voir la Figure 15.2](#)). Remarquez que son nom est son identifiant SSID, comme nous l'avons vu plus haut.

- 3. Cliquez sur le nom de votre routeur ou de votre box. Avec de la chance, vous verrez s'afficher des informations vous disant que la connexion est bien établie, et que tout cela s'est fait automatiquement. Sinon, cliquez sur le nom du « bon » réseau sans fil, puis cliquez sur le bouton Connecter.**



Si vous cochez la case Connexion automatique avant de cliquer sur le bouton Connecter, Windows va, la prochaine fois, comme il le dit, se connecter automatiquement à ce réseau sans fil, ce qui devrait vous éviter toute nouvelle manipulation.

4. Entrez le code de sécurité associé à la box ou au routeur.

Voyez le cas échéant l'étiquette collée à votre box, ou ressortez le papier sur lequel vous avez noté ce code. Il se peut aussi que le système ait prévu un appariement automatique en appuyant sur un bouton de la box (bouton dit WPS).



À ce stade, Windows 10 vous offre la possibilité de partager votre code avec vos contacts. D'accord, cette option peut être intéressante si vous construisez un réseau public, ou si vous avez une confiance aveugle dans tous vos contacts. Prudence étant mère de sûreté, il vaut sans doute mieux passer outre.




FIGURE 15.2 Windows affiche tous les réseaux Wi-Fi détectés.

Par défaut, Windows 10 traite votre nouvelle connexion sans fil comme étant un réseau *public*, du même genre que ce que vous pouvez trouver dans un hôtel ou un aéroport. Vous ne pourrez pas trouver ou accéder à vos autres machines en réseau tant que vous n'aurez pas créé un groupe résidentiel. Nous allons y revenir dans la prochaine section.



Si vous rencontrez toujours des problèmes, essayez ce qui suit :



- » Les téléphones fixes sans fil et les fours à micro-ondes sont connus pour interférer avec les réseaux Wi-Fi. Placez votre téléphone sans fil dans une autre pièce, et ne faites pas cuire un plat cuisiné pendant que vous naviguez sur l'Internet.
- » La barre des tâches affiche près de l'horloge une icône qui vous montre l'état de votre réseau. Vous pouvez vous en servir pour vous connecter à votre réseau sans fil, exactement comme dans la fenêtre Paramètres (à condition bien entendu que cette icône affiche le dessin caractéristique du Wi-Fi).

Configurer ou connecter un groupe résidentiel

Créer un réseau entre vos ordinateurs et autres gadgets appropriés leur permet de partager facilement diverses ressources : connexion Internet, imprimantes et même vos fichiers. Mais comment faire pour partager *certain*s fichiers tout en gardant aux autres leur caractère privé ?

La solution proposée par Windows est ce que Microsoft appelle un *groupe résidentiel* (ou groupement résidentiel, c'est pareil). C'est un mode de fonctionnement en réseau simple, dans lequel sont partagés les fichiers dont tout le monde peut profiter sans grands risques : musiques, vidéos, photos et aussi l'imprimante de la famille. Activez ce groupement résidentiel, et Windows commencera immédiatement à rendre ces éléments disponibles (à l'exception notable

du dossier Documents, que vous ne voulez probablement *pas* partager).

Sachez cependant que les groupements résidentiels ne concernent que les ordinateurs sous Windows 7, 8, 8.1, et bien entendu 10. Vista comme XP en sont exclus !

Voyons donc comment, votre réseau étant bien en place, configurer un groupement résidentiel sous Windows, et comment un autre ordinateur sous Windows peut rejoindre un groupement résidentiel déjà actif :

1. **Cliquez du bouton droit sur le bouton Démarrer, puis choisissez Panneau de configuration dans le menu qui s'affiche.**



2. **Dans la fenêtre du Panneau de configuration, cliquez sur l'icône Réseau et Internet. Choisissez ensuite Groupement résidentiel dans le volet de droite.**



Lors d'une première connexion à un réseau Wi-Fi, il est possible que celui-ci soit configuré par Windows comme étant public. Dans ce cas, votre ordinateur reste « indécouvrable » sur le réseau (votre sécurité passe avant tout !). Lorsque Windows vous le demande, acceptez d'activer la découverte réseau et le partage. Il est essentiel pour la suite des événements que votre réseau passe en mode *Privé*.

Si vous voyez un bouton Créer, cliquez dessus pour activer votre nouveau groupement résidentiel.

Si vous voyez un bouton Joindre, le groupement a déjà été créé sur votre réseau. L'ordinateur qui



sert de base au groupement émet un mot de passe que vous devez récupérer pour participer à la fête.

Vous ne connaissez pas ce mot de passe ? Sur l'ordinateur qui est à l'origine du groupe résidentiel, ouvrez n'importe quel dossier dans l'Explorateur Windows. Dans le volet de gauche, faites un clic du bouton droit sur la ligne du groupement résidentiel et choisissez l'option Afficher le mot de passe du Groupement résidentiel (Windows 7 préfère Afficher le mot de passe du groupe résidentiel), comme le montre la [Figure 15.3](#). Notez bien ce mot de passe, et entrez-le tel quel sur l'ordinateur qui souhaite participer au groupement.

Dans tous les cas, Windows va ensuite vous demander ce que vous souhaitez partager.

3. Sélectionnez les éléments à partager ([voir la Figure 15.4](#)).

La plupart des gens veulent bien partager leurs musiques, leurs photos, leurs vidéos et des appareils externes comme des imprimantes. Par contre, la bibliothèque Documents contient souvent des données plus privées. Elle est donc généralement désactivée. Vous pouvez également partager des dispositifs multimédias adaptés, comme un téléviseur, un lecteur Blu-ray ou encore une console de jeu.



FIGURE 15.3 Pour retrouver le mot de passe de connexion au groupe résidentiel (ici, sur un PC du réseau sous Windows 8.1).




FIGURE 15.4 Choisissez ce que vous voulez partager avec votre groupe résidentiel.



Partager un dossier permet aux autres utilisateurs d'accéder à tout son contenu, par exemple pour regarder des photographies ou visionner un film. Méfiez-vous par contre des bêtises qu'ils pourraient faire, par exemple en supprimant des fichiers.

4. **Si vous venez de rejoindre un groupe résidentiel, saisissez le mot de passe que vous avez noté lors de l'Étape 3.**



Ce mot de passe est sensible à la casse. Autrement, majuscules et minuscules sont bien différenciées. Attention donc aux erreurs de saisie !

Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur Suivant, puis sur Terminé. C'est fait : vous êtes en groupe résidentiel !

5. Si vous avez cliqué sur le bouton Créer, notez soigneusement le mot de passe qui est affiché en bas de l'écran.

Vous devrez saisir le même mot de passe sur tous les ordinateurs que vous voulez ajouter à votre groupe résidentiel. Bien entendu, lorsque vous voulez connecter un nouvel appareil, le PC sur lequel a été créé le groupe résidentiel doit être allumé et actif.

Une fois toutes ces étapes franchies, vous avez créé ou rejoint un groupe résidentiel qui est accessible par tout ordinateur de votre réseau qui utilise Windows 10, 8.1, 8 ou 7. Vous avez aussi choisi ce que vous voulez partager avec les autres membres du groupe. Nous verrons dans la prochaine section comment accéder aux éléments ainsi mis en commun.

Les groupes résidentiels sont strictement attachés au monde de Windows. Ils ne vous permettront donc pas de partager des éléments avec des iPad, ni même avec des smartphones. Pour cela, vous devriez faire appel au stockage sur le nuage Internet OneDrive. Pour en savoir plus à son sujet, revoyez le [Chapitre 5](#).

- » Lorsque vous créez ou rejoignez un groupement résidentiel, vous choisissez les bibliothèques que vous voulez partager, mais ce uniquement avec votre *propre* compte. Si une autre personne se sert du même PC que vous, et qu'elle veut aussi partager ses bibliothèques, elle doit faire ceci :

ouvrir un dossier quelconque, faire un clic du bouton droit dans le volet de navigation sur la ligne Groupe résidentiel, et choisir dans le menu contextuel l'option Modifier les paramètres du groupe résidentiel. Dans la fenêtre qui s'affiche, elle aura à cliquer sur le lien Modifier ce que vous partagez avec le groupe résidentiel, puis choisir les éléments voulus et confirmer.

- » Vous avez changé d'idée sur ce que vous vouliez partager dans le groupement résidentiel ? Reportez-vous au paragraphe précédent pour redéfinir vos choix.
- » Vous avez oublié le mot de passe associé au groupement ? Ouvrez un dossier quelconque, faites un clic du bouton droit dans le volet de navigation sur la ligne Groupe résidentiel, et choisissez dans le menu contextuel l'option Afficher le mot de passe du Groupement résidentiel.

Accéder à ce que les autres ont partagé



Pour voir les bibliothèques partagées par les autres utilisateurs de votre PC et de votre réseau, vous devez cliquer sur l'icône de l'Explorateur Windows (vous la trouverez sur la barre des tâches).

Dans la fenêtre de l'Explorateur Windows, cliquez dans le volet de navigation, à gauche, sur la ligne Groupe résidentiel. La partie principale de la fenêtre, à droite,

va montrer les noms et les icônes de chacun des comptes ayant choisi de partager des fichiers dans le groupement résidentiel.



Vous pouvez également voir qui est connecté avec votre réseau, que ce soit par câble ou sans fil, en cliquant sur la ligne Réseau, toujours dans le volet de navigation.

Pour naviguer dans les bibliothèques partagées par quelqu'un d'autre dans le groupement résidentiel, double-cliquez sur son nom dans le volet de droite de l'Explorateur Windows. Ces bibliothèques apparaissent instantanément. Elles sont à votre disposition, comme si c'étaient les vôtres.

Vous pouvez non seulement naviguer, mais aussi effectuer d'autres actions :

- » **Ouvrir** : pour ouvrir un fichier présent dans un dossier partagé, double-cliquez tout simplement sur son icône. Le programme qui lui est associé va se lancer. Si vous voyez un message d'erreur, c'est peut-être que le format de ce fichier n'est pas reconnu par vos propres applications. La solution ? Acheter ou télécharger un programme adapté, ou bien encore demander à la personne concernée de sauvegarder son fichier dans un format reconnu par votre ordinateur.
- » **Copier** : pour recopier un fichier, faites-le glisser vers une de vos bibliothèques ou un de vos dossiers. Pour cela, cliquez sur son icône puis, le bouton gauche de la souris enfoncé, déplacez cette icône vers le nom d'une de vos bibliothèques (ou vers un autre dossier de votre disque dur). Quand vous arrivez au bon endroit,

relâchez le bouton de la souris. Windows va effectuer la copie. Une autre méthode consiste à faire un clic du bouton droit sur l'icône source et à choisir dans le menu contextuel l'option Copier. Activez ensuite le dossier de destination, faites un clic du bouton droit sur le fond de la fenêtre et choisissez Coller dans le menu (les raccourcis Ctrl + C pour la copie et Ctrl + V pour le collage donnent le même résultat).

- » **Supprimer et modifier** : comme cela a été noté un peu plus haut, vous pourrez (ou pas) effectuer ces actions plus « violentes » selon que le ou la propriétaire des bibliothèques a ou non autorisé ce genre d'opération. En tout état de cause, et sauf erreur de votre part, changer ou effacer l'œuvre de quelqu'un d'autre est *mal*, et pourrait vous valoir d'être rejeté du groupe résidentiel.

Les groupes résidentiels ne sont malheureusement disponibles que sur des PC ou des tablettes sous Windows 10, 8.1, 8 et 7. Les utilisateurs qui seraient restés à Vista ou à XP n'ont comme autre solution que de copier les fichiers qu'ils veulent communiquer dans leur dossier Public ou Documents partagés.

Partager une imprimante dans un réseau



Si vous avez créé un groupement résidentiel, le partage d'une imprimante est extrêmement facile. Vous la branchez sur un port USB d'un des ordinateurs de votre réseau, et Windows devrait la reconnaître

automatiquement dès que vous l'allumez.

Du coup, Windows annonce la bonne nouvelle à tous les autres PC de votre réseau. En peu de temps, le nom et l'icône de l'imprimante devraient apparaître sur tous les ordinateurs et dans leurs menus d'impression.

Il est vrai que c'est ce qui se passe quand tout va bien... Pour vous en assurer, voici comment savoir si l'imprimante est bien reconnue par les autres PC de votre réseau :



- » **Windows 10 :** Cliquez sur le bouton Démarrer, puis sur Paramètres. Dans la fenêtre qui apparaît, cliquez sur le bouton Périphériques. Il ne vous reste plus qu'à cliquer dans le volet de gauche sur le lien Imprimantes et scanners pour voir tous les matériels disponibles, y compris donc ceux qui sont partagés en réseau.
- » **Windows 8 ou 8.1 :** Cliquez du bouton droit dans le coin en bas et à gauche de l'écran et choisissez l'option Panneau de configuration. Dans la catégorie Matériel et audio, sélectionnez Afficher les périphériques et imprimantes. Là encore, votre imprimante partagée devrait apparaître dans la section des imprimantes réseau.
- » **Windows 7 :** Cliquez sur le bouton Démarrer, puis choisissez Périphériques et imprimantes. Votre matériel devrait apparaître dans la section Imprimantes et télécopieurs.
- » **Windows Vista ou XP :** Cliquez sur le bouton Démarrer, puis choisissez Panneau de configuration. Dans la catégorie Matériel et



audio, choisissez Imprimante, ou Imprimantes et télécopieurs, pour voir l'icône du nouveau matériel.

Notez que l'imprimante peut également être reconnue et utilisée par un Mac ou, si la connexion s'effectue par la Wi-Fi et qu'elle est compatible AirPrint ou Android, par un iPhone ou un iPad ou par un smartphone ou une tablette tournant sous Android.

Sommaire

[Couverture](#)

[Windows 10 Poche Pour les Nuls, 2e](#)

[Copyright](#)

[Introduction](#)

[À propos de ce livre](#)

[Comment utiliser ce livre ?](#)

[Tablette et écran tactile](#)

[Et vous ?](#)

[Les pictogrammes de ce livre](#)

[Et maintenant ?](#)

[I. Les éléments de Windows 10](#)

[Chapitre 1. Découvrir Windows 10](#)

[Windows, c'est quoi ?](#)

[Dois-je vraiment passer à Windows 10 ?](#)

[En quoi Windows 10 est-il si différent ?](#)

[Windows 10 tournera-t-il sur mon PC ?](#)

[Windows 10 et ses déclinaisons](#)

Chapitre 2. Démarrer avec le menu Démarrer

[Bienvenue dans le monde de Windows](#)

[Le menu Démarrer de Windows 10](#)

[Quitter Windows](#)

Chapitre 3. Le bureau de Windows

[Trouver le bureau et le menu Démarrer](#)

[Travailler sur le bureau](#)

[La barre des tâches](#)

[Créer et configurer de multiples bureaux](#)

[Faciliter la recherche des programmes](#)

Chapitre 4. Les bases du bureau de Windows

[Analyse d'une fenêtre typique](#)

[Se déplacer dans une fenêtre avec ses barres de défilement](#)

[Déplacer les fenêtres sur le bureau](#)

[Le bureau du bout du doigt](#)

Chapitre 5. Enregistrements : en interne, en externe et dans les nuages

[Parcourir le classeur à tiroirs informatisé](#)

[Tout sur les dossiers](#)

[Scruter les lecteurs, les dossiers et autres médias](#)

[Créer un nouveau dossier](#)

[Renommer un fichier ou un dossier](#)

[Sélectionner des lots de fichiers ou de dossiers](#)

[Se débarrasser d'un fichier ou d'un dossier](#)

[Copier ou déplacer des fichiers et des dossiers](#)

[Obtenir plus d'informations sur les fichiers et les dossiers](#)

[Graver des CD et des DVD](#)

[Utiliser des clés USB et des cartes mémoire](#)

[OneDrive : votre sac de voyage dans les nuages](#)

[II. Programmes, applications et fichiers](#)

[Chapitre 6. Jouer avec les programmes, les applis et les documents](#)

[Lancer un programme ou une application](#)

[Ouvrir un document](#)

[Enregistrer un document](#)

[Choisir le programme qui ouvre un fichier](#)

[Visiter la boutique Windows Store](#)

[Prendre un raccourci](#)

[Le petit guide du Couper, Copier et Coller](#)

[Couper ou copier une sélection](#)

[Chapitre 7. Perdu de vue... Vite retrouvé !](#)

[Localiser les applications et les programmes ouverts](#)

[Retrouver les fenêtres égarées sur le bureau](#)

[Trouver une application, programme, un paramètre, un document, etc.](#)

[Rechercher avec Cortana](#)

[Retrouver un fichier dans un dossier du bureau](#)

[Rechercher des photos perdues](#)

[Trouver d'autres ordinateurs sur le réseau](#)

Chapitre 8. Imprimer vos œuvres

[Imprimer à partir d'une application du menu Démarrer](#)

[Imprimer vos documents](#)

[Scanner depuis le menu Démarrer](#)

III. Place nette pour Internet

Chapitre 9. Visiter des sites Internet

[Le FAI, votre fournisseur d'accès Internet](#)

[Se connecter sans fil à l'Internet](#)

[Visiter des sites avec Edge](#)

[Trouver encore plus d'informations avec Cortana](#)

[Enregistrer les informations provenant de l'Internet](#)

Chapitre 10. Vive la sociale ! Courrier, Contacts et Calendrier

[Ajout de vos comptes à Windows](#)

[Comprendre l'application Courrier](#)

[Gérer vos relations avec l'application. Contacts](#)

[Gérer les rendez-vous dans le calendrier](#)

Chapitre 11. La sécurité de votre ordinateur

[Windows et ses messages d'avertissement](#)

[Éviter les virus avec Windows Defender](#)

[Éviter l'hameçonnage](#)

[Configurer le contrôle parental](#)

IV. Personnaliser et faire évoluer Windows 10

Chapitre 12. Personnaliser Windows avec les Panneaux de configuration

[Trouver le bon réglage](#)

[Faire connaissance avec le panneau. Paramètres](#)

[Le Panneau de configuration](#)

[Système et sécurité](#)

[Comptes utilisateurs](#)

[Réseau et Internet](#)

[Apparence et personnalisation](#)

[Changer l'arrière-plan du bureau](#)

[Personnaliser l'écran de verrouillage](#)

[Choisir un écran de veille](#)

[Changer le thème de Windows](#)

[Changer la résolution de l'écran](#)

[Matériel et audio](#)

[Horloge, langue et région](#)

[Ajouter ou supprimer des programmes](#)

[Modifier Windows pour l'adapter à un handicap](#)

Chapitre 13. Efficacité et sécurisation

[Windows et ses outils de maintenance](#)

Chapitre 14. Partager un ordinateur avec plusieurs utilisateurs

[Les comptes d'utilisateurs](#)

[Modifier un compte utilisateur ou ajouter un nouveau compte](#)

[Passer rapidement d'un utilisateur à un autre](#)

[Partager des fichiers entre des comptes](#)

[Changer l'image d'un compte d'utilisateur](#)

[Mots de passe et sécurité](#)

[Chapitre 15. Mettre des ordinateurs en réseau](#)

[Comprendre les réseaux et leurs composants](#)

[Configurer un petit réseau](#)

[Configurer ou connecter un groupe résidentiel](#)

This eBook was posted by AlenMiler on AvaxHome!

Many New eBooks in my Blog:

<http://avxhome.in/blogs/AlenMiler>

Mirror:

<https://avxhome.unblocked.tw/blogs/AlenMiler>